Для локальной общей сети был выделен частный адрес 192.168.8.0/24

- 1. Подсети 1 и 5 должны поддерживать до 8+10 устройств;
- 2. Подсети 2 и 4 должны поддерживать до 5 устройств;
- 3. Подсеть 3 должна поддерживать только 2 устройства.

Настроить DHCP-сервера для выдачи адресов.

- 1. Для подсети 1 настроить отдельный DHCP сервер;
- 2. Для подсети 2 настроить в качестве DHCP-сервера маршрутизатор 1;
- 3. Для подсетей 4 и 5 настроить в качестве DHCP-сервера маршрутизатор 2.

Разделение на подсети

Т.к. подсети разного размера, сначала выделим подсети наибольшего размера, затем свободные наибольшие поделим на подсети меньшего размера.

Т.к. известно количество хостов, будем использовать формулу $2^n-2 \geq N$.

Для сети с 18 устройствами:

при n=5 получаем верное неравенство $32-2 \ge 18$.

Используем для адресации 5 битов.

К маске добавляются биты 7-5 (биты отсчитываются справа), поэтому получается маска /27 (255.255.255.224).

Для сети с 5 устройствами разобьем одну сеть для 30 устройств на подсети. $2^n-2\geq 5$.

При n = 3 получаем верное равенство.

Для адресации используются также 4-3 биты, поэтому получается маска /29 (255.255.255.248).

Для сети с 2 устройствами разбиваем сеть для 5 устройств. $2^n - 2 \ge 2$.

При n=2 получаем верное равенство.

Для адресации используется также бит 2, поэтому получается маска /30 (255.255.255.252).

Таблица 1: Разделение на подсети

№	Кол-	IP-адрес подсети	Диапазон адресов	Широко-	Маска подсети
под-	ВО			вещательный	
сети	xoc-			адрес	
	тов				
1	30	192.168.8.0	192.168.8.1-	192.168.8.31	255.255.255.224
			192.168.8.30		(/27)
5	30	192.168.8.32	192.168.8.33-	192.168.8.63	255.255.255.224
			192.168.8.62		(/27)
2	6	192.168.8.64	192.168.8.65-	192.168.8.71	255.255.255.248
			192.168.8.70		(/29)
4	6	192.168.8.72	192.168.8.73-	192.168.8.79	255.255.255.248
			192.168.8.78		(/29)
3	2	192.168.8.80	192.168.8.81-	192.168.8.83	255.255.255.252
			192.168.8.82		(/30)

Настройка DHCP-серверов

DHCP-сервер для первой подсети:



DHCP-сервер для второй подсети (маршрутизатор 1):

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip dhcp pool serverPool2
Router(dhcp-config)#network 192.168.8.64 255.255.255.248
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.8.70
Router(dhcp-config)#
```

DHCP-сервер для четвертой и пятой подсетей (маршрутизатор 2):

```
Router(config-if) #ip dhcp pool serverPool4
Router(dhcp-config) #network 192.168.8.72 255.255.258
Router(dhcp-config) #default-router 192.168.8.78

Router(config) #ip dhcp pool serverPool5
Router(dhcp-config) #network 192.168.8.32 255.255.254
Router(dhcp-config) #default-router 192.168.8.62
```

На хосте из первой подсети выполним команду ping с хостами из первой и пятой подсетей. Из полученных результатов видно, что при подключении к адресу из той же подсети мы получаем удачный результат. Если адрес из другой подсети - результат неудачный.

