Práctica de Organización del Computador II

ABI

Segundo Cuatrimestre 2023

Organización del Computador II DC - UBA



En la clase pasada presentamos la alineación de los datos en memoria como un tipo de **contrato de datos**.



En la clase pasada presentamos la alineación de los datos en memoria como un tipo de **contrato de datos.**

Es decir, tenemos ciertas garantías sobre cómo se ubican los datos en memoria (*endianness*, *layouts* de structs, arrays, etc)



En la clase pasada presentamos la alineación de los datos en memoria como un tipo de **contrato de datos.**

Es decir, tenemos ciertas garantías sobre cómo se ubican los datos en memoria (*endianness*, *layouts* de structs, arrays, etc)

Veamos ahora la forma en la que definimos y nos adherimos a un contrato de función.



¿Qué es una declaración de función en C?

int32_t product(int32_t *arr, uint32_t length);



¿Qué es una declaración de función en C?

```
int32_t product(int32_t *arr, uint32_t length);
```

• Existe una función llamada product.



¿Qué es una declaración de función en C?

```
int32_t product(int32_t *arr, uint32_t length);
```

- Existe una función llamada product.
- Quien llame a product va a obtener un valor de tipo int32_t.



¿Qué es una declaración de función en C?

```
int32_t product(int32_t *arr, uint32_t length);
```

- Existe una función llamada product.
- Quien llame a product va a obtener un valor de tipo int32_t.
- Para llamar a product hay que proporcionar dos valores: uno de tipo int32_t* y otro de tipo uin32_t.



¿Qué es una declaración de función en C?

```
int32_t product(int32_t *arr, uint32_t length);
```

• Este contrato es respetado automáticamente por el compilador de C (gcc, clang, etc).



¿Qué es una declaración de función en C?

```
int32_t product(int32_t *arr, uint32_t length);
```

- Este contrato es respetado automáticamente por el compilador de C (gcc, clang, etc).
- Todo uso o implementación de la función deben coincidir en tipo devuelto, cantidad y tipo de parámetros.



¿Qué es una declaración de función en C?

```
int32_t product(int32_t *arr, uint32_t length);
```

- Este contrato es respetado automáticamente por el compilador de C (gcc, clang, etc).
- Todo uso o implementación de la función deben coincidir en tipo devuelto, cantidad y tipo de parámetros.
- ¿Qué sucede cuando queremos llamar a una función de C desde ASM o a una función de ASM desde C?



¿Qué sucede cuando queremos llamar a una función de C desde ASM o a una función de ASM desde C?



¿Qué sucede cuando queremos llamar a una función de C desde ASM o a una función de ASM desde C?

Respuesta: Vamos a tener que definir el alcance de nuestro contrato en términos de la plataforma particular.



¿Qué sucede cuando queremos llamar a una función de C desde ASM o a una función de ASM desde C?

Respuesta: Vamos a tener que definir el alcance de nuestro contrato en términos de la plataforma particular.

Corolario: Los contratos de función en un lenguaje de alto nivel se pueden definir independientemente de la plataforma.



¿Entonces cualquier lenguaje que genere código objeto y respete el contrato de función puede interactuar con funciones ubicadas en bibliotecas binarias (código objeto) que adhieran al contrato?



¿Entonces cualquier lenguaje que genere **código objeto y respete el contrato de función** puede interactuar con funciones ubicadas en bibliotecas binarias (código objeto) que adhieran al contrato?

Respuesta: Si, para eso vamos a tener que hablar de la ABI (Application Binary Interface)



Cuando queremos exponer una interfaz parecida a quien desarrolla código en bajo nivel vamos a tener que definir contratos específicos para la plataforma.



Cuando queremos exponer una interfaz parecida a quien desarrolla código en bajo nivel vamos a tener que definir contratos específicos para la plataforma.

Estos contratos específicos se llamarán Interfaces Binarias de Aplicación (ABIs) y definen la forma en que las funciones serán llamadas, cómo se pasan los parámetros y que invariantes estructurales deben hacerse valer.



Cuando queremos exponer una interfaz parecida a quien desarrolla código en bajo nivel vamos a tener que definir contratos específicos para la plataforma.

Estos contratos específicos se llamarán Interfaces Binarias de Aplicación (ABIs) y definen la forma en que las funciones serán llamadas, cómo se pasan los parámetros y que invariantes estructurales deben hacerse valer.

La ABI no sólo depende del procesador, el sistema operativo también juega un rol.





Una **ABI** va a definir contratos sobre otros elementos que no nos interesan en este momento, como por ejemplo:

• Formato de archivos objeto y ejecutables



- Formato de archivos objeto y ejecutables
- Uso de bibliotecas compartidas



- Formato de archivos objeto y ejecutables
- Uso de bibliotecas compartidas
- Parámetros pasados al proceso



- Formato de archivos objeto y ejecutables
- Uso de bibliotecas compartidas
- Parámetros pasados al proceso
- Ubicación de tablas globales del sistema





Si bien son importantes no vamos a hablar de esos contratos en esta materia. Los que sí nos importan son:

• El set de instrucciones



- El set de instrucciones.
- Tamaño y alineación de los tipos de datos primitivos



- El set de instrucciones
- Tamaño y alineación de los tipos de datos primitivos
- La forma de enviar y recibir información usando funciones del sistema (Convención de llamada para System Calls)



- El set de instrucciones
- Tamaño y alineación de los tipos de datos primitivos
- La forma de enviar y recibir información usando funciones del sistema (Convención de llamada para System Calls)
- La forma de enviar y recibir información usando funciones de usuarix (Convención de llamada)



Pregunta: ¿Cómo compartimos información entre funciones consistentemente y a nivel binario?



Pregunta: ¿Cómo compartimos información entre funciones consistentemente y a nivel binario?

• ¿Usamos registros?



Pregunta: ¿Cómo compartimos información entre funciones consistentemente y a nivel binario?

- ¿Usamos registros?
- ¿Usamos la pila?



Pregunta: ¿Cómo compartimos información entre funciones consistentemente y a nivel binario?

• ¿Usamos registros?

• ¿Usamos la pila?

Respuesta: Sí (a todo)



Pregunta: ¿Qué pasa con los registros en uso al realizar una llamada? ¿Conservan sus valores al regresar?

Interfaz binaria de aplicación



Pregunta: ¿Qué pasa con los registros en uso al realizar una llamada? ¿Conservan sus valores al regresar?

Respuesta: Vamos a dividir los registros entre volátiles y no volátiles

Interfaz binaria de aplicación



Pregunta: ¿Qué pasa con los registros en uso al realizar una llamada? ¿Conservan sus valores al regresar?

Respuesta: Vamos a dividir los registros entre volátiles y no volátiles

 Volátiles: La función llamada no tiene obligación de conservarlos

Interfaz binaria de aplicación



Pregunta: ¿Qué pasa con los registros en uso al realizar una llamada? ¿Conservan sus valores al regresar?

Respuesta: Vamos a dividir los registros entre volátiles y no volátiles

- Volátiles: La función llamada no tiene obligación de conservarlos
- No volátiles: Si la función llamada los cambia debe restaurarlos antes del return



La ABI que utilizaremos define dos convenciones de llamada:



La ABI que utilizaremos define dos convenciones de llamada:

 Uno para 64 bits, que utiliza los registros de propósito general y la pila.



La ABI que utilizaremos define dos convenciones de llamada:

- Uno para 64 bits, que utiliza los registros de propósito general y la pila.
- Otro para 32 bits, que sólo utiliza la pila.



La **ABI** que utilizaremos define dos convenciones de llamada:

- Uno para 64 bits, que utiliza los registros de propósito general y la pila.
- Otro para 32 bits, que sólo utiliza la pila.

Las convenciones dependen de la arquitectura del procesador y del sistema operativo:

- En x86-64/Linux (64bits) se denomina System V AMD64
 ABI
- En x86/Linux (32bits) se conoce como System V i386 ABI



La **ABI** que utilizaremos define dos convenciones de llamada:

- Uno para 64 bits, que utiliza los registros de propósito general y la pila.
- Otro para 32 bits, que sólo utiliza la pila.

Las convenciones dependen de la arquitectura del procesador y del sistema operativo:

- En x86-64/Linux (64bits) se denomina System V AMD64
 ABI
- En x86/Linux (32bits) se conoce como System V i386 ABI


Vamos a usar el primero ahora haciendo programación de aplicaciones y el segundo cuando hagamos programación de sistemas.

La pila




- La pila es una estructura en memoria
- Sirve para guardar información local a una función
- Contiene información de contexto: parámetros, dirección de retorno










En 32 bits

- Los registros EBP y ESP
- EBP (Base Pointer) apunta a la base
- ESP (Stack Pointer) al tope (último elemento válido)






En 32 bits

- Los registros EBP y ESP
- EBP (Base Pointer) apunta a la base
- ESP (Stack Pointer) al tope (último elemento válido)

En 64 bits

- Los registros RBP y RSP
- RBP (Base Pointer) apunta a la base
- RSP (Stack Pointer) al tope (último elemento válido)





Alineación

- 4 bytes (en 32bits)16 bytes para llama
- 16 bytes para llamar funciones de C


Registros

- ESP
- EBP


Instrucciones

- PUSH
- POP
















 $^{^{1}}$ Para el ABI los punteros son enteros $^{-}_(^{"})_{-}/^{-}$



En 64 bits System V define lo siguiente:

• Los registros RBX, RBP, R12, R13, R14 y R15 son no volátiles

 $^{^{1}}$ Para el ABI los punteros son enteros $^{-}_(^{\vee})_{-}/^{-}$



- Los registros RBX, RBP, R12, R13, R14 y R15 son no volátiles
- El valor de retorno será almacenado en RAX para valores enteros¹ y en XMMO para flotantes

¹Para el ABI los punteros son enteros ¯_('ゾ)_/¯



- Los registros RBX, RBP, R12, R13, R14 y R15 son no volátiles
- El valor de retorno será almacenado en RAX para valores enteros¹ y en XMMO para flotantes
- Al salir de la función llamada la pila debe encontrarse en el mismo estado en el que estaba al ingresar (todo PUSH debe tener su POP)(¿RSP volátil?)

¹Para el ABI los punteros son enteros ¯_('ゾ)_/¯



- Los registros RBX, RBP, R12, R13, R14 y R15 son no volátiles
- El valor de retorno será almacenado en RAX para valores enteros¹ y en XMMO para flotantes
- Al salir de la función llamada la pila debe encontrarse en el mismo estado en el que estaba al ingresar (todo PUSH debe tener su POP)(¿RSP volátil?)
- Antes de realizar una llamada a una función, la pila debe estar alineada a 16 bytes

¹Para el ABI los punteros son enteros ¬_('')_/¯



Aclaración: Donde diga de derecha a izquierda o de izquierda a derecha debemos entender que nos referimos al orden de los parámetros en la declaración de la función en el encabezado .h.





En 64 bits la System V define lo siguiente:

• Los parámetros enteros se pasan de izquierda a derecha en RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9 respectivamente



- Los parámetros enteros se pasan de izquierda a derecha en RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9 respectivamente
- Los parámetros flotantes se pasan de izquierda a derecha en XMMO, XMM1, XMM2, XMM3, XMM4, XMM5, XMM6, XMM7 respectivamente



- Los parámetros enteros se pasan de izquierda a derecha en RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9 respectivamente
- Los parámetros flotantes se pasan de izquierda a derecha en XMMO, XMM1, XMM2, XMM3, XMM4, XMM5, XMM6, XMM7 respectivamente
- Si no hay registros disponibles para los parámetros enteros y/o flotantes se pasarán de derecha a izquierda a través de la pila haciendo PUSH.



- Los parámetros enteros se pasan de izquierda a derecha en RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9 respectivamente
- Los parámetros flotantes se pasan de izquierda a derecha en XMMO, XMM1, XMM2, XMM3, XMM4, XMM5, XMM6, XMM7 respectivamente
- Si no hay registros disponibles para los parámetros enteros y/o flotantes se pasarán de derecha a izquierda a través de la pila haciendo PUSH.
- Las estructuras se tratan de una forma especial (ver referencia). Si son grandes se pasa un puntero a la misma como parámetro.



- Los parámetros enteros se pasan de izquierda a derecha en RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9 respectivamente
- Los parámetros flotantes se pasan de izquierda a derecha en XMMO, XMM1, XMM2, XMM3, XMM4, XMM5, XMM6, XMM7 respectivamente
- Si no hay registros disponibles para los parámetros enteros y/o flotantes se pasarán de derecha a izquierda a través de la pila haciendo PUSH.
- Las estructuras se tratan de una forma especial (ver referencia). Si son grandes se pasa un puntero a la misma como parámetro.
- Si el valor a retornar es una estructura grande la función llamadora reserva espacio (parámetro implícito).

System V - Versión de 64 bits (machete)



Para que tengan a mano en la **primera parte de la materia (64 bits)**:

| No volátiles | RBX, RBP, R12, R13, R14 y R15 (¿RSP?) |
|--------------------|--|
| Valor de retorno | RAXenteros/punteros, XMMO flotantes |
| Entero, puntero | RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9 (izq. a der.) |
| Flotantes | XMMO, XMM1,, XMM7 (izq. a der.) |
| ¿No hay registros? | PUSH a la pila (der. a izq.) |
| Inv. de pila | Todo PUSH/SUB debe tener su POP/ADD |
| Llamada a func. | Pila alineada a 16 bytes |





En 32 bits la System V define lo siguiente:

• Los registros EBX, EBP, ESI y EDI son no volátiles.



- Los registros EBX, EBP, ESI y EDI son no volátiles.
- El valor de retorno será almacenado en EAX.



- Los registros EBX, EBP, ESI y EDI son no volátiles.
- El valor de retorno será almacenado en EAX.
- Al salir de la función llamada la pila debe encontrarse en el mismo estado en el que estaba al ingresar (todo PUSH debe tener su POP).



- Los registros EBX, EBP, ESI y EDI son no volátiles.
- El valor de retorno será almacenado en EAX.
- Al salir de la función llamada la pila debe encontrarse en el mismo estado en el que estaba al ingresar (todo PUSH debe tener su POP).
- Los parámetros se pasarán de derecha a izquierda a través de la pila haciendo PUSH (¿ESP volátil?.)



- Los registros EBX, EBP, ESI y EDI son no volátiles.
- El valor de retorno será almacenado en EAX.
- Al salir de la función llamada la pila debe encontrarse en el mismo estado en el que estaba al ingresar (todo PUSH debe tener su POP).
- Los parámetros se pasarán de derecha a izquierda a través de la pila haciendo PUSH (¿ESP volátil?.)
- Antes de realizar una llamada a una función la pila debe quedar alineada a 16 bytes.



- Los registros EBX, EBP, ESI y EDI son no volátiles.
- El valor de retorno será almacenado en EAX.
- Al salir de la función llamada la pila debe encontrarse en el mismo estado en el que estaba al ingresar (todo PUSH debe tener su POP).
- Los parámetros se pasarán de derecha a izquierda a través de la pila haciendo PUSH (¿ESP volátil?.)
- Antes de realizar una llamada a una función la pila debe quedar alineada a 16 bytes.
- Si el valor a retornar es una estructura grande la función llamadora reserva espacio (parámetro implícito).

System V - Versión de 32 bits (machete)



Para que tengan a mano en la **segunda parte de la materia (32 bits)**:

| No volátiles | EBP, EBX, ESI y EDI (¿ESP?) |
|------------------|-------------------------------------|
| Valor de retorno | EAX |
| Parámetros | PUSH a la pila (der. a izq.) |
| Inv. de pila | Todo PUSH/SUB debe tener su POP/ADD |
| Llamada a func | Pila alineada a 16 bytes |

System V



Pregunta: ¿Por qué hace falta alinear la pila a 16 bytes si hacemos una llamada a otra biblioteca?

System V



Pregunta: ¿Por qué hace falta alinear la pila a 16 bytes si hacemos una llamada a otra biblioteca?

Respuesta: Las funciones pueden hacer uso de operaciones de registros largos (XMM, YMM) que requieren datos alineados a 16 bytes, es por esto que el contrato de uso de un conjunto de instrucciones del procesador se traduce en un contrato de uso de nuestras funciones de bajo nivel.