Android (/tags/#Android)

PowerManager (/tags/#PowerManager)

Doze (/tags/#Doze)

Android电源管理之Doze模式专题系列(一)

初识Doze模式

Posted by Cheson on February 28, 2017

1. 初识Doze

在Android 6.0版本中google提供了两个策略:doze和app standby,能有效的减少电量的消耗,提升 待机时间。设备没有连接到电源,设备进入Doze模式时,系统将通过延迟最近用户没有使用的应用程序的 后台CPU运作及网络活动,让应用程序处于App Standby状态,以此来减少电池消耗。

Doze功能借助动作检测来确定用户有多长时间没用手机,然后就进入"打盹"模式,从而延长续航时间。而一旦用户重新开始使用手机,Doze模式就会取消恢复到正常状态。

谷歌称,配备Doze的Nexus9将比普通Nexus续航能力提高一倍。德国科技博客ComputerBase分别用一部安装了Android M开发者预览版和一部安装了Android 5.1.1的Nexus 5来做对比。两部手机都安装了同样的应用,电池充满。同时连入相同的无线网络,使用相同的设置,都不装SIM卡,蓝牙,NFC,Android Beam以及LED等全都处于关闭状态。 结果对比是在待机8小时后,安装了Android 5.1.1的Nexus 5消耗了4%的电量,而Android M版则仅消耗了1.5%;在24小时后,Android 5.1.1版的Nexus 5消耗了12%的电量,Android M版则仅消耗了4.5%;48小时后,Android 5.1.1版的Nexus 5消耗了24%的电量,而Android M版则仅消耗了9%。总的来看,在Doze开启下,Nexus 5在Android M下则能待机533小时,在Android 5.1.1下可待机200小时。

2. 理解Doze

- 1、设备进入Doze睡眠模式时机:
 - -用户不操作设备一段时间 (通过动作监测来判断)
 - -屏幕关闭
 - -设备未连接电源充电
- 2、Doze模式下应用程序有什么变化:
 - -系统试图通过限制应用程序访问网络和CPU密集型8服务节省电池
 - --防止应用程序访问网络,推延应用程序的工作,同步,和标准的警报
- -系统定期提供一个短暂的时间让应用程序完成延迟的工作活动,在这个时间片里,系统将提供维持性窗口应用程序访问网络,运行在等待的同步,工作,和报警等活动

Doze模式的五种状态,分别如下:


-ACTIVE: 手机设备处于激活活动状态-INACTIVE: 屏幕关闭进入非活动状态

-IDLE_PENDING:每隔30分钟让App进入等待空闲预备状态


-IDLE:空闲状态

-IDLE_MAINTENANCE:处理挂起任务下面一张图将介绍这几种状态之间的切换关系





google官方文档说明,在灭屏后至少60分钟才会进入到doze模式。在进入到doze模式后,应用程序的活动和网络链接都会被挂起,每个一段时间会进入一次Maintenance阶段(持续30秒),让应用能处理挂起的任务。



进入Maintenance的时间间隔会随着doze模式的深入越来越长。

- 3、如何退出doze模式
 - -用户唤醒装置移动,打开屏幕
 - –连接电源
- 4、doze模式有哪些限制
 - -网络连接会被禁止
 - -Wake Lock会被屏蔽
- -AlarmManager定时任务延迟到下一个maintenance window进行处理,除非使用AlarmManager 提供的方法:setAndAllowWhileIdle()或者setExactAndAllowWhileIdle()
 - -系统将不扫描热点WIFI
 - -同步工作将被禁止
 - -不允许JobScheduler进行任务调度
 - 5、如何在开发时适配doze模式
 - -Doze影响到AlarmManager闹钟和定时器管理活动,在Android6.0引入了两个新方
- 法:setAndAllowWhileIdle() 和setExactAndAllowWhileIdle(),调用两个方法可以在Doze模式下让系统响应定时任务
- -Doze模式下限制了网络的连接,如果应用程序依赖于实时信息,那么这个将影响App的体验。 那么你需要使用Google Cloud Messaging (GCM)谷歌云消息
 - 6、测试Doze和App Standby模式的方法(Adb命令)

测试Doze模式

- 1.首先确保你的硬件或虚拟设备是Android6.0或更高版本系统;
- 2.连接设备到开发机上并安装你的app;
- 3.运行app并让其运行活动;
- 4.关闭设备的屏幕;
- 5.运行以下adb命令使系统进入Doze模式:

2 of 4 2017年08月23日 16:05

```
$ adb shell dumpsys battery unplug //(断开电源)
$ adb shell dumpsys deviceidle step //(获取状态)
```

```
Stepped to: ACTIVE
chendongqi@HQ-chendongqi:~/An
dumpsys deviceidle step
Stepped to: IDLE_PENDING
chendongqi@HQ-chendongqi:~/And
dumpsys deviceidle step
Stepped to: SENSING
chendongqi@HQ-chendongqi:~/And
dumpsys deviceidle step
Stepped to: LOCATING
chendongqi@HQ-chendongqi:~/An
dumpsys deviceidle step
Stepped to: IDLE
chendongqi@HQ-chendongqi:~/And
dumpsys deviceidle step
tepped to: IDLE_MAINTENANCE
```

• 6.观察你的app表现行为是否有需优化改进的地方。

测试App Standby模式

步骤1-3同测试Doze模式

• 4.运行以下adb命令迫使系统进入App Standby模式:

```
$ adb shell dumpsys battery unplug
$ adb shell am set-inactive <packageName> true
```

• 5.模拟唤醒你的应用程序使用以下命令:

```
$ adb shell am set-inactive <packageName> false
$ adb shell am get-inactive <packageName>
```

● 6.观察你的App,确保应用程序恢复正常从待机模式过程中,App的通知及其背部活动能达到预期结果。

3.理解app standby策略

当用户不触摸使用应用程序一段时间时,该应用程序处于App Standby状态,系统将把该App标志为空闲状态。除非触发以下任意条件,应用程序将退出App Standby状态:

- 1.用户主动启动该App;
- 2.该App当前有一个前台进程(或包含一个活动的前台服务,或被另一个activity或前台service使用);
- 3.App生成一个用户所能在锁屏或通知托盘看到的Notification,而当用户设备插入电源时,系统将会释放App的待机状态,允许他们自由的连接网络及其执行未完成的工作和同步。如果设备空闲很长一段时间,系统将允许空闲App一天一次访问网络。

Doze和App Standby的区别:

Doze模式需要屏幕关闭(通常晚上睡觉或长时间屏幕关闭才会进入),而App Standby不需要屏幕关闭,App进入后台一段时间也会受到连接网络等限制。

PREVIOUS ANDROID电源管理之系统休眠 (/2017/02/27 /PM_SUSPEND/)

NEXT
ANDROID电源管理之DOZE模式专题系列(二)
(/2017/03/01/PM_DOZE_STATEMACHINE/)

FEATURED TAGS (/tags/)



FRIENDS

待遇见志同道合的你 (https://github.com) 小明 (http://www.betterming.cn)



Copyright © Cheson Blog 2017

Theme by Cheson (https://github.com/chendongqi/blog) | Star 1

4 of 4 2017年08月23日 16:05