Android (/tags/#Android)

frameworks (/tags/#frameworks)

AlarmManager (/tags/#AlarmManager)

AlarmManagerService之设置alarm流程

从代码角度理解alarm的设置流程

Posted by Cheson on February 14, 2017

1. 代码和平台版本

Android Version: 6.0 Platform: MTK MT6735/6737

2. 设置Alarm的demo代码

首先看下用set接口来设置一个alarm的流程,set接口设置的是不精准alarm,它的触发时间会被各种修改和优化.先来看下一个设置alarm的代码例子:

这里调用了AlarmManager的set接口,传入了三个参数,第一个为alarm的类型(alarm的类型有四种:RTC_WAKEUP、RTC、ELAPSED_REALTIME_WAKEUP和ELAPSED_REALTIME,可以参见AlarmManager中的定义);第二个参数为触发时间;第三个参数已一个PendingIntent类型的变量,其含义是挂起的intent,作用是定义了一个alarm触发时的行为,行为可以是发广播,启动service和activity。

3. AlarmManager

来看下AlarmManager中对这个set接口的实现

```
public void set(int type, long triggerAtMillis, PendingIntent operation) {
    setImpl(type, triggerAtMillis, legacyExactLength(), 0, 0, operation, null, null);
}
```

可以看到是直接又调用了setImpl方法

```
private void setImpl(int type, long triggerAtMillis, long windowMillis, long intervalMillis, int flags, PendingIntent operation, Work
        if (triggerAtMillis < 0) {</pre>
            /* NOTYET
            if (mAlwaysExact) {
                // Fatal error for KLP+ apps to use negative trigger times
                throw new IllegalArgumentException("Invalid alarm trigger time "
                        + triggerAtMillis);
            }
*/
            triggerAtMillis = 0;
        }
        try {
            mService.set(type, triggerAtMillis, windowMillis, intervalMillis, flags, operation,
                    workSource, alarmClock);
        } catch (RemoteException ex) {
        }
   }
```

这里需要传入八个参数,第一个就是alarm的类型;第二个是触发时间;第三个参数标示是否精准闹钟(set接口设置的为非精准闹钟),这里是通过 legacyExactLength()方法来返回的,而方法内是通过SDK的等级来判断,小于KK的就返回WINDOW_EXACT也就是精准闹钟,否则返回 WINDOW_HEURISTIC非精准闹钟,设计的目的是在KK版本后降低功耗;第四个参数intervalMillis为重复闹钟的间隔时间,这里是一次性Alarm所以直接传入的是0;第五个参数flags是一个标志,这里定义了四种,FLAG_STANDALONE = 1«0(独立的alarm,不允许被调剂到一批alarm中统一触发),FLAG_WAKE_FROM_IDLE = 1«1(idle模式下也能唤醒设备),FLAG_ALLOW_WHILE_IDLE = 1«2(idle模式下也可以执行,但不会使设备退出idle模式),FLAG_ALLOW_WHILE_IDLE_UNRESTRICTED = 1«3(和前者功能类似,但没有限制安排的频率);第六个参数就是PendingIntent;第七个参数为WorkSource,这里为null;第八个参数为AlarmClockInfo,这里为null。而后是通过binder将条码调用跳到了AlarmManagerService中去实现。

4. AlarmManagerService

4.1 set

代码通过binder调用到了AlarmManagerService中的set方法,这里都是在对flag进行处理加工:

• 不允许所有的调用者使用WAKE FROM IDLE和ALLOW WHILE IDLE UNRESTRICTED

• 如果不是System进程,则不允许使用FLAG_IDLE_UNTIL

```
// Only the system can use FLAG_IDLE_UNTIL -- this is used to tell the alarm
// manager when to come out of idle mode, which is only for DeviceIdleController.
if (callingUid != Process.SYSTEM_UID) {
    flags &= ~AlarmManager.FLAG_IDLE_UNTIL;
}
```

• 如果是system核心模块并且workSource为null,则添加FLAG_ALLOW_WHILE_IDLE_UNRESTRICTED标记,允许在idle模式下执行

```
// If the caller is a core system component, and not calling to do work on behalf
// of someone else, then always set ALLOW_WHILE_IDLE_UNRESTRICTED. This means we
// will allow these alarms to go off as normal even while idle, with no timing
// restrictions.
if (callinguid < Process.FIRST_APPLICATION_UID && workSource == null) {
    flags |= AlarmManager.FLAG_ALLOW_WHILE_IDLE_UNRESTRICTED;
}</pre>
```

• 如果设置的是精准alarm,则添加FLAG_STANDALONE标记,使其不允许被重新安排

```
// If this is an exact time alarm, then it can't be batched with other alarms.
if (windowLength == AlarmManager.WINDOW_EXACT) {
    flags |= AlarmManager.FLAG_STANDALONE;
}
```

• 如果该alarm是个闹钟,则添加FLAG_WAKE_FROM_IDLE和FLAG_STANDALONE标记,使其为精准闹钟,并且可以在idle时唤醒

```
// If this alarm is for an alarm clock, then it must be standalone and we will
// use it to wake early from idle if needed.
if (alarmClock != null) {
    flags |= AlarmManager.FLAG_WAKE_FROM_IDLE | AlarmManager.FLAG_STANDALONE;
}
```

之后再调用setImpl进行下一步处理,参数部分增加了binder调用者的uid。

```
setImpl(type, triggerAtTime, windowLength, interval, operation,
    flags, workSource, alarmClock, callingUid);
```

4.2 setImpl

来看下setImpl方法里都做了些什么

```
// 无操作alarm , 无意义直接return
if (operation == null) {
    Slog.w(TAG, "set/setRepeating ignored because there is no intent");
        return;
}
// MTK的快速关机流程,忽略alarm
// /M:add for IPO,when shut down,do not set alarm to driver .@{
if (mIPOShutdown && (mNativeData == -1)) {
    Slog.w(TAG, "IPO Shutdown so drop the alarm");
    return;
// /@}
// 检查设置的window length若超过半天则重设为1小时
// Sanity check the window length. This will catch people mistakenly
// trying to pass an end-of-window timestamp rather than a duration.
if (windowLength > AlarmManager.INTERVAL_HALF_DAY) {
   Slog.w(TAG, "Window length" + windowLength
        + "ms suspiciously long; limiting to 1 hour");
    windowLength = AlarmManager.INTERVAL_HOUR;
}
// Sanity check the recurrence interval. This will catch people who supply
// seconds when the API expects milliseconds.
final long minInterval = mConstants.MIN_INTERVAL;//重复闹钟最小间隔,默认1分钟
if (interval > 0 && interval < minInterval) {//小于最小间隔时,重设为最小间隔
    Slog.w(TAG, "Suspiciously short interval " + interval
       + " millis; expanding to " + (minInterval/1000)
       + " seconds");
    interval = minInterval:
}
if (triggerAtTime < 0) {//触发时间无效
   final long what = Binder.getCallingPid();
Slog.w(TAG, "Invalid alarm trigger time! " + triggerAtTime + " from uid=" + callingUid
        + " pid=" + what);
    triggerAtTime = 0;
}
```

进行过一些前期处理之后,接下是对触发时间的处理

```
// 对触发时间的预处理
final long nowElapsed = SystemClock.elapsedRealtime();//当前系统开机时间
// RTC类型alarm时,计算nominal时间
final long nominalTrigger = convertToElapsed(triggerAtTime, type);
// Try to prevent spamming by making sure we aren't firing alarms in the immediate future
// 确保alarm不会立即触发,防止频繁的垃圾alarm(安全考虑)
final long minTrigger = nowElapsed + mConstants.MIN_FUTURITY;
final long triggerElapsed = (nominalTrigger > minTrigger) ? nominalTrigger : minTrigger;
```

触发时间计算完成之后紧接着计算了alarm的最大延时触发,也就是说非精准alarm可以在最大延时范围内触发,这个就是Android对Alarm功耗相关的 一个处理方法。

```
long maxElapsed;
if (mSupportAlarmGrouping && (mAmPlus != null)) {
   // MTK平台开启背景省电功能时mmSupportAlarmGrouping为true
   // M: BG powerSaving feature
   // MTK封装了AlarmManagerPlus,没有源码.
   // 开启MTK的alarm group功能后,alarm的触发时间会被统一延长,增加5分钟给maxElapsed
   // 从log中看当maxElapsed算出来为正数时,延长的时间确实为5分钟,什么时候计算为正什么时候为负?
   maxElapsed = mAmPlus.getMaxTriggerTime(type, triggerElapsed, windowLength, interval, operation, mAlarmMode, true);
   if (maxElapsed < 0) {</pre>
       maxElapsed = 0 - maxElapsed;
       mNeedGrouping = false;
   } else {
       mNeedGrouping = true;
       //isStandalone = false; //ALPS02190343
} else if (windowLength == AlarmManager.WINDOW_EXACT) {
   maxElapsed = triggerElapsed;//精准闹钟不延时
} else if (windowLength < 0) {</pre>
   // google原始流程中对非精准闹钟对延时触发时间的处理
   // 如果是一次性闹钟,触发时间减去当前时间小于10s的, maxElapsed即返回triggerElapsed
   // 如果是重复闹钟,间隔时间小于10s的,maxElapsed即返回triggerElapsed
   // 否则maxElapsed的计算方法为triggerAtTime + (long)(.75 * futurity)
   // 这里的futurity为一次性闹钟的触发时间减去当前时间或者重复闹钟的间隔时间
   maxElapsed = maxTriggerTime(nowElapsed, triggerElapsed, interval);
   // Fix this window in place, so that as time approaches we don't collapse it.
   windowLength = maxElapsed - triggerElapsed;
} else {
   maxElapsed = triggerElapsed + windowLength;
```

一系列的数据处理完成之后setImpl完成了使命,调用setImplLocked来完成最后的工作

4.3 setImplLocked

首先会有一段中转处理的代码,新建了一个Alarm的对象,将属性值都封装到这个对象中,然后通过重载调用了三个参数的setImplLocked方法。

跳过前面一些对特殊类型alarm的处理代码,来看一般的alarm处理,做的最重要的一件事就是将alarm分批(batch),核心的代码如下:

```
// 计算alarm的批次
int whichBatch = 0;
if (mSupportAlarmGrouping && (mAmPlus != null)) {// MTK alarm group流程
   // M using a.needGrouping for check condition
   // a.needGrouping is false -> run default flow
   // a.needGrouping is true -> run find batch flow
   if (a.needGrouping == false) {// 如果alarm不需要group
       // 如果是STANDALONE类型的alarm,whichBatch则为-1,否则计算whichBatch
       whichBatch = ((a.flags & AlarmManager.FLAG_STANDALONE) != 0)
           ? -1 : attemptCoalesceLocked(a.whenElapsed, a.maxWhenElapsed);
   } else {
       // 这边代码写的冗余了,其实不需要对needGrouping进行判断,在非STANDALONE类型alarm时
       // 都要对whichBatch进行计算
       whichBatch = attemptCoalesceLocked(a.whenElapsed, a.maxWhenElapsed);
} else {
   // google原始流程,逻辑同上
   // 其实这部分代码都可以合并,可能是MTK为了区别处理吧
   Slog.d(TAG, "default path for whichBatch");
   whichBatch = ((a.flags & AlarmManager.FLAG_STANDALONE) != 0)
       ? -1 : attemptCoalesceLocked(a.whenElapsed, a.maxWhenElapsed);
}
```


这里多次出现最核心的逻辑就是通过attemptCoalesceLocked方法来计算所属的批次,这个函数的代码如下:

```
// Return the index of the matching batch, or -1 if none found.
int attemptCoalesceLocked(long whenElapsed, long maxWhen) {
    final int N = mAlarmBatches.size();// 有多个alarm的batch
    for (int i = 0; i < N; i++) {
       Batch b = mAlarmBatches.get(i);
       if (mSupportAlarmGrouping && (mAmPlus != null)) {
           // M mark b.flags for check condition
           if (b.canHold(whenElapsed, maxWhen)) {// 当一个batch能容纳这个alarm时
               return i;
           }
       } else {
           if ((b.flags & AlarmManager.FLAG_STANDALONE) == 0
                   && b.canHold(whenElapsed, maxWhen)) {
               // google原始代码里没有多加这一层判断
               // MTK为了修复什么bug?
               if (b.canHold(whenElapsed, maxWhen)) {
                   return i;
               }
       }
    return -2;//MTK为什么改成-2了?
}
```

发现MTK把代码改的有点莫名其妙,先不管,来看重点,就是如何判断batch是否能容纳这个alarm代码逻辑是这样的:

```
boolean canHold(long whenElapsed, long maxWhen) {
   return (newEnd >= whenElapsed) && (start <= maxWhen);
}</pre>
```

是判断batch的起始时间是否包含了alarm的触发时间和前面计算得到的最大延迟时间,用一张图来描述如下:



在这两个alarm的区间范围内的alarm就可以算在这个batch的范围之内,也就是说alarm的触发时间要在batch的结束时间之前,并且最大延迟时间要能够得上batch的开始时间就满足条件了。然后开始安排alarm到batch中,或新建或插入。

```
// 开始分批
Slog.d(TAG, " whichBatch = " + whichBatch);
if (whichBatch < 0) {// 为这个alarm新建一个batch
    Batch batch = new Batch(a);
    // 将batch添加到列表中
    addBatchLocked(mAlarmBatches, batch);
} else {
    Batch batch = mAlarmBatches.get(whichBatch);
    Slog.d(TAG, " alarm = " + a + " add to " + batch);
    if (batch.add(a)) {// 添加alarm到batch中,返回值为start的值是否改变
        // The start time of this batch advanced, so batch ordering may
        // have just been broken. Move it to where it now belongs.
// 这个batch的开始时间增加了,需要重排它在列表中的次序
        mAlarmBatches.remove(whichBatch);
        addBatchLocked(mAlarmBatches, batch);
   }
}
```

一个常规的alarm添加流程就这样。


5. dumpsys alarm

用adb shell dumpsys alarm命令可以看到系统alarm的信息,包括了有多少个batch,每个batch的start和end时间,batch中包括了几个alarm,还有top10的alarm信息等。详细的可以参考这篇资料:dumpsys alarm 格式解读 (http://blog.csdn.net/memoryjs/article/details/48709183)

6. 功耗优化思路


进一步做Alarm相关功耗优化时可以有两个思路:

- 1. 对不精准alarm,可以在原先的基础上再增加maxElapsed的时间,如此可以增大alarm被分到batch中去概率
- 2. 一个batch中拥有IM应用的alarm时,增大这个batch的end time,如此可以增加这个batch容纳alarm的能力。



FRIENDS

待遇见志同道合的你 (https://github.com) 小明 (http://www.betterming.cn)



Copyright © Cheson Blog 2017

Theme by Cheson (https://github.com/chendongqi/blog) | Star 1