

1. CONCEPTOS PREVIOS:

HE:HORA EXTRA QUE ES LO MISMO QUE OT:OVER TIME

2. DATOS DE RAZON SOCIAL DE EMPRESA

SE ESPECIFICA LA TABLA DONDE ESTAN REGISTRADAS LAS EMPRESAS CON QUE TRABAJARA EL SISTEMA, TIENE UN VINCULO CON LA TABLA "DEPARTMENTS" QUE ES EL ENLACE PARA SABER A QUE EMPRESA ESTA ASOCIADO EL EMPLEADO

BASE DE DATOS

TABLA: COMPANY

COLUMNAS:

- COMPANYID = Identificador de empresa/compañía (llave primaria)
- SCIA_TAXID = ruc de la empresa
- SCIA_DESCRIP = razon social de la empresa
- SCIA_TELF = telefono fijo
- SCIA_MOVIL = telefono movil
- SCIA_EMAIL = email
- SCIA_DIRECC = direccion de razon social
- DEPTID = Identificador de areas/departamentos de solo 1er nivel (llave foranea)
- estado_row = estado del registro, valor "A" registro activo, valor "U" registro eliminado, valor "S" registro del sistema

EXPLICACION:

EL NUMERO DE RUC Y LA RAZON SOCIAL QUE SE DEBE MOSTRAR EN LOS REPORTES DEBE OBTENERSE DE ESTA TABLA COMPANY, LA RELACION EXISTENTE PARA PODER OBTENER DICHA INFORMACION ES LA SIGUIENTE:
COMPANY.DEPTID -> DEPARTMENTS.DEPTID
LAS AREAS/DEPARTAMENTOS REGISTRADOS EN TABLA "DEPARTMENTS" QUE TIENE RELACION CON EMPRESAS, SOLO SON AQUELLAS QUE ESTAN EN EL PRIMER NIVEL, QUE SE IDENTIFICAN CUANDO EL CAMPO "SUPDEPTID" TIENE VALOR 0 Y EL CAMPO "InheritParentSch" TIENE VALOR NULL.
CADA REGISTRO DE PERSONA ESTA ASOCIADO A LA TABLA DEPARTMENTS, SIGUIENDO LA SIGUIENTE RELACION:
DEPARTMENTS.DEPTID -> USERINFO.DEFAULTDEPTID
Y LA TABLA DEPARTMENTS TIENE UNA RELACION CICLICA/JERARQUICA CONSIGO MISMA DE LA SIGUIENTE MANERA:
DEPARTMENTS.DEPTID
↑
|
SUPDEPTID

3. PARAMETROS PARA LOGICA DE NEGOCIO DEL MOTOR DE REPORTES DE ASISTENCIA

SE DETALLA LA TABLA DONDE ESTA REGISTRADOS LOS DIFERENTES PARAMETROS QUE SIRVEN PARA LA LOGICA DE NEGOCIO DEL MOTOR DE REPORTES DE ASISTENCIA

BASE DE DATOS

TABLA: AttParam

COLUMNAS:

- PARAMAME = Nombre de Parametro
- PARATYPE = Tipo de Parametro
- PARAVALUE = Valor del Parametro

VALORES A TOMAR ENCUESTA:

PARAMAME	PARATYPE	PARAVALUE	Nombre	Descripción del Parámetro	Especificaciones del Parámetro
AllowAfterOT	NULL	1	Procesar H.E. a la Salida	ACTIVA PROCESAMIENTO DE HE A LA SALIDA DEL DIA DE TRABAJO Y MUESTRA EL CALCULO DE HE EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE DEL REPORTE. SI NO ESTA ACTIVO NO MUESTRA NINGUN VALOR.	1=ACTIVADO , 0=NO ACTIVADO
AllowEarlyOT	NULL	0	Procesar H.E. a la Entrada	ACTIVA PROCESAMIENTO DE HE A LA ENTRADA DEL DIA DE TRABAJO Y MUESTRA EL CALCULO DE HE EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE DEL REPORTE. SI NO ESTA ACTIVO NO MUESTRA NINGUN VALOR	1=ACTIVADO , 0=NO ACTIVADO
IntervalOfAfterOT	NULL	30	Tiempo transcurrido para procesar H.E. a la Salida	INTERVALO DE TIEMPO EN MIN. PARA SABER CUANTOS MIN. DEBEN PASAR DESDE LA SALIDA DEL HORARIO PARA RECIEN CALCULAR H.E. EN LA SALIDA.	30=30 MINUTOS.
IntervalOfAfterOT_	NULL	30	Equivalente del Tiempo transcurrido para procesar H.E. a la Salida	INTERVALO DE TIEMPO EN MIN. PARA INDICAR EN EL REPORTE CUANTO VALE ESE TIEMPO QUE TRANSCURRIO DEL PARAMETRO ANTERIOR "IntervalOfAfterOT". PARA LA SALIDA.	30=30 MINUTOS. EN EL EJEMPLO DE FABRICIO DEL REPORTE DEMO, SI FUERA 30, EL CALCULO HUBIERA SIDO 00:50 Y NO 01:20 EN HE PARA LA SALIDA
IntervalOfEarlyOT	NULL	30	Tiempo transcurrido para procesar H.E. a la Entrada	INTERVALO DE TIEMPO EN MIN. PARA SABER CUANTOS MIN. DEBEN ANTES DE LA ENTRADA DEL HORARIO DEBE TRANSCURRIR PARA RECIEN CALCULAR H.E. EN LA ENTRADA	30=30 MINUTOS.
IntervalOfEarlyOT_	NULL	30	Equivalente del Tiempo transcurrido para procesar H.E. a la Entrada	INTERVALO DE TIEMPO EN MIN. PARA INDICAR EN EL REPORTE CUANTO VALE ESE TIEMPO QUE TRANSCURRIO DEL PARAMETRO ANTERIOR "IntervalOfEarlyOT". PARA LA ENTRADA	30=30 MINUTOS.
LimitAfterMaxOT	NULL	1	Activar H.E. Máximo en Salida.	SI ESTA ACTIVADO PROCESAMIENTO DE HE PARA LA SALIDA DE LABORES (AllowAfterOT=1), Y EST ACTIVADO ESTA OPCION (VALOR=1), ENTONCES SI EL CALCULO DE HE PARA ESE DIA SOBREPASA EL VALOR EN MINUTOS DEL PARAMETRO "AfterMaxOT", ENTONCES DEBE COLOCARSE EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE DE HE DEL REPORTE EL VALOR EN MINUTOS COMO MAXIMO DEL PARAMETRO "AfterMaxOT".	1=ACTIVADO , 0=NO ACTIVADO
AfterMaxOT	NULL	72	Intervalo de H.E. procesado Máximo en Salida.	VALOR EN MINUTOS QUE SE DE USA EN CASO SE ACTIVE LA OPCION CORRESPONDIENTE DEL PARAMETRO "LimitAfterMaxOT"	72=72 MINUTOS
LimitEarlyMaxOT	NULL	0	Activar H.E. Máximo en Entrada.	SI ESTA ACTIVADO PROCESAMIENTO DE HE PARA LA ENTRADA TEMPRANA DE LABORES (AllowEarlyOT=1), Y ESTA ACTIVADO ESTA OPCION (VALOR=1), ENTONCES SI EL CALCULO DE HE PARA ESE DIA SOBREPASA EL VALOR EN MINUTOS DEL PARAMETRO "EarlyMaxOT", ENTONCES DEBE COLOCARSE EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE DE HE DEL REPORTE EL VALOR EN MINUTOS COMO MAXIMO DEL PARAMETRO "EarlyMaxOT".	1=ACTIVADO , 0=NO ACTIVADO
EarlyMaxOT	NULL	69	Intervalo de H.E. procesado Máximo en Entrada.	VALOR EN MINUTOS QUE SE DE USA EN CASO SE ACTIVE LA OPCION CORRESPONDIENTE DEL PARAMETRO "LimitEarlyMaxOT"	69=69 MINUTOS
NolnAbsent	NULL	2	Olvido de Entrada Cuenta como:	SI ESTA ACTIVADO (VALOR 1 O 2), INDICA QUE SI NO HAY MARCA DE ENTRADA, ENTONCES DEBE SER TOMADO COMO: a. CUANDO VALOR=1: TARDANZA, EN ESTE CASO SE VERIFICA LOS MINUTOS DEL PARAMETRO "MinsNoln" Y SE TOMA ESTE VALOR COMO TARDANZA PARA ESE DIA. TODO LOS CALCULOS DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE ASISTENCIA PARA ESE DIA DEBEN TOMAR ENCUESTA ESTOS MINUTOS DE TARDANZA, A PESAR DE QUE NO MARCO ASISTENCIA LA PERSONA. b. CUANDO VALOR=2: FALTA, EN ESTE CASO ESE DIA SE TOMA FALTA SI NO HAY ENTRADA. EN CASO EL VALOR SEA 0 Y REALMENTE NO EXISTA MARCA, EL SISTEMA DEBE HACER PREVALECER LA REGLA DE TOMAR LA HORA DE INICIO DEL HORARIO PARA HACER EL CALCULO SIEMPRE QUE TUVIERA MARCA DE SALIDA. SINO HAY MARCAS Y ES DIA CON TURNO ASIGNADO ENTONCES ES FALTA.	0=NO ACTIVADO, 1=TARDANZA, 2=FALTA/AUSENCIA
MinsNoln	NULL	54	Minutos	VALOR EN MINUTOS QUE SE DE USA EN CASO SE ACTIVE LA OPCION CORRESPONDIENTE DEL PARAMETRO "NolnAbsent"	54=54 MINUTOS

NoOutAbsent	NULL	1	Olvido de Salida Cuenta como:	SI ESTA ACTIVADO (VALOR 1 O 2), INDICA QUE SI NO HAY MARCA DE SALIDA, ENTONCES DEBE SER TOMADO COMO: a. CUANDO VALOR=1: SALIDA TEMPRANO, EN ESTE CASO SE VERIFICA LOS MINUTOS DEL PARAMETRO "MinsNoLeave" Y SE TOMA ESTE VALOR COMO SALIDA TEMPRANA PARA ESE DIA. TODOS LOS CALCULOS DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE ASISTENCIA PARA ESE DIA DEBEN DE TOMAR EN CUENTA ESTOS MINUTOS DE SALIDA TEMPRANO. b. CUANDO VALOR=2: FALTA, EN ESTE CASO ESE DIA SE TOMA FALTA SI NO HAY SALIDA. EN CASO EL VALOR SEA 0 Y REALMENTE NO EXISTA MARCA, EL SISTEMA DEBE HACER PREVALECER LA REGLA DE TOMAR LA HORA DE SALIDA DEL HORARIO PARA HACER EL CALCULO SIEMPRE QUE TUVIERA MARCA DE ENTRADA. SI NO HAY MARCAS Y ES DIA CON TURNO ASIGNADO ENTONCES ES FALTA.	0=NO ACTIVADO, 1=TARDANZA, 2=FALTA/AUSENCIA
MinsNoLeave	NULL	44	Minutos	VALOR EN MINUTOS QUE SE DE USA EN CASO SE ACTIVE LA OPCION CORRESPONDIENTE DEL PARAMETRO "NoOutAbsent"	44=44 MINUTOS
EarlyAbsent	NULL	1	Excedencia de salida temprano para Ausencia.	SI ESTA ACTIVADO (VALOR=1), VALIDA QUE SI EL CALCULO DE LA SALIDA TEMPRANO DE UN DIA ESPECIFICO SOBREPASA EL VALOR EN MINUTOS DEL PARAMETRO "MinsEarlyAbsent" DEBE TOMARSE EL DIA COMO FALTA/AUSENCIA.	1=ACTIVADO , 0=NO ACTIVADO
MinsEarlyAbsent	NULL	42	Minutos	VALOR EN MINUTOS QUE SE DE USA EN CASO SE ACTIVE LA OPCION CORRESPONDIENTE DEL PARAMETRO "EarlyAbsent"	42=42 MINUTOS
LateAbsent	NULL	0	Excedencia de tardanza para Ausencia.	SI ESTA ACTIVADO (VALOR=1), VALIDA QUE SI EL CALCULO DE LA TARDANZA DE UN DIA ESPECIFICO SOBREPASA EL VALOR EN MINUTOS DEL PARAMETRO "MinsLateAbsent" DEBE TOMARSE EL DIA COMO FALTA/AUSENCIA.	1=ACTIVADO , 0=NO ACTIVADO
MinsLateAbsent	NULL	38	Minutos	VALOR EN MINUTOS QUE SE DE USA EN CASO SE ACTIVE LA OPCION CORRESPONDIENTE DEL PARAMETRO "LateAbsent"	38=38 MINUTOS
ShowNoTurn	NULL	1	Mostrar Marcas Sin Turno	CUANDO ESTA ACTIVO, MUESTRA LOS DIAS QUE TIENEN MARCAS REGISTRADAS, QUE NO TIENE TURNO ASIGNADO, POR PERSONA, DENTRO DEL RANGO DE FECHAS CONSULTADO Y SIEMPRE Y CUANDO NO SEA FERIADO. SI SE TIENE MAS DE UNA MARCA, SE TOMA LA PRIMERA Y ULTIMA MARCA DEL DIA Y SE CALCULA EL TIEMPO ENTRE AMBOS COLOCANDO DICHO VALOR EN LAS COLUMNAS HORAS EFECTIVAS Y DE PERMANENCIAS DEL REPORTE, SI SOLO TIENE UNA MARCA EN EL DIA SE MUESTRA SIN CALCULOS, COMO NO TIENE HORARIO ENTONCES SE COLOCA EN ESA COLUMNA DE REPORTE (CORRESPONDIENTE AL NOMBRE DL E HORARIO) "SIN TURNO" Y TANTO EN HORA DE INICIO Y DE FIN DEL HORARIO EL VALOR "-".	1=ACTIVADO , 0=NO ACTIVADO
AllowNoTurnOT	NULL	0	Permite Procesar H.E. a Marcas Sin Turno	CUANDO ESTA ACTIVO (VALOR=1) Y EL PARAMETRO "ShowNoTurn" TAMBIEN ESTA ACTIVO (VALOR=1), MUESTRA EL CALCULO DEL TIEMPO ENTRE LA PRIMERA Y ULTIMA MARCA DEL DIA EN LA COLUMNA HE DEL REPORTE.	1=ACTIVADO , 0=NO ACTIVADO
LimitNoTurnOT	NULL	50	Limite de H.E. para Marcas Sin Turno	SI LOS PARAMETROS: "ShowNoTurn" Y "AllowNoTurnOT" ESTAN ACTIVOS (VALOR=1) Y ESTE PARAMETRO TIENE VALOR MAYOR A 0, ENTONCES VALIDA QUE EL CALCULO DE HE PARA ESE DIA NO SOBREPASE LOS MINUTOS QUE APARECEN EN ESTE PARAMETRO SI SOBREPASAN COLOCAR EL VALOR DE ESTE PARAMETRO. SI EL VALOR ES 0, EL REPORTE DEBE MOSTRAR EL CALCULO ORIGINAL DE HE PREVIAMENTE HECHO.	50=50 MINUTOS
ShowHoliday	NULL	1	Mostrar Marcas en Feriados	CUANDO ESTA ACTIVO, MUESTRA LOS FERIADOS QUE TIENEN MARCAS REGISTRADAS PARA LA PERSONA, EN EL RANGO DE FECHAS CONSULTADO. SI FUERA UN DIA SIN TURNO ASIGNADO, ESTE PARAMETRO (ShowHoliday) TIENE PRIORIDAD SOBRE EL EL PARAMETRO "ShowNoTurn" Y "WeekenFullDayOT". EN ESTE CASO SI SE TIENE MAS DE UNA MARCA, SE TOMA LA PRIMERA Y ULTIMA MARCA DEL DIA Y SE CALCULA EL TIEMPO ENTRE AMBOS COLOCANDO DICHO VALOR EN LAS COLUMNAS DE HORAS EFECTIVAS Y DE PERMANENCIA DEL REPORTE, SI SOLO TIENE UNA MARCA EN EL DIA, SOLO SE MUESTRA EL DIA SIN CALCULOS, COMO ES FERIADO Y NO TIENE TURNO ASIGNADO ENTONCES SE COLOCA EN COLUMNA HORARIO DEL REPORTE: "FERIADO" Y TANTO EN HORA DE INICIO Y DE FIN DEL HORARIO EL VALOR "-". SI TUVIERA TURNO ASIGNADO, ESTE DIA DEBE MANEJARSE Y CALCULARSE COMO CUALQUIER DIA CON TURNO ASIGNADO, PERO EN COLUMNA DE HORARIO COLOCAR AL COSTADO DEL HORARIO EL SIGUIENTE TEXTO "(FER)".	1=ACTIVADO , 0=NO ACTIVADO
AllowHolidayOT	NULL	0	Permite Procesar H.E. a Marcas en Feriados	CUANDO ESTA ACTIVO (VALOR=1) Y EL PARAMETRO "ShowHoliday" TAMBIEN ESTA ACTIVO (VALOR=1), MUESTRA EL CALCULO DEL TIEMPO ENTRE LA PRIMERA Y ULTIMA MARCA DEL DIA EN LA COLUMNA HE DEL REPORTE.	1=ACTIVADO , 0=NO ACTIVADO
LimitHolidayOT	NULL	60	Limite de H.E. para Marcas en Feriados	SI LOS PARAMETROS: "ShowHoliday" Y "AllowHolidayOT" ESTAN ACTIVOS (VALOR=1) Y ESTE PARAMETRO TIENE VALOR MAYOR A 0, ENTONCES VALIDA QUE EL CALCULO DE HE PARA ESE DIA NO SOBREPASE LOS MINUTOS QUE APARECEN EN ESTE PARAMETRO. SI SOBREPASA COLOCAR EL VALOR DE ESTE PARAMETRO. SI EL VALOR ES 0, EL REPORTE DEBE MOSTRAR EL CALCULO ORIGINAL DE HE PREVIAMENTE HECHO.	60=60 MINUTOS
WeekenFullDayOT	NULL	1	Activar Fin de Semana como H.E.	SI ESTA ACTIVO (VALOR=1) Y VALOR DE PARAMETRO "weekends", FUERA DEL PREFUJO "9," TUVIERA ADICIONALMENTE VALORES 1 Y/O 2 Y/O 3 Y/O 4 Y/O 5 Y/O 6 Y/O 7, SEPARADO POR COMAS, INDICA QUE LOS CALCULOS DE ASISTENCIA PARA DIAS INDICADOS COMO DE FIN DE SEMANA SE DEBE COLOCAR EN COLUMNA DE HE DEL REPORTE SIEMPRE QUE LA PERSONA HA REGISTRADO MARCAS PARA ESE DIA, TENGA TURNO ASIGNADO O NO. ESTE PARAMETRO (WeekenFullDayOT) TIENE PRIORIDAD SOBRE EL PARAMETRO "ShowNoTurn". EN CASO NO TENGA TURNO ASIGNADO EN COLUMNA DE HORARIO DEL REPORTE DEBE MOSTRARSE "FIN DE SEMANA" Y TANTO EN HORA DE INICIO Y DE FIN DEL HORARIO EL VALOR "-". EN CASO TENGA TURNO ASIGNADO, COLOCAR AL COSTADO DEL HORARIO PARA ESE DIA EL TEXTO "(FDS)".	1=ACTIVADO , 0=NO ACTIVADO

					EL PREFIJO "9," ES UNA CONSTANTE EN ESA COLUMNA, EL RESTO VARIA DEPENDIENDO DE LOS SELECCIONADO POR CLIENTE. 1=DOMINGO, 2=LUNES, 3=MARTES, 4=MIÉRCOLES, 5=JUEVES, 6=VIERNES Y 7=SABADO. EN EL EJEMPLO SE ELIGIO EL DOMINGO Y LUNES.
weekends	NULL	9,1,7	Programar Fin de Semana	FUERA DEL PREFIJO "9," REGISTRA LOS DIAS DE SEMANA QUE SON FIN DE SEMANA.	

4. TURNOS/HORARIOS NORMALES Y DE AMANECIDA ASIGNADOS

SE ESPECIFICA LA TABLA DONDE ALMACENA LAS ASIGNACIONES DE TURNOS/HORARIOS A CUMPLIR POR CADA PERSONA QUE ES DONDE SE REGISTRA ESTE CONCEPTO

BASE DE DATOS

TABLA: NUM_RUN_DEIL

COLUMNAS:

NUM_RUNID = Identificador de Turno (llave foranea)
STARTTIME = Hora de Inicio del Turno (en formato datetime)
ENDTIME = Hora de Fin del Turno (en formato datetime)
SDAYS = Dia de Inicio del Turno
EDAYS = Dia de finalizacion del Turno
SCHCLASSID = Identificador de Horario (llave foranea)
OverTime = Si la asignación de turno se toma como calculo para hora extra

EXPLICACION:

PARA UN TURNO DE AMANECIDA EL VALOR DE SDAYS ES POR EJEMPLO 1 Y EL VALOR DE EDAYS ES 2, EN ESTE EJEMPLO SIGNIFICA QUE EL HORARIO DE TRABAJO EMPIEZA EL LUNES Y TERMINA EL MARTES EN ESE CASO SDAYS TENDRIA VALOR 1 Y EDAYS VALOR 2, Y EN ESE CASO EL STARTTIME TENDRIA VALOR "1899-12-30 22:00:00.000" (22:00) Y ENDTIME EL VALOR "1899-12-30 07:00:00.000" (07:00) SI TIENE HORARIO NORMAL, TANTO SDAYS Y EDAYS TENDRAN EL MISMO VALOR

5. MARCAS DE ASISTENCIA HECHAS EL DIA SIGUIENTE PARA HORARIO/TURNO DEL DIA ANTERIOR

SE ESPECIFICA LA TABLA DONDE SE ALMACENAN TODAS LAS MARCAS PROVENIENTES DE RELOJ Y MANUALES QUE ES DONDE SE IMPLEMENTARA ESTE CONTROL.

BASE DE DATOS

TABLA: CHECKINOUT

COLUMNAS:

USERID = Identificador de persona (llave foranea)
CHECKTIME = marca de asistencia (en formato DateTime)
CHECKTYPE = Tipo de marca de asistencia
VERIFYCODE = Tipo de verificación en la asistencia (huella, facial, tarjeta etc)
SENSORID = código del terminal de asistencia/acceso
MemoInfo = Valor por defecto NULL
WorkCode = Valor por defecto 0
sn = Nro de serie de terminal de asistencia
UserExtFmt = Valor por defecto 0

EXPLICACION:

SI EL VALOR DE COLUMNA "CHECKTYPE" ES "L", SIGNIFICA QUE ES LA ULTIMA MARCA DEL TURNO DEL DIA ANTERIOR, EJEMPLO CUANDO ES AMANECIDA, TURNO/HORARIO DE 09:00 A 18:00, PERSONA MARCA A LAS 09:15 INDEPENDIENTE DE LAS DEMAS MARCAS QUE PUDIERA GENERAR ESA PERSONA PARA EN ESE DIA, LA PERSONA MARCA AL DIA SGTE A LAS 00:45, POR DEFECTO EL SISTEMA DEBERIA CRUZARA LOS CALCULOS DE ASISTENCIA CON LA 1ERA MARCA 09:15 Y EL HORARIO 09:00 A 18:00 Y SACAR LOS CALCULOS, PERO SIEMPRE ANTES DEBE VALIDAR QUE AL DIA SGTE EXISTA UNA MARCA CON LA HORA, POR EJEMPLO: 00:45 DONDE LA COLUMNA "CHECKTYPE" INDICA EL VALOR "L" AUTOMATICAMENTE USARA ESTA MARCA DEL DIA SGTE COMO ULTIMA MARCA DEL DIA ANTERIOR Y PROCEDERA A REALIZAR LOS CALCULOS DE ASISTENCIA USANDO LA FIGURA DE: INGRESO "DIA 1 A LAS 09:15" Y LA SALIDA "DIA 2 A LAS 00:45", RECIEN REALIZANDO TODOS LOS CALCULOS QUE CORRESPONDAN PARA LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE ASISTENCIA. ESTO SUCEDE CUANDO EL TURNO/HORARIO ESTA PROGRAMADO PARA ACABAR EL MISMO DIA PERO POR ALGUNA RAZON LA PERSONA EXTIENDE SU LABOR HASTA EL DIA SGTE. NO ES LO MISMO EL PUNTO ANTERIOR "TURNOS/HORARIOS NORMALES Y DE AMANECIDA ASIGNADOS" EL REGISTRO DE LA MARCA DE ASISTENCIA CON EL VALOR "L" EN LA COLUMNA "CHECKTYPE" SE REALIZARA EN LA OPCION DE MARCAS DE ASISTENCIA DEL PERSONA, EN DONDE EL OPERADOR DEL SISTEMA PODRA INDICAR QUE ESTO PERTENECE A UNA MARCA DE FIN DE TURNO DEL DIA ANTERIOR. NO SE INCLUIRA EN EL MOTOR DE ASISTENCIA LOGICA DE NEGOCIO PARA DETECTAR DE FORMA "AUTOMATICA" QUE ES UN FIN DE TURNO, AL MENOS NO POR AHORA, PERO SI DEJARLO MARCA EN EL CODIGO EN CASO EN EL FUTURO SE DESEE REALIZAR.

DETALLES ADICIONALES

EN EL SISTEMA LEGACY ACTUALMENTE SE TRABAJA PARA LA COLUMNA "CHECKTYPE" CON LOS SIGUIENTES VALORES

VALOR	ETIQUETA EN SIS. LEGACY	LO QUE SIGNIFICA
I	IN	MARCA DE ENTRADA
O	OUT	MARCA DE SALIDA (es la o mayuscula)
0	SALIDA	NO LO SE (es valor 0 cero)
1	SALIDA FUERA	NO LO SE
i	INGRESO HOR	NO LO SE
o	SALIDA HORA	NO LO SE (es la o minuscula)
U	"VACIO"	NO LO SE
u	ABRIR PARA SA	NO LO SE
NUEVO VALOR		
L	--	NUEVO VALOR PARA SISTEMA WEB, MARCA DE FIN DE TURNO DEL DIA ANTERIOR.

6. JUSTIFICACIONES Y PERMISOS (EXCEPCIONES)

SE ESPECIFICA LA TABLA MAESTRA DE EXCEPCIONES: "LeaveClass" Y LA TABLA "USER_SPEDAY"

BASE DE DATOS

TABLA: LeaveClass

COLUMNAS:

LeaveId = Identificador de excepciones (llave primaria)
LeaveName = nombre de excepcion (LIC. MEDICA, VACACIONES, COMISION, COMPENSACION HRAS, COMPENSACION DIAS)
MinUnit = valor de la unidad (Unit) por defecto valor = 1
Unit = Unidad: Horas=1, Minutos=2, Dias=3
RemaindProc = valor por defecto =1
RemaindCount = valor por defecto =1
ReportSymbol = Simbolo de la excepcion (LIC. MEDICA=B, COMPENSACION HRAS=CH, etc)
Deduct = valor por defecto =0
Color = valor numerico del color
Classify = Si cuenta a Licencia, 0=SI (CHECK = TRUE), 128=NO (CHECK=FALSO)

TABLA: USER_SPEDAY

COLUMNAS:

USERID = Identificador de Persona (llave foranea)
STARTSPECDA = fecha, hora y minuto de inicio de validez de la excepcion
ENDSPECDAY = fecha, hora y minuto de fin de validez de la excepcion
DATEID = Identificador de excepcion (llave foranea)
YUANYING = valor por defecto = NULL
DATE = fecha, hora, minuto y segundo de registro de asignacion

EXPLICACION:

LA TABLAS MAESTRA DE EXCEPCIONES: "LeaveClass" ES DONDE SE REGISTRA PERMISOS Y JUSTIFICACIONES, Y LA TABLA "USER_SPEDAY" ES DONDE SE REGISTRAN LAS ASIGNACIONES DE EXCEPCIONES PARA CADA PERSONA EN UN RANGO DE FECHA, HORAS Y MINUTOS (INICIO Y FIN). LA RELACION ENTRE LAS TABLAS ES: LeaveClass.LeaveId -> USER_SPEDAY.DATEID Y LA RELACION CON LA TABLA DE PERSONAS "USERINFO" ES: LeaveClass.LeaveId -> USERINFO.USERID

CUANDO SE APLICA A DIAS CON TURNO ASIGNADO, Y NO TIENE ASISTENCIAS, ESTOS DIAS DEJAN DE SER FALTAS Y SE CONVIERTEN EN DIAS JUSTIFICADOS O CON PERMISO.

CUANDO SE APLICA A DIAS CON TURNO ASIGNADO, YA SEAN DIAS NORMALES, FIN DE SEMANA O FERIADOS, Y TIENE ASISTENCIAS, LA EXCEPCION SE HACE PARA QUE NO SE CONSIDERE TARDANZA Y/O SALIDA TEMPRANA EN ESE CASO SE VALIDA QUE SI EN EL RANGO DE INICIO Y FIN DE LA EXCEPCION EXISTE/CONTIENE TARDANZA O SALIDAS TEMPRANAS DICHOS CALCULOS NO SE REALIZAN.

EN UN DIA NORMALMENTE HABRA UNA EXCEPCION PERO SE DEBE CONTEMPLAR EL CASO DE TENER REGISTRADO MAS DE UNA EXCEPCION POR DIA PARA ESA PERSONA.

DE HABER VARIAS EXCEPCIONES POR DIA ESTAS NO PUEDE SOLAPARSE SI LA EXCEPCION TIENE EL MISMO VALOR DE COLUMNA "Classify", E.J: VACACIONES Y OLVIDO DE MARCA QUE TIENEN VALOR=0 NO PODRIAN SOLAPARSE EN EL MISMO DIA CON RANGOS DE HORAS QUE SE INTERCEPTAN, PODRIA ESTAR EN EL MISMO DIA PERO SIN QUE SE INTERCEPTEN LAS HORAS.

SI HAY EXPCIONES SOLAPADAS DEBEN TENER EN CAMPO "Classify" DISTINTO VALOR, E.J: OLVIDO DE MARCA VALOR=0 Y COMPENSACION HRAS VALOR=128.

LA PRIORIDAD DE CALCULO PARA EXCEPCIONES CON SOLAPAMIENTO CON DIFERENTES VALORES EN COLUMNA "Classify" LAS DEBE TENER LAS EXCEPCIONES QUE TIENEN EL valor Classify=0

PARA DIAS SIN TURNO ASIGNADO, PERO CON ASISTENCIAS, DA IGUAL SI HAY EXCEPCIONES YA QUE EN ESTE CASO EL SISTEMA NO GENERA CALCULOS DE TARDANZA NI SALIDAS TEMPRANAS.

CUANDO HAY DIAS COMPLETOS JUSTIFICADOS (DIAS CON FALTA SIN ASISTENCIA PERO CON TURNO ASIGNADO) ESTOS NO SE CUENTA COMO DIAS ASISTIDOS, SINO COMO DIAS JUTIFICADOS.

CUANDO HAY DIAS DONDE SI HAY CALCULOS DE ASISTENCIAS PERO SE USA UNA EXCEPCION PARA JUSTIFICAR PARTE DEL DIA (UNO O VARIOS EXCEPCIONES) ESE DIA SE CONSIDERA EN LA BOLSA DE DIAS ASISTIDOS , TENGA O NO TURNO ASIGNADO, PERO TAMBIEN EN LA BOLSA DE DIAS JUSTIFICADOS POR HORAS EN CASO TENGA EXCEPCIONES REGISTRADAS.

EL CALCULO DE DIAS JUTIFICADOS POR DIA O DIAS JUSTIFICADOS POR HORA SE DEBE UTILIZAR LA COLUMNA "Unit" DE LA TABLA "LeaveClass". EN PANTALLA DE REGISTRO DE EXCEPCIONES Y ASIGNACIONES SE VALIDARA QUE EL OPERADOR USE EXCEPCION PARA DIAS, PARA HORAS Y QUE NO PERMITA SOLAPAMIENTO PARA CUANDO TENGAN EL MISMO VALOR DEL CAMPO "Classify".