

Omer os

שם בית הספר: נעמי שמר גן יבנה

שם העבודה: פרויקט יב הנדסת תוכנה

שם התלמיד : עומר גולן

תז: 326247814

שם המורה: אנטולי פיימר

:תאריך הגשה



16	vi	6	ь
Е	л	J	Ц

3	מבוא
3	מערכת הפעלה -
3	יעדים בפרויקט
3	בעיות תועלות וחסכונות –
3	טכנולוגיית הפרויקט –
4	תיחום הפרויקט -
4	לוז תכנון הפרויקט –
4	סיכונים בפרויקט –
5	תיאור תחום הידע - פרק מילולי
5	תהליך הBOOT -
7	MBR
7	- ReadFromDisk
7	getMemoryMap
8	Protect mode
11	
11	IDT
13	ISR - in
13	Interrupt.asm
14	PIC -1IRQ
14	PIT
15	Keyboard driver
16	ניהול זיכרון –
17	ארכיטקטורת הפרויקט
18	תיאור הטכנולוגיות בפרויקט:
18	סביבת הפיתוח:
19	מסכי המערכת –
20	חולשות ואיומים –
20	חולשות בMBR –
20	הולשה בProtected mode
20	חולשה בשימוש בפסיקות –
21	מימוש הפרויקט
27	התקנת המערכת –
30	רפלקציה
31	ביבליוגרפיה+מקורות מידע



מבוא

הפרויקט שבחרתי לעשות הוא בעצם ליצור מערכת הפעלה מאפס ללא כל תלות בספרייה חיצונית, בסופו של דבר מטרת מערכת ההפעלה היא לעלות מהביוס של המחשב ולתפקד כסוג של CMD בסיסי שאפשר יהיה להשתמש בו במקום מערכת ההפעלה של ווינדוס

הפרויקט אינו מיועד לקהל הרחב ויוצר למטרות למידה בלבד

לפני שאסביר לעומק את עקרונותיה של מערכת ההפעלה קודם כל אגדיר מה היא בכלל מערכת הפעלה

- מערכת הפעלה

"מערכת הפעלה היא תוכנה המגשרת בין המשתמש, החומרה ויישומי התוכנה. זו התוכנה הראשונה שעולה עם הדלקת המחשב והיא זו המאפשרת לו לפעול. מערכת ההפעלה מספקת שלושה ממשקים :ממשק משתמש(, Interface User) ממשק עבור החומרה על ידי מנהלי התקנים וממשק תכנות היישומים (. API) (מערכת ההפעלה היא רכיב חיוני בכל מחשב. תהליך טעינתה של מערכת ההפעלה, המתבצע עם הדלקת המחשב, קרוי אתחול- ". - ויקיפדיה.

- יעדים בפרויקט

המטרה המרכזית של המערכת אותה כתבתי היא ליצור ניהול זיכרון , ממשק משתמש בסיסי, ו"דיבור" עם החומרה

– בעיות תועלות וחסכונות

מערכת ההפעלה מהווה במה משותפת שעליה יכולות לרוץ תוכנות שישרתו את משתמש הקצה. לדוגמא ,כשאני כותב את ספר זה, המפתח של Office לא היה צריך לכתוב רכיב שמתממשק עם הלוח אם כדי לקבל את הקשות המקלדת שלי, ולא היה צריך לדבר ישירות עם כרטיס המסך כדי שהאותיות יופיעו לי עליו. במקום זאת, המפתח דאג להנחות את המחשב: "תגיב בצורה א' למקש כזה ובצורה ב' למקש כזה" ו"תצייר לי את האות ג'". מערכת ההפעלה עשתה בשביל המפתח את העבודה והיוותה את הגשר בין החומרה לבין התוכנה .

כיום יש מגוון רחב של מערכות הפעלה ביניהם המוכרות ביותר הם ווינדוס של מייקרוספט, הוצאות לינקוס ומערכת ההפעלה של אפל מאק OS . כל מערכות ההפעלה האלו נבנו על ידי חברות גדולות במשך שנים ומספקים מבחר עצום של ביצועים, בפרוייקט שלי אראה מערכת הפעלה בסיסית שמהווה דרך למידה להבנה יותר טובה של איך כל מערכות ההפעלה המודרניות פועלות כיום



טכנולוגיית הפרויקט –

בפרויקט זה ישנם כמה טכנולוגיות בסיסיות שחובה להשתמש בהם על מנת לתפעל את הפרויקט

- זה תוכנת קוד פתוח המאפשרת לבצע ווירטואליזציה של מערכת ההפעלה QEMU .1 באמצעות אימלוטור שאנו נבחר להשתמש בו (286במקרה שלנו) מה שיאפשר לנו לא לעלות את מערכת ההפעלה על מחשב רגיל ולהדליק אותו כל פעם מחדש
- 2. לינקוס את כל הפרוקיט כתבתי על מערכת ההפעלה לינקוס מכיוון שיש שם מגוון רחב של כלים שאיתם נוח לפתח את הפרוייקט
 - 3. Gcc זהו מהדר שיכול לקמפל קבצים לפורמטים וארכיטקטורות ששונות מהמחשב שעליו הוא רץ, נשתמש בו על מנת לקמפל את קבצי הפרויקט
 - 4. GCC הנאסמ ישמש אותנו לקמפל את קבצי התוכנית GCC- הנאסמ ישמש אותנו

תיחום הפרויקט -

הפרויקט עוסק בתכונות Low level ועקרונות מערכת ההפעלה והחומרה הבסיסיים של המחשב

– לוז תכנון הפרויקט

בעת כתיבת הפרויקט חילקתי את העבודה ליעדים ומטרות

- שיעלה בזמן עליית המחשב bootloader כתיבת
 - הגדרת GDT וכתיבת קרנל בסיסי
- כתיבת מערכת לניהול זיכרון באמצעות סקטורים
 - IDT -_הגדרת אינטראפטים
 - כתיבת UI בסיסי
 - אינטגרציה עם המקלדת •

סיכונים בפרויקט –

מכיוון שהפרויקט מאוד מרוכב ודורש הרבה מחקר ולמידה עצמאית היה קיים חשש של אי עמידה בלוח הזמנים – בפועל לאחר עמידה בלוח זמנים מסודר הצלחתי לכתוב בהצלחה את הפרויקט



<u>תיאור תחום הידע -</u> פרק מילולי

תהליך הBOOT -

על מנת להפעיל את מערכת ההפעלה הקוד הבא הוא הקוד הבסיסי אשר נדרש על מנת לעלות את מערכת ההפעלה מן הביוס:

[BITS 16]

[ORG 0x7c00]

jmp \$ TIMES 510-(\$-\$\$)

db 0 dw 0xaa55

כשאנו מתחילים את הקוד בהוראה BITS [16] אנו מנחים את המרכיב לתרגם את הקוד לארכיטקטורת 16 ביט בMode Real

- רכיב ה, (CPU (Unit Processing Central) מעבד הוא המוח של המחשב - הוא האחראי העיקרי לביצוע - רכיב ה, (Instruction עבדים יודעים לדבר בשפה מאוד מוגדרת, ואוסף כל ה"מילים" שהם יודעים נקרא Instruction של הוראות. מעבדים יודעים לדבר בשפה מאוד מוגדרת, ואוסף כל ה"מילים שמייצגים את סט הפקודות. (. את המילים המעבד מקבל בצורת קוד מכונה - אותות חשמליים שמייצגים את סט הפקודות. אנו יכולים לתקשר עם המעבד דרך שפה מתווכת בשם Assembly שפת סף. שפה זו היא בעלת התאמה חד- חד ערכית לקוד המכונה, ורכיב בשם Assembler מרכיב מתרגם את שפת הסף לקוד המכונה. כפי שציינתי, המרכיב שאני השתמשתי בו הוא.

אופני פעולה של המעבד-

למעבדים מודרניים מאז שחרור סט הפקודות הידוע בשם 80286 ב-1982 קיימים מספר אופני פעולה שונים.

- 80286 מצב זה מקביל לאופן הפעולה של כל מעבד שנוצר לפני סדרת ה. Mode Real - הראשון נקרא

במצב זה המעבד עובד ללא שום מנגנוני הגנה - הגישה לחומרה נעשית באופן ישיר וללא שום בקרה. מנגד , Mode Protectedמאפשר להשתמש בתכונות כמו זיכרון וירטואלי, ריבוי משימות והגדרת רמות שונות של הרשאות בעת הרצת קוד .

מערכות הפעלה מודרניות משתמשות ב, Mode Protected-אך בכדי לאפשר תאימות לתוכניות שנכתבו ל- Mode Real Mode קיים אופן פעולה נוסף בשם, Mode Virtual המאפשר שימוש בתכונות שקיימות ב Real Mode מתוך, Mode Real ללא ביצוע אתחול Mode Protected וזאת משום שלא ניתן לעבור מ Mode Protected-ללא ביצוע אתחול מחדש למעבד

דבר שמן הסתם ממש לא רצוי בעת שימוש רגיל במחשב .)הבדל עיקרי נוסף הוא ש Mode Protected-מאפשר משימוש ב-16 ביט לשימוש ב-32 ביט .ההבדל בין 16 ביט ל-32 ביט נעוץ בשני שינויים עיקריים. לעבור משימוש ב-16 ביט לשימוש ב-32 ביט .ההבדל בין 16 ביט ל-23 ביט נעוץ בשני שינויים עיקריים. ראשית, ה Registers-אוגרים במעבד גדלים ל-32 -ביט, אך ההבדל השני, והעיקרי יותר, הוא שגודל הזיכרון שהמעבד יכול לגשת אליו גדל. מאז הגדילה בנפחי הזיכרון בשוק קיים אופן פעולה נוסף בשם Mode Long



שמאפשר להשתמש ב-64 ביט. כיום, כדי לאפשר תאימות עם מערכות הפעלה ישנות, מחשבים נדלקים כברירת מחדל למצב, Mode Real ולכן אנו חייבים לכתוב את הקוד הראשוני במצב זה


Long Mode	Virtual Mode	Protected Mode	Real Mode	אופן
64 ביט	20 ביט	32 ביט	20 ביט	Address Space
64 ביט	16 ביט	32 ביט	16 ביט	גודל אוגרים
מוגנת	מוגנת	מוגנת	ישירה	גישה לחומרה
Opteron	80386	80286	תמיד	קיים מאז
тетір	סגמנטים	тетір	סגמנטים	גישה לזיכרון

[org 0x7c00] - גם פקודה זו מנחה את המרכיב, ולא את המעבד. הפקודה אומרת ל NASM-שהקוד שלנו נטען מהכתובת , 0x0000בניגוד ל-. 0x0000 סיבה זו נעוצה בכך שה BIOS-טוען את התכנית לכתובת זו.

הביוס –

ה (System Output Input Basic) הוא הרכיב הראשון שמופעל כשאנחנו מדליקים את המחשב. ה BIOS - BIOS בדיקה עצמית לאחר הפעלה"(. בדיקה זו אחראית אחראי על ביצוע בדיקה ראשונית למחשב המכונה)"POST בדיקה עצמית לאחר הפעלה"(. בדיקה זו אחראית לוודא שכל רכיבי המחשב קיימים.

כמו כן הביוס אחראי למצוא ולהפעיל את מערכת ההפעלה המתוקנת על המחשב , העלאת מערכת ההפעלה קוראת על פי הסדר הבא:





TIMES 510-(\$-\$\$) db 0

- MBR

הוא חלק בהארד דיסק שמשמש שתי מטרות: -MBR(Record Boot Master)

- 1. הוא מכיל רשימה של כל המחיצות בדיסק. מחיצות הן חלוקות לוגיות של הדיסק שמקלות על גישה וחלוקה של הדיסק. מבחינת מערכת ההפעלה, כל מחיצה היא דיסק בפני עצמה .
 - 2. MBR-יכול להכיל קוד בסיסי שירוץ כאשר ה BIOS-קורא אותו.

מידע	טווח בתים
איזור קוד. איזור זה יכול להכיל קוד שירוץ לאחר שה-BIOS קורא את הMBR.	1-440
חתימת הדיסק.	441-444
.NULL ממולא ב	445-446
טבלת המחיצות. מחולקת ל-4 רשומות של 16 בתים, שמייצגות את מספר המחיצות	447-510
הפיזיות האפשרויות על הארד דיסק יחיד. היום ניתן גם ליצור מחיצות לוגיות שיכילו	
מספר תתי מחיצות.	
0x55 - בית ראשון של חתימת הMBR	511
0xAA – בית שני של חתימת הMBR	512

- READFROMDISK

נוסף על כך בתהליך ה boot קיים קובץ הנקרא ReadFromDisk אותו לקחתי מהאינטרנט ומטרתו היא להראות למערכת ההפעלה מאיפה היא צריכה לקרוא מן הדיסק הקשיח ,המיקום נקבע במיקום ES:BX

באוגר DH באוגר באותם נרצה לקרוא

times 25600 db 0 ; 50 blank sectors

הקוד הבא מאתחל 50 סקטורים ריקים בדיסק אותם כל אחד בגודל של 512 בייט

- GETMEMORYMAP

עוד דבר שנצטרך לעשות על מנת להפעיל מערכת הפעלה בצורה טובה עם שימוש בפסיקות אנו נצטרך לדעת Memory לטפל ב־Interrupt vector table,) וVT לטפל ב-map - קישור למידע נוסף - כאן



- PROTECT MODE

Protected למצב של REAL MODE השלב הבא בהתליך הBOOT הוא להעביר מערכת ההפעלה ממצב של Real mode הוא הגדרת mode עליו הסברתי בחלק הקודם. חלק קריטי במעבר מReal mode למצב של protected mode הוא הגדרת GDT בצורה נכונה

- GDT – global describer table

GDT הוא מבנה בזיכרון שנועד לתאר תכונות של אזורי זיכרון. ה GDT-מהווה את אחד ההבדלים העיקריים בין GDT-מורכז מעד Mode Protected ל- Mode Real-ניתן להגדיר הגבלות גישה לאזורים מסויימים בזיכרון. ה GDT-מורכז מעד 8192" שורות" שכל אחת מהן מתארת אזור יחיד שנקרא סגמנט ,והיא נראית כך:

```
to define the Global Descriptor Table we define bytes, words and double words to write them "raw" in the bin file (like we did in the disk reading example, or to define the
GDT null:
     dd 0x0
GDT code:
                                  ; limit, bits 0-15 (completed at line 14) ; Base, bits 0-15
     dw 0xffff
     dw 0x0
     db 0b11001111
     db 0x0
GDT data:
     dw 0xffff
     db 0b10010010
     db 0b11001111
     db 0x0
GDT_end:
GDT_descriptor:
   dw GDT_end - GDT_start - 1
   dd GDT_start
```



שדה	סיביות
16 הסיביות הראשונות של גבול הסגמנט שאותו השורה מתארת.	0-15
31101111011	
24 הסיביות הראשונות של בסיס הסגמנט שאותו	16-39
השורה מתארת.	
בית הגישה	40-47
4 הסיביות האחרונות של גבול הסגמנט.	48-51
דגלים	52-55
8 הסיביות האחרונות של בסיס הסגמנט.	56-63

סיבית	שדה
7	Present. האם הסגמנט קיים. אמור להיות דלוק
	תמיד.
5-6	DPL. הטבעת (Ring) שאותה צריך בכדי לגשת
	לזיכרון.
	•
4	.1 תמיד
3	Executable. אם הסגמנט דלוק הוא קוד, אם הוא
	מכובה הוא מידע.
2	Direction/Conforming
	 אם הסגמנט הוא מידע, הסיבית קובעת אם
	הסגמנט "גדל" למטה או למעלה.
	אם הסגמנט הוא קוד: ערך של 0 קובע •
	שניתן להריץ את הקוד רק מהטבעת
	שקבועה ב-DPL.
	ערך של 1 קובע שניתן להריץ את הקוד מטבעת
	שווה או נמוכה יותר משקבועה ב-DPL.
1	.Readable/Writeable
	הסיבית קובעת האם האזור ניתן לקריאה. אם
	הסגמנט הוא מידע הסיבית קובעת האם
0	אנו לא אמורים לשנות סיבית זו. Accessed
	המעבד משנה אותה כאשר הוא ניגש לסגמנט
	שאותו השורה מתארת.



שדה	סיבית
Granularity. אם הוא מכיל 0 הסגמנט מיושר	3
לגודל של בית, אם הוא מכיל 1 הוא מיושר לגודל	
של עמוד (4KB).	
אם הוא מכיל 0, הסגמנט הינו סגמנט בעל Size	2
ערך 16 ביט, אם הוא מכיל 1 אז הסגמנט הוא	
סגמנט בעל ערך 32 ביט.	
.0 תמיד	1
.0 תמיד	0

השלב האחרון בתהליך הBOOT הוא הקפיצה לKERNEL שם בעצם יהיה כתוב כל הקוד שישמש למערכת ניתן לעשות זאת בקלות באמצעות הפקודה הבאה:

אם הקבוע של הקרנל – KERNEL_LOCATION equ 0x1000

20x1000 בעת קימופל התוכנית נגיד ללינקר לטעון את הקרנל לכתובת

```
i386-elf-ld -o "Binaries/full_kernel.bin" -Ttext 0x1000 "Binaries/kernel_entry.o"
```

לאחר מכן נוכל פשוט לקפוץ לכתובת הזאת מתוך קובץ הBOOT

```
BEGIN_PM:
    mov bx, [Extended_Memory_Size] ; record memory s.
    jmp KERNEL_LOCATION ; jumps to entry_kernel
```

ומשם לקפוץ לקוד האמיתי של הקרנל

```
(ernel > 🕬 kernel_entry.asm
     section .text
     [bits 32]
     global MemSize
         MemSize: db 0, 0
         mov [MemSize], bx ; Get memory size from bx
     [extern main]
                              ; calls kernel function main()
     call main
     jmp $
11
12
     %include "../intDef/interrupt.asm"
13
14
15
```



- KERNEL

אחרי שהצלחנו לבצע את תהליך הBOOT בהצלחה קפצנו לקוד של הקרנל שלנו. עכשיו מה עושים? דבר ראשון אם נרצה להדפיס תו כלשהו למסך לא נוכל להשתמש בשום פסיקת ביוס (כרגע לפחות) לכן מה שנצטרך לעשות זה לכתוב בצורה ישירה לווידאו ממורי

שמתחיל בכתובת 0xb8000 למצב טקסט (ניתן גם לכתוב במצב גרפי אך מטעמי נוחות בחרתי להשתמש מצב טקסט)

unsigned char *vidmem=(unsigned char *)0xb8000;

ביכולת זאת נשתמש בהמשך שנרצה לכתוב את הSHELL שלנו ופונקציות הדפסה למסך

אך מה יקרה אם נרצה לקבל קלט מן המקלדת? או להשתמש בפסיקות אחרות של הביוס על מנת לקבוע את מיקום הסמן

בשביל זה נצטרך להגדיר משהו שנקרא IDT

- Interrupt Descriptor Table - IDT

-Mode Protected הוא מבנה בזיכרון שנועד להנחות את המעבד כיצד לפעול בעת קבלת פסיקות. הוא המקביל ב IDT ל, IVT.

הוא מורכב מ-256 שורות, שמקבילות ל-256 מספרי פסיקות שונות (0xff int - 0x00 int) שיכולים להיווצר. כל שורה מנחה את המעבד לאיזו פוקנצייה לקרוא כדי שתוכל לטפל בפסיקה שהתקבלה

. כשהמעבד מקבל פסיקה, הוא מחפש את ההיסט שלה ב IDT - (sizeOf(idtEntry)*interrupt_number) על מנת שיוכל לדעת כיצד לטפל בה:

בדומה לDTT הוא data struct הוא וDTה GDT



שדה	סיביות
16 הסיביות הראשונות של ההיסט (Offset) בזיכרון של הפונקציה שמטפלת בפסיקה.	0-15
הסלקטור שאליו מתייחס ההיסט. מן הסתם נרצה שסלקטור זה יהיה סלקטור הקוד	16-31
של הקרנל.	
שמור לשימוש עתידי. מומלץ לאתחל כאפסים.	32-36
חסר שימוש. יש לקבוע כאפסים.	37-39
דגלים	40-47
16 הסיביות האחרונות של ההיסט בזיכרון של הפונקציה שמטפלת בפסיקה.	48-63

בית הדגלים נראה כך:

שדה	סיביות
Present. האם הפסיקה בשימוש.	7
ה-Descriptor Privelege level) DPL) של הפסיקה. בדומה לשדה ב-GDT, דבר זה	5-6
מאפשר להגדיר הרשאות מינימליות שמהם יכול קוד לקרוא לפסיקה זו.	
לא נמצאה דוקומנטציה בעלת סימוכין לשימוש בסיבית זו. מצאתי מספר מקורות	4
עד "Storage Segment" שכנראה כולם נובעים ממקור משותף אחד שטוענים שזה	
לכתיבת שורות אלו טרם הצלחתי להבין את כוונת המשורר). בכל מקרה,	
בספציפיקציות של אינטל נראה שיש לקבוע את סיבית זאת כ-0.	
גודל הזיכרון שאליו מכוונת שורה זו. 0 מייצג 16 ביט, 1 מייצג 32 ביט.	3
סוג השורה. מכיוון שכרגע אנו מתעסקים אך ורק בפסיקות יש לקבוע אותן כ- 110	2-0
.interrupt gate שמסמן שורה מסוג	



- INterrupt service routine - ISR

בקובץ זה אנחנו ממשיכים להגדיר את הIDT

```
extern void isr0();
extern void isr1();
extern void isr2();
extern void isr3();
extern void isr4();
extern void isr5();
```

בשורות אלו אנו מנחים את המהדר להתייחס לפונקציות isr0 עד isr255 כפונקציות שקיימות בקובץ חיצוני. הפונקציות הללו ממומשות בקובץ interrupt.asm

```
void isrs_install()
{
    idt_set_gate(0, (unsigned)_isr0, 0x08, 0x8E);
    idt_set_gate(1, (unsigned)_isr1, 0x08, 0x8E);
    idt_set_gate(2, (unsigned)_isr2, 0x08, 0x8E);
    idt_set_gate(3, (unsigned)_isr3, 0x08, 0x8E);
    idt_set_gate(4, (unsigned)_isr4, 0x08, 0x8E);
    idt_set_gate(5, (unsigned)_isr5, 0x08, 0x8E);
    idt_set_gate(6, (unsigned)_isr6, 0x08, 0x8E);
```

בשורות קוד אלו אנו מאתחלים את השורות במבנה הנתונים שבנינו. אנו קובעים שהאזור בזיכרון שאליו אנו קופצים לאחר קבלת פסיקה מספר 0 יהיה תחילת הפונקציה, isr0 וכך בהתאמה לכל פסיקה.

- INTERRUPT.ASM

בקובץ זה אנו יוצרים את כל ה(. Routines Service Interrupt-פונקציות אלו הם הפעולות האחריות לבצע את הנדרש-לאחר קבלת פסיקה



- PICI IRQ

הוא רכיב חומרתי המאפשר לנו "לתרגם" פסיקות חומרתיות לפסיקות תוכנתיות. רכיב זה חוסך לנו זמן וכוח עיבוד יקר -במקום לעבור על כל רכיבי התוכנה באופן רציף ולתשאל אותם בכדי לבדוק האם מצבם השתנה אנו אך ורק צריכים להפסיק את פעולתה הרגילה של מערכת הפעלה לאחר קבלת פסיקה שמקבלת אוטומטית עדיפות על הקוד הרגילה

לדוגמה, נניח ואנו רוצים לממש התממשקות עם מקלדת. בהנחה שהיינו ממשים יכולת זו בצורה הרגילה ,אנו היינו צריכים כל כמה מילי שניות לקרוא למקלדת ולבדוק האם מקש נלחץ. שיטה זו הייתה מצריכה אחוז גבוה של כוח העיבוד שלנו ויש להכפיל מספר זה במספר רכיבי החומרה שאנו רוצים להתממשק איתם.

במקום זאת, אנו מגדירים את המקלדת לשלוח לנו פסיקה כאשר מקש נלחץ. כך, אנו יכולים להתעלם לחלוטין מקיומה של המקלדת, עד אשר מתקבלת פסיקה זו. בעת קבלת הפסיקה אנו נטפל בה ,ולאחר מכן נחזור לרצף ההוראות הרגיל.

- PIT

ה(PIT(Timer Interval Programmable -הוא רכיב חומרתי המאפשר לנו לעקוב אחר זמנים. רכיב זה עובד בתדירות של 1.193182 מגה הרץ מספר הנראה אקראי, אך למעשה נובע משיקולים של נוחות

קיימים במחשב שני מתנדים שהמכפלה המשותפת של התדירויות שלהם היא התדירות של ה(. PIT-ה PIT-עובד בצורה קיימים במחשב שני מתנדים שהמכפלה המשותפת של התדירויות שלהם היא המפר סיבובי השעון שצויין במחלק הבאה: אנו קובעים מחלק תדירות(, Divisor Frequency) וכאשר ה PIT-מחובר לשלושה ערוצים - ערוץ 0 מחובר ל- PIC התדירות, הוא משחרר פולס דרך אחד הערוצים שמחוברים אליו .ה PIT-מחובר לשלושה ערוצים - ערוץ 0 מחובר ל- IRQ0 הראשי דרך



- KEYBOARD DRIVER

השימוש במקלדת מתבצע באמצעות פקודת Port של אסמבלי המאפשרת גישה ישירה חומרה

unsigned char scancode; scancode = inb(0x60);

שימוש בפקודה INB 0x60 מחזירה את הסקאן קוד של הלחץ הנלחץ מן המקלדת ושומרת אותו בתוך המשתנה

Key	Down	Up	Key	Down	Up	Key	Down	Up	Key	Down	Up
Esc	1	81	U	1A	9A	,<	33	B3	center	4C	CC
1!	2	82]}	1B	9B	,>	34	B4	right	4D	CD
2@	3	83	Enter	1C	9C	/?	35	B5	+	4E	CE
3#	4	84	Ctrl	1D	9D	R shift	36	В6	end	4F	CF
48	5	85	A	1E	9E	* PrtSc	37	B7	down	50	D0
5%	6	86	S	1F	9F	alt	38	B8	pgdn	51	D1
6^	7	87	D	20	A0	space	39	B9	ins	52	D2
7 &	8	88	F	21	A1	CAPS	3A	BA	del	53	D3
8 *	9	89	G	22	A2	F1	3B	BB	1	E0 35	B5
9(0A	8A	Н	23	A3	F2	3C	BC	enter	E0 1C	9C
0)	0B	8B	J	24	A4	F3	3D	BD	F11	57	D7
*2	0C	8C	K	25	A5	F4	3E	BE	F12	58	D8
= +	0D	8D	L	26	A6	F5	3F	BF	ins	E0 52	D2
Bksp	0E	8E	111	27	A7	F6	40	C0	del	E0 53	D3
Tab	0F	8F	1.44	28	A8	F7	41	C1	home	E0 47	C7
Q	10	90	1020	29	A9	F8	42	C2	end	E0 4F	CF
W	11	91	L shift	2A	AA	F9	43	C3	pgup	E0 49	C9
Е	12	92	M	2B	AB	F10	44	C4	pgdn	E0 51	D1
R	13	93	Z	2C	AC	NUM	45	C5	left	E0 4B	CB
T	14	94	X	2D	AD	SCRI.	46	C6	right	E0 4D	CD
Y	15	95	С	2E	AE	bome	47	C7	up	E0 48	C8
U	16	96	v	2F	AF	ир	48	C8	down	E0 50	D0
1	17	97	В	30	B0	рдир	49	C9	R alt	E0 38	B8
0	18	98	N	31	B1		4A	CA	R ctrl	E0 1D	9D
P	19	99	М	32	B2	left	4B	СВ	Pause	E1 1D 45 E1 9D C5	

כמו עם הטיימר ממקודם אנחנו נשתמש בirq על מנת "להתקין" את את הhandler של המקלדת על מנת שלא נצטרך לבדוק כל הזמן עם לחצן נלחץ ורק כאשר הוא נלחץ הקוד של הInterrupt יופעל



ניהול זיכרון –

בתחילת המאמר הזכרתי שאיפסנו את 50 הסקטורים לאפסים דבר זה נותן לנו זיכרון איתו נוכל לעבוד

ניהול הזיכרון במערכת ההפעלה שהכנתי פועל בצורה מאוד פשוטה המדמה את פונקציית הMalloc ב C הפוקנציה מחזירה פוינטר למקום פנוי בזיכרון שמאופס לאפסים

#define FREE MEM 0x10000;

הכתובת שבה החלטתי להתחיל את הזיכרון הפנוי הוא הכתובת 0x10000

- Shell + VGA DRIVERS

במערכת ההפעלה השתמשתי VGA driver אשר נותן את היכולת לכתוב למסך ועד מגוון פונקציות המאפשרות לבצע אינטרקציה עם הווידאו ממורי


בחלק מן המקרים כתבתי באופן ישיר לווידאו ממורי ובחלק אחר מן מקרים השתמשתי בפקודה PORT על מנת למקם את הסמן על המסך

באמצעות שימוש בVGA drivers ועוד כמה פונקציות ניתן להציג UI לפרוייקט שמתפקד כסוג של CMD



ארכיטקטורת הפרויקט

<u>תרשים זרימה מרכזי למערכת -</u>





תיאור הטכנולוגיות בפרויקט:

כל המערכת נכתבה באסמבלי X86 ו C וקומפלה באמצעות MASM כל המערכת נכתבה באסמבלי

סביבת הפיתוח:

על מנת לפתח את מערכת ההפעלה אפשר להשתמש בכל מערכת הפעלה קיימת אך אני בחרתי באופן ספציפי להשתמש בKali linux מטעמי נוחות (התקנת NASMI GCC אפרט כיצד להתקין אותם באופן יותר מפורט בהמשך)

- GCC

אוסף המהדרים של גנו (GCC) היא מערכת מהדר המיוצרת על ידי פרויקט גנו התומכת בשפות תכנות שונות. GCC הוא מרכיב מפתח בשרשרת הכלים של GNU והמהדר הסטנדרטי עבור רוב מערכות ההפעלה דמויות יוניקס.

פקודת gcc בלינוקס. GCC הוא ראשי תיבות של GNU Compiler Collections המשמש להידור בעיקר שפת C ו-++C.

וNTEL אסמבלר קוד פתוח שיתופי עבור מעבדי – NASM

אסמבלר: היא תוכנית מחשב המתרגמת או :מהדרת (תוכנית שנכתבה בשפת סף (Assembly) לשפת מכונה הניתנת לביצוע על ידי המחשב.

האסמבלר מותאם בדרך כלל לשפת מכונה ספציפית, אם כי אסמבלרים מסוימים יכולים לטפל בתוכניות הכתובות בשפות סף של מעבדים שונים.

— IDE

סביבת פיתוח משולבת)באנגלית Integrated Development Environment או בקיצור (IDE) היא תוכנת מחשב המסייעת למתכנתים לפתח תוכנה.

ניתן להשתמש בכל IDE אך באופן אישי העדפתי להשתמש בIDE ניתן להשתמש

- QEMU

חוא אמולטור מעבד המבוסס על המרת קוד בינארי לקוד ברמה גבוהה יותר כך שניתן יהיה Qemu להבין אותו על ידי המכונה המארחת. זו הייתה המשימה הראשונה שלה, אם כי **ניחן** גם **ביכולות** וירטואליזציה בזכות הפונקציה הראשונית שלה, וזה בדיוק מה שהיא משמשת לה במקרה שלנו.



מסכי המערכת –

למערכת יש מסך אחד ראשי אשר מתפקד בתור CMD

ניתן לכתוב Help וללחוץ אנטר על מנת לקבל את רשימת הפקודות

הפקודה האחרונה שהתבצע

מקום בוא ניתן לכתוב את הפקודות



חולשות ואיומים –

חולשות בMBR –

ה MBR-הוא רכיב פגיע ביותר ובעייתי מבחינת אבטחת מידע. ראשית, הוא אינו נמצא תחת מערכת הפעלה מסויימת, כך שגם מערכת ההפעלה המוקשחת ביותר לא יכולה להגן או לשחזר שינויים כאשר היא אינה הרכיב הראשון שמופעל. שנית, שינויים בו קשים לזיהוי על ידי משתמש הקצה - אין קבצים מוזרים שנשארים ולא קיימים תהליכים שהמשתמש לא מודע להם.

ניתן לבצע שני שינויים עיקריים ל, MBR-שהמטרה משתנה בין הרס לביון

- וירוס בעל הראשות כתיבה ל MBR-יכול פשוט למחוק את כל הרשומות ולמנוע ממערכת ההפעלה להיטען. בסבירות גבוהה ביותר המשתמש (וגם הרבה טכנאי מחשב) יניח שכל הדברים שלו נמחקו ,ויבצע פרמוט ללא בדיקה לגבי קיום תבניות שיזהו מחיצות של מערכות הקבצים על הדיסק. מתקפה זו לא דורשת ידע טכני רב או תחכום בקוד פשוט צריך למלא את הסקטור הראשון בדיסק בזבל
- .מתקפה מתוחכמת יותר יכולה לבצע שתי מניפולציות עיקריות על ה MBR-שינוי של הקוד שמוכל ב MBR -או הוספת מערכת הפעלה ראשונית שתופעל ורק אז תפעיל את מערכת ההפעלה העיקרית .ניתן לנצל שני שינויים אפשריים אלו בכדי לבצע מודיפיקציה מקודמת של הזיכרון או ה, Registry-אך אפשרות מעניינת במיוחד היא הפעלת מערכת הפעלה ראשונית שתתפקד כ Hypervisor- באופן פשוט, רכיב שיוצר מכונה וירטואלית, ותפעיל את מערכת ההפעלה העיקרית בתוך הסביבה הוירטואלית הזו. ממצב זה ניתן לזייף ולשנות כל רכיב אפשרי, מהבקשות והתשובות שחוזרות מרכיבי בחומרה עד זמן המחשב. באופן תיאורטי לא ניתן לזהות מתקפה זו מתוך מכונה נגועה כל עוד המתקפה ממומשת כראוי כל עוד היא לא מכילה חתימות ידועות שניתן לזהות או שגיאות שניתן ליצור .סוג מתקפה זה הודגם על ידי רוטקיט בשם המאוד מתאים blue pill

- PROTECTED MODE חולשה ב

מעבר ל Mode Protected.בכלל, וה GDT-בפרט, מהווים נכס גדול לאבטחת המידע של מחשבים אישיים. לולא היינו יכולים לנהל את הגישה לזיכרון ברמה חומרתית, לא ניתן היה לאבטח בצורה מהותית את המחשב. כמו כל כלי שנועד יכולים לנהל את הגישה לזיכרון ברמה חומרתית, לא ניתן היה לאבטח בצורה מהותית את המחשב. כמו כל כלי שנוצלו על ידי להגן, קיימות מספר חולשות שניתן לנצל אותן בכדי לעקוף מנגנון זה. בין היתר, נמצאו כמה חולשות שנוצלו על ידי Rootkitsשונים שאפשרו להוסיף שורה נוספת ב. GDT-בשורה זו הוגדר סגמנט שחולש על כל הזיכרון ובעל הרשאות מלאות. כך הקוד הזדוני יכול לגשת לאיזה מקום בזיכרון שירצה.

חולשה בשימוש בפסיקות –

בלינוקס, למשל, הפסיקה 0x80 שמורה לשימוש של System Call. תוקף שמוסגל בדרך מסוימת לשנות את ה IDT- מסוגל להפנות ל RSP-שבנה בעצמו (טכניקה הנקראית Hooking) בדרך זו התוקף יכול להקשיב לכל קריאה שמתבצעת למערכת להפנות ל ISR-שבנה בעצמו (טכניקה הנקראית Hooking) בדרך זו התוקף יכול להקשיב לכל קריאה שמתבצעת משינוי זמנים על ידי ה PIT-לשינוי המידע שנשמר על הדיסק הקשיח. מכאן שה IDT-משך את תשומת הלב של חוקרי האבטחה וכותבי הוירוסים כאחד, ושימש פעמים רבות כוקטור שוירוסים ורוטקיטים השתמשו בו ,אם כי היום כמעט ולא, לאור הקלות שבגילוי המתקפה. ניתן לחשוב על שלוש דרכים עיקריות לבצע מתקפה כזו:

- חדש IDT וכך לטעון lidt אם לקוד יש הרשאות מלאות, הוא פוטנציאלית יכול להריץ את הפקודה.
- 2 .אם התוקף יודע איפה יושב ה IDT-בזיכרון)בין אם זה מקום או קבוע, כפי שקורה ב, Windows-או בין אם הוא קיבל את המידע דרך הפקודה(, sidt הוא יכול לשנות אותו ישירות בזיכרון על ידי mov פשוט
 - 3. לפעמים מערכות הפעלה חושפות לדרייברים אפשרות להרשם כקולבק על IRQ מסוים. אם התוקף יכול להשתיל דרייבר כזה בתחילה רשימת הקולבקים, הוא יכול לשנות את המידע ששאר הדרייברים בתחתית הרשימה מקבלים.



	מימוש הפרויקט				
יעוד המחלקה	קובץ/מחלקה (מכיוון שהפרויקט כתוב בC אין באמת מחלקות אך אתייחס לקבצים בצורה כזאת)				
ВО	ОТ				
אחראי על העלאת המערכת מהביוס	Boot.asm				
מבנה GDT	GDT -> boot.asm				
קריאה סקטורים מהדיסק	readFromdisk.asm -> boot.asm				
כניסה למצב מוגן	EnterPmode.asm -> boot.asm				
מיועד להדפסה בעת עליית הבוט בעיקר בשביל דיבאגינג	printString.asm/ptringStringPM.asm				
DRIV	/ERS				
מכיל רשימה של קבועים בהם הקוד בHEX של הצבעים	Colors.h				
מיועד להמרת מספרים לSTRING או להפך בבסיסים שונים	CONVERSIONS.cpp				
דרייבר שמאפשר שימוש במקלדת	Keyboard.cpp				
דיבור עם החומרה	Port.cpp				
מספר פונקציות הנועדו לשימוש בסטריגנים	String.cpp				
דרייבר שעוזר לתקשר עם המסך	VGA.cpp				
kernel					
מיועד לסוף הקובץ שם יהיו סקטורים ריקים	Empty_end.asm				
קובץ שאליו נקפוץ מתהליך הבוט	Kernel_entry.asm				
הקובץ המרכזי שממנו נקראות כל הפונקציות השונות במערכת	Kernel.cpp				
	IntDef - מטרת הקבצים בתקייה זו היא ההגדרה על כל קובץ בנפרד מכיוון שעשית זאת מקודם בצ				



ניהול הזיכרון במערכת	Memory.cpp
SHELLא אחראי על תפקוד	Shell.cpp
קוב. המכיל את הפונקציות של הSHELL	shellFunctions.cpp

: בדיקות ודיבוג

מכיוון שאנחנו עובדים עם הקוד הראשון שרץ בעת עליית המחשב קשה מאוד לדבג אותו בצורה נוחה, אך אם זאת אפשר לעשות שימוש בBDB על מנת לדבג את הפרויקט כמו כן יש להשתמש בTINT על מנת להראות לGDB היכן נמצא הbreakpoint



מדריך למשתמש

 $\frac{\text{https://github.com/omergolan1/OmerOS}}{\text{trm}}$ ניתן להשיג את כל קבצי הפרויקט מן הקישור הבא

– מערכת קבצי הפרויקט

	5 p. 1. 15 m. ==p. 3 m.
OmerOS	
—— -A_Setup	
L setup-gcc.sh	
—— -Binaries	
— - boot.bin	
— - CmdMode.o	
— - CodeMode.o	
— - Conversions.o	
— - empty_end.bin	
— - Floppy.o	
— full_kernel.bin	
— - idt.o	
— - irq.o	
— - isr.o	
— - kernel_entry.o	
— - kernel.o	
—	
— - mem.o	
—	
—	
— - shellFunctions.o	
— - shell.o	



	string.o	
— -	timer.o	
 -	VGA_Text.o	
L	zeroes.bin	
—— -Binariestimer.o		
— -Bootloader		
	AvailableMemory.asm	
	boot.asm	
	EnterPM.asm	
	GDT.asm	
	PrintString.asm	
 -	PrintStringPM.asm	
 -	ReadFromDisk.asm	
L	zeroes.asm	
—— -Drivers		
 -	CodeMode.cpp	
	CodeMode.h	
	colors.h	
	Conversions.cpp	
 -	Conversions.h	
— <u></u>	Keyboard.cpp	
	Keyboard.h	
	port_io.cpp	
	port_io.h	
	string.cpp	
	string.h	



 ⊦	Typedefs.h	
—	VGA_Text.cpp	
L	VGA_Text.h	
—— -intDef		
	idt.cpp	
	dt.h	
	interrupt.asm	
	rq.cpp	
	irq.h	
	isr.cpp	
	isr.h	
	timer.cpp	
L	timer.h	
— - Kernel		
	empty_end.asm	
	kernel.cpp	
L	kernel_entry.asm	
— -Memory		
	mem.cpp	
L	mem.h	
— -R	EADME.md	
— -ru	ın.sh	
— -S	hell	
	shell.cpp	
	shellFunctions.cpp	

— | shellFunctions.h



— Ltodo.txt



התקנת המערכת –

על מנת להוריד ולהפעיל את הפרויקט יש להוריד סביבה וירטואלית של לינוקס (מומלץ להשתמש בהרחבה של לינוקס לווינדוס מבוסס וובנטו)

: לאחר מכן יש להריץ את כל הפקודות מן הקובץ של הSETUP הנמצא בתוך הפרויקט

#nasm and qemu

sudo apt install nasm

sudo apt install qemu

sudo apt-get install qemu-kvm

#GCC cross compiler for i386 systems (might take quite some time, prepare food)

sudo apt update

sudo apt install build-essential

sudo apt install bison

sudo apt install flex

sudo apt install libgmp3-dev

sudo apt install libmpc-dev

sudo apt install libmpfr-dev

sudo apt install texinfo

export PREFIX="/usr/local/i386elfgcc"

export TARGET=i386-elf

export PATH="\$PREFIX/bin:\$PATH"

mkdir /tmp/src

cd /tmp/src

curl -O http://ftp.gnu.org/gnu/binutils/binutils-2.35.1.tar.gz

tar xf binutils-2.35.1.tar.gz

mkdir binutils-build

cd binutils-build



/..binutils-2.35.1/configure --target=\$TARGET --enable-interwork --enable-multilib --disablenls --disable-werror --prefix=\$PREFIX 2>&1 | tee configure.log sudo make all install 2>&1 | tee make.log cd /tmp/src curl -O https://ftp.gnu.org/gnu/gcc/gcc-10.2.0/gcc-10.2.0.tar.gz tar xf gcc-10.2.0.tar.gz mkdir gcc-build cd gcc-build echo Configure. : /..gcc-10.2.0/configure --target=\$TARGET --prefix="\$PREFIX" --disable-nls --disable-libssp -enable-language=c++ --without-headers echo MAKE ALL-GCC: sudo make all-gcc echo MAKE ALL-TARGET-LIBGCC: sudo make all-target-libgcc echo MAKE INSTALL-GCC: sudo make install-gcc echo MAKE INSTALL-TARGET-LIBGCC: sudo make install-target-libgcc echo HERE U GO MAYBE: Is /usr/local/i386elfgcc/bin export PATH="\$PATH:/usr/local/i386elfgcc/bin"

לאחר סיום ההורדה יש להיכנס לתקיית הפרוקיט ולבצע את הפקודות הבאות:

1. Chmod +x run.sh – לתת הרשאות הרצה לקובץ

./run.sh .2



אחרי זה הפרויקט אמור לרוץ ללא בעיות





הבחירה לעשות מערכת הפעלה מאפס ללא שום ידע קודם באה מן הרצון שלי לאתגר את עצמי וללמוד על ההיבטים הכי נמוכים של מערכת ההפעלה וכיצד היא פועלת.

בהתחלה לא היה לי מושג לאן אני נכנס וכמה זמן/השקעה התהליך יקח . הייתי צריך לחקור ולקרוא הרבה מאוד מאמרים שונים כמו כן על מנת להצליח לבנות מערכת הפעלה חייב להיות ידע בסיסי באסמבלי ו C

במהלך כתיבת הפרויקט נתקלתי בהרבה מאוד אתגרים שחלקים קשורים למבנה של השפה עצמה

במהלך העבודה על הפרויקט יכולת המחקר שלי וההבנה של איך עובד המחשב השתפרה מאוד.

בראייה לאחור הייתי יכול לשפר את הפרויקט אפילו יותר ולהוסיף לו עוד מגוון דברים מעניינים כמו מערכת קבצים או כתיבת דרייבר רשת

כמו כן מבחינת ייעול הקוד היה אפשרי להשתמש בMACRO על מנת לשפר את נראות הקוד ולהימנע מכפל קוד

לסיכום אני שמח מאוד שבחרתי לעשות את הפרויקט הזה למדתי ממנו המון והוא נתן לי הרבה מאוד כלים להמשך

אני רוצה להגיד תודה לאנטולי המורה שלי שעזר לי בכל הדרך ובלעדיו לא הייתי חושב בכלל על לעשות פרויקט בסדר גודל כזה

אני גם רוצה להגיד תודה לכל האנשים שעזרו לי בתהליך כתיבת הפרויקט



ביבליוגרפיה+מקורות מידע

מדריכים של אינטל.

: http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/architectures-software-developermanuals.html

x86 דוקיומנטציה על מספר רב של פקודות http://faydoc.tripod.com/cpu/index.htm

> רשימת האינטרפטים של ראלף בראון http://ctyme.com/rbrown.htm

osdevwiki - המקור בו השתמשתי הכי הרבה מכיל כל מה שצריך לדעת http://wiki.osdev.org/