# BSM 420 – BİLGİSAYAR SİSTELERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

2. Hafta: Performans Değerlendirmesi Nedir?

## **Giriş**

- Neden performans değerlendirilir?
- Performans değerlendirme
   Ölçütleri/Metrikleri
- Ölçütlerin uygulama alanlarıyla ilişkisi
- Performans değerlendirme teknikleri
- Performans değerlendirme tekniğini seçme
- Performans değerlendirmeye sistematik bir yaklaşım

#### **Hedef**

#### Performans Analizi = Analiz + Bilgisayar Sistemleri Performans Analisti = Matematikçi + Bilgisayarcı Amaç:

- Performans gereksinimlerinin belirlenmesi
- Tasarım alternatiflerinin değerlendirilmesi
- İki veya daha fazla sistemin karşılaştırılması
- Bir parametrenin optimum değerinin belirlenmesi (sistem ayarı)
- Performans darboğazının bulunması (darboğaz tespiti)
- Sistem üzerindeki yükün karakterizasyonu (iş yükü karakterizasyonu)
- Bileşenlerin sayısının ve boyutlarının belirlenmesi (kapasite planlaması)
- Gelecekte muhtemel yüklerdeki performansın tahmin edilmesi

## Neden performans değerlendirilir?

- Sistemin amaçlanan uygulamalara uygun olduğundan emin olmak için,
- Sistemin belirli verimlilik ve güvenilirlik gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için
- Belirli kaynak (zaman, bütçe) kısıtları altında sistemi optimum işlem gücü seviyesine yakın bir yerde tasarlamak/inşa etmek/işletmek
  - Sonuç: Sistem yeterli performansa ve uygun maliyete sahiptir

# Performans değerlendirme ölçümleri

- Duyarlılık(Responsiveness): Belirli bir görevin sistem tarafından ne kadar hızlı gerçekleştirilebileceği
  - Yanıt süresi: bir isteği yerine getirme süresi; bir bilgisayar sistemindeki bir sorgunun ya da talebin sonu ile yanıtın başlangıcı arasında geçen süre (IBM Bilgi İşlem Sözlüğü)
  - Waiting time, processing time
- Kullanım oranı: sistemin çeşitli bileşenlerinin ne kadar iyi kullanıldığı
  - Kullanım oranı (utilization): Donanımın meşgul olduğu sürenin yüzdesini gösterir. En yüksek kullanım oranına sahip kaynak darboğazdır; Bu kaynaktaki performans iyileştirmesi en yüksek kazancı sağlar
- Verimlilik: Bir kullanıcının işi ne kadar etkili bir şekilde tamamlayabileceği
  - Performans çıkışı (throughput): birim zamanda tamamlanan iş miktarı

# Performans değerlendirme ölçümleri

- Görev Verebilirlik: Sistemin bir görev süresince sürekli olarak çalışır durumda kalıp kalmayacağını gösterir
  - Güvenilirlik: Sistemin görev süresi boyunca doğru performans gösterme olasılığı
  - Onarım/ayarlama pratik olmadığında veya arıza davranışı felaket olduğunda kullanışlıdır
- Güvenilirlik: Sistemin uzun vadede ne kadar güvenilir olduğu
  - Arıza sayısı/gün, MTTF, MTTR, uzun süreli erişim
  - Onarımların mümkün olduğu ve arızaların tolere edilebilir olduğu durumlarda kullanışlıdır

### Ölçülerin Uygulama Etki Alanlarıyla İlişkisi

#### Genel amaçlı hesaplama

- Kelime işlemci
- Duyarlılık/Yanıt verebilirlik, kullanım oranı, verimlilik

#### Yüksek kullanılabilirlik

- Görev işleme
- Yanıt verebilirlik, güvenilirlik, verimlilik

#### Gerçek zamanlı kontrol

- Zaman kısıtlamaları
- Yüksek düzeyde yanıt verebilirlik, güvenilirlik

## Ölçülerin Uygulama Etki Alanlarıyla İlişkisi

#### Görev odaklı

- Görev sırasında çok az onarım mümkün/hiç mümkün değildir, örneğin uçaklar
- Yüksek güvenilirlik, yanıt verebilirlik

#### Uzun ömür

- Akıllı yerleşik teşhis ve onarım tesisine sahip insansız uzay gemileri
- Son derece güvenilir, yanıt verebilirlik

# Performans Ölçüm Teknikleri

#### Ölçme

- Deney tasarlama
- Performans parametrelerinin ölçülmesi
- Anlamlı sonuçlar çıkarmak için istatistiksel tekniklerle analiz edilen veri

#### Analitik modelleme

- Matematiksel bir model oluşturma (Kuyruk, Markov zinciri, Petri ağları, vb.)
- Daha sonra da modeli çözme

#### Simülasyon modelleme

- Bir sistem davranış modeli oluşturma
- İş yükünün uygun bir soyutlamasını girdi olarak
- Deney tasarımı, veri toplama ve analizini içerir

# Performans Ölçüm Tekniği Seçme

Criterion	Measurements	Analytical Modeling	Simulation
Life-cycle stage	Post-prototype	Any	Any
Time required	Varies	Small	Medium
Tools	Instrumentation	Analysts	Computer Languages
Accuracy	Varies	Low	Moderate
Trade-off analysis	Difficult	Easy	Moderate
Cost	High	Small	Medium
Salability	High	Low	Medium

#### İki veya daha fazla teknik kullanılabilir

- aynı anda her birinin sonuçlarını onaylamak ve doğrulamak için
- farklı değerlendirme aşamalarında sırayla

## Sistematik Yaklaşım

- 1. Çalışmanın amaçlarını belirt ve sistemi tanımla
- 2. Sistem servislerini ve sonuçlarını listele
- 3. Performans metriklerini seç
- 4. Performansı etkileyen parametreleri listele
- Çalışılacak faktörleri (çalışma sırasında değişen parametreler) ve değerlerini seç
- 6. Değerlendirme tekniğini seç
- İş yükünü seç (sistemi sıkıştıran/zorlayan şey, gerçek hayatta sistem kullanımını temsil etmelidir)
- 8. Deneyler tasarla
- 9. Verileri analiz et ve yorumla
- 10. Sonuçları sun. Gerekirse baştan başla

# Performans Ölçümü

#### İki temel metrik:

- duvar saati zamanı (bir programın cevap zamanı )
- çıkış (birim zamanda yerine getirilen görevler)

\*\* çıkışı optimize etmek için, asgari kaynak israfı olmalıdır

# Performans (Başarım)

- Bir işi yaparken geçen süre:
  - çalışma zamanı, cevap zamanı, gecikme vs.
- Bir günde, saatte, dakikada, saniyede yapılan iş
  - çıkış(throughput), band genişliği vs.

Plane	DC to Paris	Speed	Passengers	Throughput (pmph)
Boeing 747	6.5 hours	610 mph	470	286,700
BAD/Sud Concodre	3 hours	1350 mph	132	178,200

## Bilgisayar Performansı: zaman

- Cevap Zamanı (Response Time, elapsed time, latency):
  - Bir görevin çalışması için ne kadar süre gerekli?
  - Başlangıçtan sona kadar tamamlanması için ne kadar süre gerekli?
  - Bir veritabanı sorgusu için ne kadar süre beklenmeli?
- Performans çıkışı(Throughput):
  - Tek seferde makine ne kadar işi çalıştırabilir?
  - Ortalama çalışma oranı ne?
  - Bir işin tamamlanabilmesi için ne kadar çalışma gerekli ?
- Bir makineyi yeni bir işlemci ile yükselttiğimiz zaman ne kadar bir iyileşme sağlanır?
- Bir laba yeni bir makine konduğunda ne kadar iyileşme olur?

## Çalışma Zamanı (Execution Time)

- Geçen Süre (Elapsed Time)
  - Baştan sona herşeyi dikkate alır (disk bellek erişimleri, I/O beklemeleri, diğer programların çalışması vs.)

geçen süre = CPU zamanı+ bekleme zamanı(I/O, diğer programlar vs.)

#### CPU zamanı

- I/O beklemesi ve diğer programların çalışması için geçen zamanı dikkate almaz
- Kullanıcı CPU zamanı ve sistem CPU zamanı (OS çağrıları) olarak ikiye ayrılır

```
CPU zamanı= kullanıcı CPU zamanı + sistem CPU zamanı

⇒ geçen süre = kullanıcı CPU zamanı + sistem CPU zamanı+ bekleme zamanı
```

- kullanıcı CPU zamanı dikkate alını (CPU çalışma zamanı veya sadece çalışma zamanı)
  - Program içindeki kod satırlarının çalışması için geçen süre

#### **Performans Tanımı**

X makinesi üzerinde çalışan bir program için:

X makinesi Y makinesinden n kat hızlıdır:


 $Performance_{X} / Performance_{Y} = n$ 

## Saat Çevrimleri

- Çalışma zamanını saniyeler cinsinden sunmak yerine, çoğu kez saat çevrimlerini kullanırız.
- Modern bilgisayarlarda, olaylar çevrim çevrim ilerler : yani çarpma, toplama gibi her olay bir dizi çevrimde gerçekleşir.

$$\frac{\text{seconds}}{\text{program}} = \frac{\text{cycles}}{\text{program}} \times \frac{\text{seconds}}{\text{cycle}}$$

Saat tiklemeleri çevrimin başı ve sonunu gösterir:



- Çevrim zamanı = tikler arası zaman = çevrim başına saniye
- Saat oranı (frekans) = saniye başına çevrim
   (1 Hz. = 1 çevrim/saniye, 1 MHz. = 10<sup>6</sup> çevrim / saniye)
- $\ddot{O}$ rnek: 200 Mhz  $\frac{1}{200 \times 10^6} \times 10^9 = 5$  nanoseconds çevrim süresi eder

#### Performans Denklemi I

$$\frac{\text{seconds}}{\text{program}} = \frac{\text{cycles}}{\text{program}} \times \frac{\text{seconds}}{\text{cycle}}$$




Bir program için:

CPU çalışma zamanı = CPU saat çevrim sayısı x Saat çevrimi zamanı

- Dolayısıyla, performansı artırmak için:
  - Bir programın çevrim sayısını düşür veya
  - Saat çevrim zamanını düşür veya
  - Saat frekansını artır (overclock)


# Bir program için ne kadar çevrim gerekli?

Çevrim sayısı = komut sayısı ??



- Bu varsayım kesinlikle yanlıştır! Çünkü:
  - Farklı komutların işlenmesi farklı zamanlar(çevrimler) alır
  - Neden...?


# Bir program için ne kadar çevrim gerekli?



- Çarpma toplamadan daha çok zaman alır
- Virgüllü (kayan noktalı) işlemler tamsayılardan daha çok zaman alır.
- Belleğe erişim kaydedicilere erişimden daha çok zaman alır
- Çok önemli: çevrim zamanını değiştirmek donanım tasarımının değişmesine neden olduğundan komutların çalışması için gerekli çevrim sayısını değiştirir.

### Örnek I

- En sevdiğimiz program 400Mhz olan A bilgisayarında 10 saniye çalışıyor.
- Bir bilgisayar tasarımcısına, bu programı 6 saniye içinde çalıştıracak yeni bir B makinesi tasarlamasına yardımcı olmaya çalışıyoruz.
- Tasarımcı, saat hızını önemli ölçüde artırmak için yeni (veya belki de daha pahalı) teknolojiyi kullanabilir, ancak bu artışın CPU tasarımının geri kalanını etkileyeceğini ve aynı program için B makinesinin A makinesinden 1.2 kat daha fazla saat çevrimi gerektirmesine neden olacağını bize bildirdi..
- Tasarımcıya hangi saat hızını hedef olarak bildirmeliyiz?



## **Terminoloji**

- Bir program çalışmak için aşağıdakileri gerektirir:
  - Komutlar
  - Çevrimler
  - Saniyeler
- Bu büyüklükleri aşağıdaki terimler ile açıklarız:
  - Çevrim zamanı (çevrim / saniye)
  - Saat frekansı (çevrim / saniye)
  - (ortalama) CPI (çevrim / komut cycles per instruction)
    - Kayan nokta yoğun bir uygulamada yüksektir
  - IPC (komut / çevrim)
  - MIPS (milyon komut / saniye)
    - Basit komutlardan oluşan bir programda yüksek

#### Hızlanma Vs. Oran

- "Hızlanma" bir orandır. «kat», «kere» ile ifade edilir
  - = eski çalışma zamanı / yeni çalışma zamanı

- "İyileşme- Bağıl Değişim", "artış", "düşüş" genellikle belirli bir referansa göre yüzdelik değeri verir
  «daha» fazla, hızlı, yavaş, çok…
  - = (yeni perf eski perf) / eski perf
- Bağıl değişim = hızlanma 1

#### ÖRNEK 2

Bir program eski laptopta 100 saniye, yenisinde 70 saniye çalışıyor

Hızlanma ne kadar?

Hızlanma = 
$$(1/70) / (1/100) = 1.42$$
 kat

 Performanstaki iyileşme /bağıl değişim oranı ne?

$$(1/70 - 1/100) / (1/100) = 42\%$$
 daha fazla

Çalışma zamanındaki düşüm ne kadar?

30% daha az

#### Etki faktörleri


- Saat çevrim zamanı : teknoloji ve pipeline
- CPI: mimari ve komut seti tasarımı
- Komut sayısı: komut seti tasarımı ve derleyici
- CPI (cycles per instruction) veya
   IPC (instructions per cycle) matematiksel olarak doğru hesaplanamaz

# CPU Performansını Etkileyen Unsurlar

CPU time	= Seconds	= Instructions x	Cycles x	Seconds
	Program	Program	Instruction	Cycle

	Inst Count	СРІ	Clock Rate
Program	X		
Compiler	X	(X)	
Inst. Set.	X	X	
Organization		X	X
Technology			X

## Örnek CPI hesabı



Ortalama CPI = 1.5

# Performans Ölçümü

- Performans çalışma zamanı ile ölçülür
- Diğer değişkenler de performans ölçümünde kullanılabilir mi?
  - Programın çalışması için gerekli çevrim sayısı?
  - Programdaki komut sayısı ?
  - Saniye başına çevrim sayısı ?
  - Komut başına ortalama çevrim sayısı ?
  - Saniye başına ortalama komut sayısı
- ortak bir tuzak: Değişkenlerden birini kabul etmek, başka bir veri yoksa performans göstergesidir.

#### **Performans Denklemi II**

```
CPU execution time = Instruction count × average CPI × Clock cycle time for a program for a program
```

Bu denklemi 1 nolu denklemden türetiniz

#### Performans Denklemi II

CPU execution time = Instruction count × average CPI × Clock cycle time for a program for a program

■ Bu denklemi 1 nolu denklemden türetiniz

# <u>Örnek III (CPI)</u>

- Aynı komut seti mimarisinin (ISA) iki farklı uyarlaması olsun. Bir program için:
  - A makinesi 10ns saat çevrimi zamanına sahip ve CPI=2.0
  - B makinesi 20ns saat çevrim zamanı ve CPI = 1.2
- Hangi makine ne kadar hızlıdır?
- Eğer iki makine de aynı ISA'ya sahip ise, saat hızı, CPI, çalışma zamanı, komut sayısı ve MIPS gibi büyüklüklerden hangileri benzer olur?



# Örnek IV(CPI)

- Bir derleyici tasarımcısı belirli bir makine için iki farklı kod arasında karar vermeye çalışmaktadır.
- Donanıma bağlı olarak, 3 farklı komut kümesi vardır: A, B ve C sınıfı, ve sırasıyla 1,2,3 çevrim değerlerine sahiptirler.
- İlk kod dizisi 5 komuta sahip:
  - 2 adet A, 1 adet B, ve 2 adet C
- İkinci kod dizisi 6 komuta sahip:
  - 4 adet A, 1 adet B, and 1 adet C.
- Hangi kod daha hızlıdır? Ne kadar hızlıdır? Her kod dizisinin CPI değeri nedir?

# Örnek IV (CPI)

- Bir derleyici tasarımcısı belirli bir makine için iki farklı kod arasında karar vermeye çalışmaktadır.
- Donanıma bağlı olarak, 3 farklı komut kümesi vardır: A, B ve C sınıfı, ve sırasıyla 1,2,3 çevrim değerlerine sahiptirler.
- İlk kod dizisi 5 komuta sahip:
  - 2 adet A, 1 adet B, ve 2 adet C
- İkinci kod dizisi 6 komuta sahip:
  - 4 adet A, 1 adet B, and 1 adet C.
- Hangi kod daha hızlıdır? Ne kadar hızlıdır? Her kod dizisinin CPI değeri nedir?



# Örnek V(MIPS)

- Üç farklı komut sınıfına sahip bir 500 MHz lik makine üzerinde iki farklı derleyici test edilmektedir. Komut setleri Sınıf A, Sınıf B ve Sınıf C ve sırasıyla 1, 2 ve 3 çevrim gerektirmektedir.
- Her iki derleyici de büyük bir yazılım kodu üretmek için kullanılır.
- Derleyici 1, 5 milyar A Sınıfı komutu, 1 milyar B Sınıfı komutu ve 1 milyar Sınıf C komutu ile kod üretir.
- Derleyici 2, 10 milyar A Sınıfı komutu, 1 milyar B Sınıfı komutu ve 1 milyar Sınıf C komutu ile kod üretir.
- Hangi derleyici MIPS e göre daha hızlıdır?
- Çalışma zamanına göre hangi dizi daha hızlıdır?

