

自己紹介

波多江優和(はたえ ゆうわ)

所属

西日本電信電話株式会社

略歴

■ 学位:修士(情報学専攻)

■ 入社年度:2018年(4年目)

■ 2018年4月:システムエンジニア

■ 2019年4月~: 開発職

主な業務

- 次世代のインフラに必要な新技術の見極め
- その一端としてコアネットワークの検証を実施



好きなもの

- いきものがかり
- バスケ/ ゴルフ
- ゲーム

本日のテーマ

テーマ

【入門編】Network Slicingを理解するために

きっかけ

Meetup #5の

"【初心者向け】 3GPP仕様書リーディングガイド ~ 5GS仕様書を読もう"

がすごくためになり、自分以外の反響もよかったので入門レベルのテーマも一定の需要がありそう。 → 自分も何か勉強して話してみよう! (勇気)

参考URL①: https://zenn.dev/nic/articles/0d71b805e8b5fe#%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B8

参考URL②: https://zenn.dev/nic/articles/0c3be6394b2000

対象

"Network Slicing"について

- 聞いたことあるが詳しくはしらない人
- エンジニアではないが教養として知っておきたい人
- 5Gの技術についてあまり馴染みがない初学者

スライス??













話さないこと

詳細なシーケンス等の専門性の高い内容(主要なものは紹介します)


- 2. 事前知識
 - 5Gアーキテクチャの概要
 - PDU Sessionについて
- 3. Network Slicing概要
 - S-NSSAI
- 4. 実際のパケットを見てみる
- 5. 終わりに

- 2. 事前知識
 - 5Gアーキテクチャの概要
 - PDU Sessionについて
- 3. Network Slicing概要 - S-NSSAI
 - J NJJAI
- 4. 実際のパケットを見てみる
- 5. 終わりに


理解しやすくするために前段の話

運送(移動でも可)で考えると日本では送信元から宛先への交通インフラ(乗り物や経路)は、 様々なユーザが目的に応じて(共用で)使うのがあたりまえである。

一方、モバイル通信(4Gまで)において、インフラをE-Eで共用かつ柔軟に使うのは難しい課題がある。




あるインフラを複数ユーザで 柔軟に利用するのは難しい



Network Slicingの目的

ネットワークスライシングはある物理インフラ上で複数の論理ネットワークを提供することが目的である。 これにより複数ユーザでインフラを共有したり、用途に応じて伝送特性を適応させたりすることが可能となる。 キーポイントは"各スライスに必要な伝送特性(速度、遅延、接続数等)がバラバラでもよい"こと。



※ 1基地局に複数端末や1コアに複数データネットワークの構成は4Gでも可能(ポイントは"分離"していること)


- 2. 事前知識
 - 5Gアーキテクチャの概要
 - PDU Sessionについて
- 3. Network Slicing概要 - S-NSSAI
- 4. 実際のパケットを見てみる
- 5. 終わりに

5Gアーキテクチャの簡易的な概要

トラフィックは"C-Plane"と"U-Plane"に大別でき、前者は制御信号、後者は実際の通信データを指す。 5GコアのU-Planeを処理する機能を"UPF"という


基地局(gNB)とUPF間のインターフェースを"N3"、UPFとデータネットワーク間のインターフェースを"N6"という。

※ U-Plane関連は1桁の3の倍数と理解すると覚えやすい



PDU Sessionとは

- ポイント① 端末はデータネットワークにある特定の宛先と通信するためにUPFとトンネルを確立する。 このトンネルのことを"PDU Session"と呼ぶ。U-Planeは必ずこのPDU Session内を流れる 5Gにおいては非常にU-Planeを考える上で非常に重要な単位である
- ポイント② N6と接続するUPFを"アンカーポイント(PSA)"と呼ぶ。 (下図は簡潔にUPFを1つとしているが、実際には複数のUPFが相互接続してNWを構成する)




- 2. 事前知識
 - 5Gアーキテクチャの概要
 - PDU Sessionについて
- 3. Network Slicing概要
 - S-NSSAI
- 4. 実際のパケットを見てみる
- 5. 終わりに

まずはイメージ

前述と同様、通信の送信を荷物の送付と置き換えて考える。ルールは宛先の扉の前まで運べばOKとする。 このとき、重要な要素は以下3つあることをイメージしてほしい


- 1 宛先
- ② 配送方法(運送仕様)
- ③ 荷物の中身

上記を管理しながら送付する必要がある。



② 配達方法 ③ 荷物の中身 を管理するために何か識別子を作ろう! (依頼IDのような識別子を導入し、依頼時に記載してもらう)

運送フローの概要



識別子(S-NSSAI)の導入

先述の課題に対する識別子を定義する。 これがネットワークスライシングにおける基本的な単位となり、"S-NSSAI"という。 S-NSSAIはPDU Sessionと関連付けられている。

S-NSSAI

SST (Slice/Service Type)

SD (Slice Differentiator)

② 配達方法 を示す



SST Value	Slice/Service Type					
1	eMBB(大容量)					
2	URLLC(超高信頼·低遅延)					
3	mMTC(多接続)					
4	V2X					
5-127	Standard (T.B.D)					
128-255	Operator-specific					

③ 荷物の区別を担う



同じSST内で複数のスライスに 分割するための識別子

例)同じeMBBでも内容次第で 宛先を変えたい場合もある



SD: 010000




SD: 010001



5G アーキテクチャにあてはめる

- (0) 会員登録(=Registration)
- (1) UEからコアへRequestを送信(cf:送信元が運送会社へ必要情報を通知)
- (2) コア内で各種確認を実施 (cf: 運送会社が送信元の情報を確認し、各社と連携)
- (3) コアからUEへRequestに対するAcceptを返答(cf:送信元に発注受領の旨を連絡)
- (4) PDU Sessionを確立(cf:送信元から宛先へどのような経路で運搬するか決定)
- (5) PDU Sessionを通じて実トラフィックが流れる(cf:実際に運搬)



- 2. 事前知識
 - 5Gアーキテクチャの概要
 - PDU Sessionについて
- 3. Network Slicing概要 - S-NSSAI
- 4. 実際のパケットを見てみる
- 5. 終わりに

コアの主要コンフィグ

<使用装置>

・コア: Free5GC

基地局+端末: UERANSIM(シミュレータ)

※参考

Free5GC: https://www.free5gc.org/installations/stage-3/

UERANSIM: https://www.free5gc.org/installations/stage-3-sim-install/

AMF

SMF

```
snssaiInfos: # the S-NSSAI (Single Network Slice S
  - sNssai: # S-NSSAI (Single Network Slice Select
  | sst: 1 # Slice/Service Type (uinteger, range
  | sd: 010000 # Slice Differentiator (3 bytes h
  | dnnInfos: # DNN information list
  | - dnn: internet # Data Network Name
  | dns: # the IP address of DNS
  | ipv4: 8.8.8.8
  | ipv6: 2001:4860:4860::8888
  | ueSubnet: 10.2.75.128/25 # should be CIDR
```

UPF

各種主要パラメータの説明

●**SST**: 1 (eMBB)

●SD: 010000 (DEXだと65536)

● **DNN**: internet

※コア装置が対応している宛先を示す

● ueSubnet: 10.2.75.128/25 ※UEがコアから払い出されるアドレス帯

基地局、端末の主要コンフィグ

<使用装置>

・コア: Free5GC

基地局+端末:UERANSIM(シミュレータ)

※参考

Free5GC: https://www.free5gc.org/installations/stage-3/

UERANSIM: https://www.free5gc.org/installations/stage-3-sim-install/

gNB

```
# List of supported S-NSSAIs by this gNB
slices:
- sst: 0x1
sd: 0x010000
```

UE

```
# Initial PDU sessions to be established
sessions:
   - type: 'IPv4'
   | apn: 'internet'
    slice:
        | sst: 0x01
        | sd: 0x010000

# Configured NSSAI for this UE by HPLMN
configured-nssai:
   - sst: 0x01
   | sd: 0x010000
```

実際にキャプチャをとった結果

〈使用装置〉

・コア: Free5GC

基地局+端末: UERANSIM (シミュレータ)

※参考

Free5GC: https://www.free5gc.org/installations/stage-3/

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 移動(G) キャプチャ(C) 分析(A) 統計(S) 電話(v) 無線(W) ツール(T) ヘルプ(H)

UERANSIM: https://www.free5gc.org/installations/stage-3-sim-install/

アパル(r) 補来(c) 衣小(v) 伊朗(G) イヤノナヤ(C) ガヤ(A) 制計(3) 电韻(y) 無縁(vv) アール(i) パルノ(n)										
	<u> 1</u>	🛅 🔀 😋 🔍	⇔ ⇒ ≅ T √	🖟 📃 🔳 ભ્વવ્	·					
表示:	■ 表示フィルタ・・・ 〈Ctrl-/〉を適用									
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info				
25	7.9341	UERANSIM	AMF	NGAP/NAS-5GS	138	InitialUEMessage, Registration request				
26	7.9544	AMF	UERANSIM	NGAP/NAS-5GS	146	DownlinkNASTransport, Authentication request				
27	7.9551	UERANSIM	AMF	NGAP/NAS-5GS	146	UplinkNASTransport, Authentication response				
28	7.9604	AMF	UERANSIM	NGAP/NAS-5GS	126	DownlinkNASTransport, Security mode command				
29	7.9616	UERANSIM	AMF	NGAP/NAS-5GS/NAS	198	UplinkNASTransport, Security mode complete, Registration request				
31	8.0156	AMF	UERANSIM	NGAP/NAS-5GS	234	InitialContextSetupRequest, Registration accept				
32	8.0159	UERANSIM	AMF	NGAP	98	InitialContextSetupResponse				
34	8.2191	AMF	UERANSIM	SCTP	62	SACK (Ack=4, Arwnd=106496)				
35	8.2192	UERANSIM	AMF	NGAP/NAS-5GS	242	UplinkNASTransport, UL NAS transport, PDU session establishment request				
36	8.2516	AMF	UERANSIM	NGAP/NAS-5GS	258	${\tt PDUSessionResourceSetupRequest,\ DL\ NAS\ transport,\ PDU\ session\ establishment\ accept}$				
37	8.2546	UERANSIM	AMF	NGAP	118	PDUSessionResourceSetupResponse				
38	8 . 4550	AMF	UERANSIM	SCTP	62	SACK (Ack=7, Arwnd=106496)				

※ 通常の設定だと5GのパケットをみることができないのでWiresharkで別途設定が必要(参考に掲載)

実際にキャプチャをとった結果

<使用装置>

・コア: Free5GC

基地局+端末:UERANSIM(シミュレータ)

※参考

Free5GC: https://www.free5gc.org/installations/stage-3/

UERANSIM: https://www.free5gc.org/installations/stage-3-sim-install/

ファイル	ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 移動(G) キャプチャ(C) 分析(A) 統計(S) 電話(y) 無線(W) ツ−ル(T) ヘルブ(H)									
■ 表	■表示フィルタ・・・ 〈Ctrl-/〉を適用									
No.	Time^	Source	Destination	Protocol	Length	Info				
	25 7.9341	UERANSIM	AMF	NGAP/NAS-5GS	138	InitialUEMessage, Registration request				
	26 7.9544	AMF	UERANSIM	NGAP/NAS-5GS	146	DownlinkNASTransport, Authentication request				
	27 7.9551	UERANSIM	AMF	NGAP/NAS-5GS	146	UplinkNASTransport, Authentication response				
:	28 7.9604	AMF	UERANSIM	NGAP/NAS-5GS	126	DownlinkNASTransport, Security mode command				
	29 7.9616	UERANSIM	AMF	NGAP/NAS-5GS/NAS	198	${\tt UplinkNASTransport,\ Security\ mode\ complete},\ {\tt Registrat}$	lon request			
	31 8.0156	AMF	UERANSIM	NGAP/NAS-5GS	234	InitialContextSetupRequest, Registration accept	(0) 4)(112)			
	32 8.0159	UERANSIM	AMF	NGAP	98	InitialContextSetupResponse				
	34 8.2191	AMF	UERANSIM	SCTP	62	SACK (Ack=4, Arwnd=106496)				
	35 8.2192	UERANSIM	AMF	NGAP/NAS-5GS	242	UplinkNASTransport, UL NAS transport, PDU session est	ablishment request			
	36 8.2516	AMF	UERANSIM	NGAP/NAS-5GS	258	${\tt PDUSessionResourceSetupRequest,\ DL\ NAS\ transport,\ PDU}$	session establishment accept			
	37 8.2546	UERANSIM	AMF	NGAP	118	PDUSessionResourceSetupResponse				
	38 8.4550	AMF	UERANSIM	SCTP	62	SACK (Ack=7, Arwnd=106496)				

※ 通常の設定だと5GのパケットをみることができないのでWiresharkで別途設定が必要(参考に掲載)

実際にキャプチャをとった結果

<使用装置>


・コア: Free5GC

基地局+端末:UERANSIM(シミュレータ)

※参考

Free5GC: https://www.free5gc.org/installations/stage-3/

UERANSIM: https://www.free5gc.org/installations/stage-3-sim-install/



(1) UEからコアへRequestを送信(cf:送信元が運送会社へ必要情報を通知)ここでUEからS-NSSAIが送信される!

PDU Session Establishment Request

```
Length Info
  Time
          Source
                       Destination
                                   Protocol
35 8.2192...
                                   NGAP/NAS-5GS
                                                        242 UplinkNASTransport, UL NAS transport, PDU session establishment request
           UERANSIM
      procedureCode: id-UplinkNASTransport (46)
      criticality: ignore (1)
   value

∨ UplinkNASTransport

∨ protocolIEs: 4 items

           > Item 0: id-AMF-UE-NGAP-ID
           > Item 1: id-RAN-UE-NGAP-ID

✓ Item 2: id-NAS-PDU

→ ProtocolIE-Field

                  id: id-NAS-PDU (38)
                  criticality: reject (0)
               value
                  NAS-PDU: 7e0239cbfc8b027e00670100152e0101c1ffff91a12801007b000780000a00000d001201...
                    Non-Access-Stratum 5GS (NAS)PDU
                       > Security protected NAS 5GS message

→ Plain NAS 5GS Message

                           Extended protocol discriminator: 5G mobility management messages (126)
                           0000 .... = Spare Half Octet: 0
                            .... 0000 = Security header type: Plain NAS message, not security protected (0)
                           Message type: UL NAS transport (0x67)
                           0000 .... = Spare Half Octet: 0
                          > Payload container type
                          Payload container
                              Length: 21

→ Plain NAS 5GS Message

                                Extended protocol discriminator: 5G session management messages (46)
                                PDU session identity: PDU session identity value 1 (1)
                                Procedure transaction identity: 1
                                Message type: PDU session establishment request (0xc1)
                              > Integrity protection maximum data rate
                              > PDU session type
                                                                                           PDU Sessionを確立する際に
                              > SSC mode
                              > 5GSM capability
                                                                                           S-NSSAI
                              > Extended protocol configuration options
                                                                                                  SST:配送方法
                          > PDU session identity 2 - PDU session ID
                         > Request type
                                                                                                  SD:荷物の中身

✓ S-NSSAI

                                                                                           DNN
                              Element ID: 0x22
                              Length: 4
                                                                                                  宛先
                              Slice/service type (SST): eMBB (1)
                                                                                           が送信されている
                              Slice differentiator (SD): 65536
                          > DNN
```

PDU Session Establishment Accept

```
Length Info
No.
      Time
              Source
                          Destination
                                       Protocol
                           UERANSIM NGAP/NAS-5GS
                                                           258 PDUSessionResourceSetupRequest, DL NAS transport, PDU session establishment accept
   36 8.2516...

▼ PDUSessionResourceSetupItemSUReq
                               pDUSessionID: 1
                             DUSessionNAS-PDU: 7e02b5ff9a13027e00680100432e0101c211000901000631310101ff09060600640600c8...

    Non-Access-Stratum 5GS (NAS)PDU

                                  > Security protected NAS 5GS message

→ Plain NAS 5GS Message

                                      Extended protocol discriminator: 5G mobility management messages (126)
                                      0000 .... = Spare Half Octet: 0
                                       .... 0000 = Security header type: Plain NAS message, not security protected (0)
                                      Message type: DL NAS transport (0x68)
                                      0000 .... = Spare Half Octet: 0
                                    > Payload container type
                                    Payload container
                                         Length: 67

→ Plain NAS 5GS Message

                                           Extended protocol discriminator: 5G session management messages (46)
                                           PDU session identity: PDU session identity value 1 (1)
                                           Procedure transaction identity: 1
                                           Message type PDU session establishment accept (0xc2)
                                           .001 .... = Selected SSC mode: SSC mode 1 (1)
                                         > PDU session type - Selected PDU session type
                                         > QoS rules - Authorized QoS rules
                                         > Session-AMBR
                                         PDU address
                                                                                               事前に設定したパラメータどおり!!
                                              Element ID: 0x29
                                              Length: 5
                                                                                                ● SST: 1 (eMBB)
                                              .... 0... = SMF's IPv6 link local address (SI6
                                              .... .001 = PDU session type: IPv4 (1)
                                              PDU address information: 10.2.75.133
                                                                                                • SD: 010000 (DEXだと65536)

✓ S-NSSAI

                                              Element ID: 0x22
                                              Length: 4
                                                                                                DNN: internet
                                              Slice/service type (SST): eMBB (1)
                                              Slice differentiator (SD): 65536
                                         > OoS flow descriptions - Authorized
                                                                                                • ueSubnet : 10.2.75.128/25
                                         Extended protocol configuration option

✓ DNN
                                              Element ID: 0x25
                                              Length: 9
                                              DNN: internet
```

> PDU session identity 2 - PDU session ID

- 2. 事前知識
 - 5Gアーキテクチャの概要
 - PDU Sessionについて
- 3. Network Slicing概要
 - S-NSSAI
- 4. 実際のパケットを見てみる
- 5. 終わりに

雑記

TIPS

- 1. Wiresharkのバージョンが古いと5Gパケットを確認できないので最新版での実施推奨
- 2. 5g-trace-visualizerをインストールするとパケットの確認がラクなのでおすすめ
- 3. TS 24.501と比較しながら確認するとわかりやすい

発表者の疑問

このような思想の技術はNWの歴史上、似たものがありそう (横並びで比較したいのでキーワードだけでも有識者の意見モトム)

まとめ(これだけ覚えてください!)

1. 5Gインフラ上でデータを流す際には 必ず"PDU Session"が確立される

 NWを仮想的に分離させるために 識別子"S-NSSAI"が導入された

3. "PDU Session" と "S-NSSAI"を 対応させることで柔軟なネットワークを 実現できる (Network Slicingの正体)

以下、参考

参考にさせていただいたサイト

【Network Slicing全般】

https://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/global/business/networks/insights/white-paper/network-slicing/200420 Samsung Network Slicing Final.pdf

https://mpls.jp/2020/presentations/MPLS-JAPAN2020 kashimura.pdf

https://www.ttc.or.jp/application/files/7315/6799/9365/2-3 seminar20190909 3GPP release15 core network.pdf

【教養としての5GC(free5gc+UERANSIMで学ぶ5Gコアネットワーク)シリーズ】

その1: https://qiita.com/wzm/items/bbbf9c9e17eb61600a9c

その2: https://qiita.com/wzm/items/e3eb73835005ed7e8702

その3: https://qiita.com/wzm/items/043f33a73dd129bd2aea

その4: https://qiita.com/wzm/items/b17dfaf72838154facb1

その5: https://qiita.com/wzm/items/017764ba8635b7347000

[3GPP]

TS 23.501 System architecture for the 5G System(5GS)

TS 23.502 Procedures for the 5G System(5GS)


TS 23.251 Network sharing; Architecture and functional description

TS 24.501 Non-Access Stratum(NAS) protocol for 5G System(5GS); Stage3

【参考】WireSharkでの事前設定(1/3)


Payload containerを確認できるようにする必要がある

編集 → 設定を押す



【参考】WireSharkでの事前設定(2/3)

Payload containerを確認できるようにする必要がある Protocolsを開く



【参考】WireSharkでの事前設定(3/3)

Payload containerを確認できるようにする必要がある NAS-5GSを選択し、

"Try to detect and decode 5G-EAO ciphered messages"にチェックを入れる "Try to decode User data Container content as"でIPを選択

