

Auto Masternod シェルスクリプトガイド

準備事項

このガイドは、マスターノード(リモート Wallet 側)をセットアップするシェルスクリプトを使用した構築手順を記載しています。

マスターノードをセットアップする場合、下記を確認してください。

- ローカル Wallet の設定(10000 MTNS 保持)が完了していること
- リモートサーバー環境(VPS)(Ubuntu 16.04)がセットアップ完了していること
- 手元に、masternode genkey コマンドの出力結果が手元にあること (MASTERNODE_INSTALLATION_GUIDE.pdf ドキュメントの(Step3(2)の Key)

環境全体図





構築手順と参照ドキュメント

セットアップ作業

参照ドキュメント

VPC 構筑

VPS_VULTER_SETUPGUIDE

ローカル Wallet 構築

MASTERNODE_INSTALLATION_GUI Step1 - Step5

リモート Wallet 構築

MASTERNODE_AUTOSETUP_GUIDE 当ドキュメント

マスターノード起動確認

MASTERNODE_INSTALLATION_GUI Step8



ステップ 1: スクリプトのダウンロード

- 1. VPS サーバにターミナルソフトによりログインします。
- 2. 下記のコマンドを実行し、セットアップスクリプトをダウンロードします。

cd ~/

git clone https://github.com/omotenashicoin-project/mtns tools.git

cd mtns_tools

ステップ 2:スクリプトの実行

1. 下記のコマンドを実行し、シェルスクリプトを起動します。

sh masternode-vps-scrypt.sh

2. 実行後、インストールを促すメッセージが表示されます。[y]を入力しエンターキーを押します。



3. 手元に用意したローカル Wallet の Key を入力し、エンターキーを押します。

4. VPS の IP アドレスを入力し、エンターキーを押します。

 	^
	Г
This script will automatically install & configure a OmotenashiCoin Masternode on a VPS	
server. The script is provided without any warranties and support.	
Do you wish to continue? (y/n)? y In your main_wallet: type command masternode genkey in the Debug console.	
Resúlt e.g. 7GebjAGTWQstHakAIxMnMOb56KOULnIMOzuOQ2óbGptjpuVpm46 Masternode Private Key : 7GebjAGTWQstHakAIxMnMOb56KOULnIMOzuOQ2obGptjpuVpm46	
Server IP Address (Without Port): 176.112.54.112	
	1



5. SWAP スペースを作成するか質問されます。[y] を入力しエンターキーを押します。

また、SWAPのファイルサイズを質問されます。特に容量に問題がなければ、4G(デフォルト) とし、エンターキーを押します。

VPS 環境において、1CPU/1024MB のメモリを搭載した 5ドルの環境を契約している方は、 SWAP ファイルの作成をお勧めします。

6. 続いて、Fail2ban および Firewall 設定のモジュールをダウンロードします。 両方インストールする場合は、エンターキーを2回押します。

```
In your main wallet: type command masternode genkey in the Debug console.
Result e.g. 7GebjAGTWQstHakAIxMnMOb56KOULnIMOzuOQ2obGptjpuVpm46
Masternode Private Key: 7GebjAGTWQstHakAIxMnMOb56KOULnIMOzuOQ2obGptjpuVpm46
Server IP Address (Without Port): 176.112.54.112

Add swap space? (Recommended for VPS's that have 2GB of memory or less) [Y/n]: y
Swap Size [4G]:
Install Fail2ban? (Recommended) [Y/n]:
Install UFW and configure ports? (Recommended) [Y/n]:
```

su パスワードの入力が求められます。su のパスワードを入力し、エンターキーを押します。



7. OS のアップデートの質問がされます。アップデートする場合は、[y] を入力しエンターキーを押します。

```
Install UFW and configure ports? (Recommended) [Y/n]:

Adding swap space...
[sudo] password for ubuntu:
Setting up swapspace version 1, size = 4 GiB (4294963200 bytes)
no label, UUID=0b7b4c60-9f1a-4027-a26c-cc516d8a9f37
swapon: /swapfile: skipping - it appears to have holes.
/swapfile none swap sw 0 0
vm.swappiness = 10
sysctl: cannot stat /proc/sys/vm/vfs_cache_pressure: No such file or directory
vm.swappiness=10
vm.vfs_cache_pressure=50

Update by executing the update and dist-upgrade command. You need time to complete.
Upgrading system? [Y/n]:
```

VPS 環境を Deploy したての場合は、update することをお勧めします。

なお、update 完了するまで1時間前後時間を要する場合がありますので、作業時間にご注意ください。

8. この後、base モジュールのダウンロード、OmotenashiCoin のセットアップが自動的に行われます。

```
Archive: mtns.zip
inflating: omotenashicoind
inflating: omotenashicoin-cli

Creating 'mtnsmn' unprivileged user

Creating configuratoin directory

Configuring OmotenashiCoin...

Starting OmotenashiCoin daemon
OMOTENASHICOIN server starting

OmotenashiCoin Masternode installation successfully completed.
```

インストールの完了メッセージが表示されればリモート Wallet の設定は完了です。 起動確認は、MASTERNODE_INSTALLATION_GUI.pdf Step8 を参照してください。



