Co je to zvuk

Podélná tlaková vlna, které vznikají pohybem částic v látce - nejčastěji vzduch

Jakými veličinami zvuk popisujeme

chat

Veličina	Značka	Jednotka	Význam / Vzorec
Frekvence	(f)	Hz	Počet kmitů za sekundu
Vlnová délka	(λ)	m	Vzdálenost mezi dvěma vrcholy vlny
Akustický tlak	(p)	Pa	Okamžitý rozdíl tlaku způsobený zvukovou vlnou
Intenzita zvuku	(1)	W/m²	Výkon přenášený zvukem na jednotku plochy
Hladina intenzity zvuku	(L_I)	dB	$L_I=10\log\left(rac{I}{I_0} ight), I_0=10^{-12}\mathrm{W/m}^2$
Hladina akustického výkonu	(L_w)	dB	$L_w = 10\log\left(rac{W}{W_0} ight), W_0 = 10^{-12}\mathrm{W}$
Hladina akustického tlaku	(L_p)	dB	$L_p = 20\log\left(rac{p}{p_0} ight), p_0 = 2\cdot 10^{-5}\mathrm{Pa}$

Co to je akustický tlak, co to je hladina akustického tlaku, jednotky

- Okamžitá změna tlaku v prostředí (např. ve vzduchu), způsobená průchodem zvukové vlny.
 - Jednotka Pa
 - $p_0 = 2 \cdot 10^{-5} \, \mathrm{Pa}$ minimální změna tlaku co lidské ucho zaznamená
- Hladina akustického tlaku je logaritmicky vyjádřený poměr tlaku ku p_0
 - Jednotka dB člověk rozliší přibližně 1 dB
 - $L_p = 10 \cdot \log(\frac{p}{p_0})$

Vlnová rovnice

pro nějakou veličinu u

$$\Delta u - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0$$

Kulová, rovinná a válcová vlna (řešení vlnové rovnice)

Rovinná

$$u(x,t) = A\cos(kx - \omega t + \varphi)$$

Válcová

$$u(r,t) = rac{A}{\sqrt{r}} \mathrm{cos}(kr - \omega t + arphi)$$

Kulová

$$u(r,t) = rac{A}{r} \mathrm{cos}(kr - \omega t + arphi)$$

Části lidského sluchu

- Vnější ucho
 - Ušní boltec vertikální prostorovost zvuku
 - Zvukovod čtvrtvlnný rezonátor
 - Bubínek přenáší zvuk ze zvukovodu do středního ucha
- Střední ucho
 - V podstatě zajištuje impedancni prizpusobeni a nastavení citlivosti napínání kůstek svalama
 - Kladívko je rozvibrováno bubínkem
 - Kovadlinka přenáší zvuk na třmínek
 - Třmínek přenáší zvuk do vnitřního ucha
 - Eustachova trubice vyrovnává tlak mezi středním a vnějším uchem
- Vnitřní ucho
 - Mechanicko-elektrochemický převodník
 - Třmínek tlačí na trubici s kapalinou šnek
 - okénko aby se kapalina mohla hýbat
 - basilární membrána -> Cortiho orgán -> vláskové buňky
 - basilární membrána je rozkmitávána třmínkem
 - Na začátku hlemýždě se detekují vyšší kmitočty
 - Na konci hlemýždě se detekují nižší kmitočty

Funkce vnějšího ucha

- Vnější ucho
 - Ušní boltec vertikální prostorovost zvuku
 - Zvukovod čtvrtvlnný rezonátor
 - Bubínek přenáší zvuk ze zvukovodu do středního ucha

Funkce středního ucha

- Střední ucho
 - V podstatě zajištuje impedancni prizpusobeni a nastavení citlivosti napínání kůstek svalama
 - Kladívko je rozvibrováno bubínkem
 - Kovadlinka přenáší zvuk na třmínek
 - Třmínek přenáší zvuk do vnitřního ucha
 - Eustachova trubice vyrovnává tlak mezi středním a vnějším uchem

Funkce vnitřního ucha

- Vnitřní ucho
 - Mechanicko-elektrochemický převodník
 - Třmínek tlačí na trubici s kapalinou šnek
 - okénko aby se kapalina mohla hýbat
 - basilární membrána -> Cortiho orgán -> vláskové buňky
 - basilární membrána je rozkmitávána třmínkem
 - Na začátku hlemýždě se detekují vyšší kmitočty
 - Na konci hlemýždě se detekují nižší kmitočty

Křivky stejné hlasitosti

- Vyjadřuje jak hlasitě slyšíme jaké frekvence, vzhledem k tlaku a Phonům
- Převodní charakteristika mezi fyzikálníma veličinama (tlak, frekvence) a vjemovou veličinou Phon, která je určená oproti základnímu tónu 1 kHz při určitém tlaku - 2x hlasitější než referenční tón = 2 Phony

Maskování

- Od Krasinskiho: https://youtu.be/f55ZrhtsHaE?si=03LMAYCqKScE2tOV&t=64
- Nějakým zvukem šum přestimulujeme náš sluch (sníží se citlivost) a poté neslyšíme nějaký přidaný tón - tón je zamaskovaný

Weberův a Fechnerův zákon

Weberův zákon popisuje nejmenší vnímatelný rozdíl v intenzitě podnětu (tzv. rozdílový práh, ΔS).
 (k není uplně konstanta)

$$\frac{\Delta S}{S} = k$$

- Frechner navázal na Webera a rozšířil teorii na vztah mezi subjektivním vnímáním a fyzikální intenzitou podnětu.
 - Vjem roste logaritmicky s fyzikální intenzitou podnětu.
 - R = C * log S

Co to je JND

- Just noticeble difference
- Právě postřehnutelný rozdíl pro hladinu akustického tlaku
- kmitočtově závislé, pro každý subjekt jiné, přibližně 1-2 dB pro kmitočet
- v pásmu nejvyšší citlivosti přibližně 2-3 Hz

Princip lokalizace zdrojů zvuku v horizontální rovině

 Zvuk vleze do jednoho ucha, ohýbá se kolem hlavy což ublíží nějakým kmitočtům a spektrálním rozdílům, pak vleze do druhého ucha -> z toho mozek vyhodnotí odkud zvuk přišel

Princip lokalizace zdrojů zvuku v mediální rovině

- Filtrace boltcem a zkušenost
- Letadlo nahoře, Ilinka 118 směr smíchovské nádraží, příští zastávka ... -> na stanici pod oknem

Vlnová rovnice pro akustický tlak

$$\Delta p - rac{1}{c^2}rac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0$$

Předpoklady pro odvození vlnové rovnice

- prostředí je spojité, stlačitelné, homogenní, izotropní, neviskózní (bez ztrát), v klidu
- výchylky všech veličin jsou malé (linearizace úlohy)
- akustické pole se předpokládá za nevírové (pole je gradientní)
- akustické děje jako adiabatický termodynamický děj

Řešení vlnové rovnice pro kulovou a rovinnou vlnu

1. Rovinná vlna

Pro rovinnou vlnu, která se šíří v *x*-směru, je řešení vlnové rovnice:

$$p(x,t) = Ae^{i(kx-\omega t)}$$

Kde A je amplituda, k je vlnové číslo, ω je úhlová frekvence, x je prostorová souřadnice a t je čas.

2. Kulová vlna

Pro kulovou vlnu, která se šíří radiálně od bodového zdroje, je řešení vlnové rovnice:

$$p(r,t)=rac{A}{r}e^{i(kr-\omega t)}$$

Kde r je vzdálenost od zdroje, A je amplituda, k je vlnové číslo, ω je úhlová frekvence a t je čas. Amplituda klesá s 1/r.

Systém elektroakustických analogií, analogické veličiny a prvky

Systém elektroakustických analogií

nvm chat věc:

Akustická veličina	Elektroakustická analogie	Akustický prvek	Elektrický prvek
Akustický tlak p	Napětí <i>V</i>	Akustický odpor R_a	Elektrický odpor R_e
Akustický průtok \dot{m}	Elektrický proud <i>I</i>	Akustická indukčnost L_a	Elektrická indukčnost L_e
Akustická rychlost v	Elektrické napětí na kondenzátoru ${\cal U}$	Akustická kapacita C_a	Elektrická kapacita C_e
Akustická impedanční veličina $Z_a=rac{p}{\dot{m}}$	Elektrická impedance $Z_e=rac{V}{I}$		
Akustická energie <i>E</i>	Elektrická energie W	Akustický výkon P_a	Elektrický výkon P_e

$$u = L\frac{di}{dt} \qquad F = m\frac{dv}{dt} \qquad p = m_a \frac{dw}{dt}$$

$$i = \frac{dq}{dt} \qquad v = \frac{d\xi}{dt} \qquad w = \frac{d\Xi}{dt}$$

$$u = \frac{q}{C} = \frac{1}{C}\int idt \qquad F = \frac{\xi}{c} = \frac{1}{c}\int vdt \qquad p = \frac{\Xi}{c_a} = \frac{1}{c_a}\int wdt$$

$$u = Ri \qquad F = r_m \qquad p = r_a w$$

Elektrická soustava		Mechanick	tá soustava	Akustická soustava	
el. napětí	u	síla	F	tlak	p
proud	i	rychlost	v	obj. rychlost	w
náboj	q	výchylka	ξ	obj. posunutí	Ξ
prvek	vlastnost	prvek	vlastnost	prvek	vlastnost
induktor	indukčnost L	inertor	hmotnost m	ak. inertor	ak. hmotnost m_a
rezistor	odpor R	mech. rezistor	mech. odpor r	ak. rezistor	ak. odpor r_a
kapacitor	kapacita C	elastor	poddajnost c	ak. elastor	ak. poddajnost c_a

Systém elektromechanických analogií, analogické veličiny a prvky

viz <u>Audio > Systém elektroakustických analogií</u>

Vlnové číslo

Vlnové číslo k je veličina, která popisuje počet vlnových cyklů na jednotkovou délku ve směru šíření vlny. Je definováno jako:

$$k=rac{2\pi}{\lambda}$$

Kde:

- k je vlnové číslo,
- λ je vlnová délka.

Vlnové číslo je také spojeno s frekvencí *f* a rychlostí zvuku *c*:

$$k = \frac{2\pi f}{c}$$

Jednotka vlnového čísla je $\left[\frac{rad}{m}\right]$. Vlnové číslo je důležité pro analýzu šíření vln a interakci vln s prostředím.

Co to je deterministický signál

Má jasně definovaný časový/spektrální popis (matematický) - není náhodný

Co to je stochastický signál

Náhodný signál - šum

3 roviny analýzy hudebních signálů

- dynamická závislost amplitudy na času
- melodická závislost kmitočtu na času
- harmonická závislost amplitudy na kmitočtu

Co to je vibráto a tremolo

- Vibráto: Technika, která způsobuje jemné kolísání výšky tónu (frekvence). Používá se k "oživení" tónu a přidání emocionálního výrazu. Může být prováděno například zpěvem nebo pohyby prstů na hudebním nástroji.
- **Tremolo**: Efekt, který mění **hlasitost** tónu (intenzitu). Vytváří efekt "třesení" nebo "pulzování" tónu. Používá se například na elektrické kytaře pomocí tremolo baru nebo efektového pedálu, nebo rychlými pohyby smyčce u smyčcových nástrojů.

Perkusní a neperkusní tón

- Perkusní tón: Tón generovaný nástroji, které se nárazem rozechvějí (např. bicí nástroje).
- Neperkusní tón: Tón, který vzniká plynulým, kontinuálním způsobem (např. strunné nástroje, dechové nástroje).

Vlastnosti tónu

- délka
- síla (hlasitost)
- barva (timbre)
- výška
- jsou to SUBJEKTIVNÍ veličiny

Co je to oktáva

- Oktáva je interval, kdy frekvence jednoho tónu je dvojnásobná oproti jinému tónu.
- V hudební teorii je to nejzákladnější interval mezi dvěma tóny.
- Příkladem je interval mezi tónem C a dalším C v oktávě.


Princip funkce elektrodynamického měniče jako mikrofon nebo jako reproduktor

- Mikrofon: Zvukové vlny pohybují membránou na které je cívka, do které se indukuje elektrický napětí, je tam magnet, který se nehýbe.
- Reproduktor: Elektrický signál prochází cívkou, ta je na membráně a přitahuje se k magnetu, který
 je statický.

Princip funkce elektrostatického měniče jako mikrofon nebo jako reproduktor


- Mikrofon: Zvukové vlny pohybují lehkou membránou mezi elektrody, což mění kapacitu a vytváří elektrický signál.
- Reproduktor: Elektrický signál způsobuje pohyb membrány mezi elektrody, což vytváří zvuk.

Náhradní obvody měničů s magnetickým polem



TODO: Popis součástek <u>AVT - 3 - menice.pdf > page=18</u>

Náhradní obvody měničů s elektrickým polem



TODO: Popis součástek <u>AVT - 3 - menice.pdf > page=7</u>

Co to je jmenovitá impedance reproduktoru

- Jmenovitá impedance reproduktoru je elektrická impedance, kterou vidí zesilovač na svém výstupu, kde je reproduktor připojený
- Obvykle vyjádřena v ohmech, např. 4Ω, 8Ω.

Funkce a typy ozvučnice reproduktoru

- **Funkce**: Ozvučnice zvyšuje účinnost reproduktoru (elimance akustického zkratu na okrajích reproduktoru)a upravuje akustickou odezvu.
- Typy: Uzavřená ozvučnice, basreflex, otevřená ozvučnice.

Typy měřicích mikrofonů

- MEMS
- Elektrostatický

Vlnová akustika, princip a meze platnosti

- Vychází z řešení vlnové rovnice (tedy pouze jednoduché geometrie)
- zkoumání vlastních módů

Geometrická akustika, princip a meze platnosti

- intuitivní, nejstarší, pouze pro přechodové stavy v prostoru
- Přístup k řešení:
 - metoda paprsků
 - metoda zrcadlení zdrojů
 - metoda konečných prvků
 - metoda hraničních prvků

Statistická akustika, princip a meze platnosti

- Princip: Statistická akustika je zjednodušení založeno na energetických veličinách hustotě zvukové energie
- Meze platnosti: Používá se pro složitá prostředí s mnoha odrazy a difuzními vlnami.
 - podmínky difúzní pole, pole odražených vln
 - energie dána součtem středních hodnot odražené energie
 - hustota zvukové energie je všude stejně veliká
 - úhly příchodu zvukové energie do daného bodu jsou všechny stejně pravděpodobné
 - vyzařování a pohlcování je kontinuální

Zvukové pole v uzavřené místnosti, dozvuková vzdálenost

Akustické pole vyzařované bodovým zdrojem ve stacionárním stavu

velmi blízko zdroje

daleko od zdroje

$$I = \frac{|p|^2}{2\rho_0 c_0} = \frac{P_0}{4\pi r^2} \qquad I(t) = \frac{P_0(t)}{A}$$

Intenzita se neměří přímo, ale přes střední kvadratickou hodnotu akustického tlaku:

$$p_{rms}^2 = \rho_0 c_0 I$$
 $p_{rms}^2 = \rho_0 c_0^2 W = 4\rho_0 c_0^- I$

a proto vztah mezi vyzařovaným výkonem zdroje a střední kvadratickou hodnotou tlaku:

$$p_{rms} = \sqrt{\rho_0 c_0 I} = \sqrt{\rho_0 c_0 \frac{P_0}{4\pi r^2}} \qquad p_{rms} = \sqrt{4\rho_0 c_0 I} = \sqrt{4\rho_0 c_0 \frac{P_0}{A}}$$
 volné pole difúzní pole

Jejich porovnáním je možno zjistit hranice mezi volným a difúzním polem (dozvuková vzdálenost):

$$r_L = \sqrt{\frac{A}{50}}$$

Princip studia LE DE

- Le-De (Live End Dead End) jeden z používaných standardů pro návrh studií. Zpravidla poskytuje dobré výsledky.
- "Živý konec" místo poslechu. Mělo by simulovat průměrné domácí prostředí.
- "Mrtvý konec" místo reprodukce (pohltivé plochy okolo reproduktorů)

zpracováno od chata - neharmonizováno s přednáškou:

Digitální záznam – výhody, nevýhody, vlastnosti

avt zaznamazprac-1.pdf

- Výhody:
 - Vysoká kvalita
 - odolnost vůči šumu
 - snadná manipulace s daty
 - Bezeztrátové kopírování
 - Protichybové zabezpečení
 - Ochrana proti kopírování
 - Zdrojové kódování komprese
- Nevýhody: Potřeba velkého úložného prostoru, kompresní ztráty.
- Vlastnosti: Diskrétní vzorkování, kvantování, možnost snadného editování.

Dithering, noiseshaping, sigma-delta

avt zaznamazprac-1.pdf

- **Dithering**: Přidávání náhodného šumu pro zlepšení kvality při nízké bitové hloubce.
- Noiseshaping: Přesměrování šumu mimo slyšitelný rozsah.
- Sigma-delta: Modulační technika pro záznam signálů s vysokým rozlišením.

Protichybové zabezpečení – metody

avt zaznamazprac-1.pdf

- Metody: Paritní bity, kontrolní součty, kódování opravy chyb (např. Hammingův kód).
- Používají se pro detekci a opravu chyb v digitálních datech.

Ochrana proti nelegálnímu kopírování – příklady

avt zaznamazprac-1.pdf

- Příklady: DRM (Digital Rights Management), šifrování souborů, vodoznaky.
- Cílem je zabránit nelegálnímu šíření digitálního obsahu.

Komprese zvuku – princip

avt_zaznamazprac-1.pdf

- Princip: Redukce dat potřebných pro uchování zvuku pomocí odstranění redundance.
- Používá metody jako ztrátová komprese (MP3) a bezztrátová komprese (FLAC).

Magnetooptický záznam

avt_zaznamazprac-1.pdf

- Kombinuje magnetické a optické technologie pro ukládání dat.
- Využívá magnetické pole k záznamu dat na optické diskové médium.

Flash – princip záznamu a čtení

avt_zaznamazprac-1.pdf

- Princip: Flash paměť používá elektrická pole k uchovávání nábojů na křemíkových buňkách.
- Umožňuje rychlý přístup a opakované zápisy bez mechanických pohyblivých částí.