Specyfikacja

Spis Treści 3. Wymagania funkcjonalne......2 3.1 GUI(okno startowy) 2 2 3.2 GUI(okno rozgrywki) 3.3 Rozgrywka 2 3.4 Fizyka 3 3.5 Sterowanie 4 4. Wymagania niefunkcjonalne...... 4 4.1 GUI 4 4.2 ROZGRYWKA 5 4.3 PUNKTACJA 6 4.3 STEROWANIE 6

1. Wstęp

Przedmiotem specyfikacji jest implementacja gry wzorowanej na popularnej w latach 70 ubiegłego wieku, gry na automaty - "Space Invaders", autorstwa Tomohira Nishikada. Rozgrywka polega na unikaniu pocisków wystrzelonych przez Obcych oraz zdobywanie punktów dzięki zestrzeliwaniu pojawiających się Obcych.

2. Słownik

Statek - graficzny obiekt sterowany przez gracza.

Obcy - graficzny obiekt sterowany przez komputer.

Życie - ilość punktów życia, które posiada Statek oraz Obcy, po utracie których Statek lub Obcy zostaje zestrzelony.

Postrzelić - pocisk ma conajmniej jeden px wspólny z Statkiem lub Obcym w wyniku czego Statek lub Obcy traci część życia.

Zestrzelić - Pocisk ma conajmniej jeden px wspólny z Statkiem lub Obcym w wyniku czego Statek lub Obcy traci całe życie, co skutkuje: w przypadku Statku zakończeniem rozgrywki, w przypadku Obcych usunięciem jego obiektu z rozgrywki.

Pasek życia - graficzna wizualizacja ilości życia.

Okno - okno gry.

Strzał - wygenerowanie pocisku widocznego w oknie gry.

FPS - Frames Per Second

3. Wymagania funkcjonalne

3.1 GUI (okno startowe)

- 3.1.1 Gra jest aplikacją desktopową, jednookienkową, jednoosobową, dwuwymiarową.
- 3.1.2 Po uruchomieniu aplikacji, wyświetla się ekran startowy z przyciskiem "PLAY", pozwalającym rozpocząć rozgrywkę po jego jednokrotnym naciśnięciu, lewym przyciskiem myszy.
- 3.1.3 Po najechaniu kursorem na przycisk "PLAY", zostaje on podświetlony. [4.1.4]
- 3.1.4 Grę można wyłączyć klawiszem "esc".
- 3.1.5 Grę można zminimalizować.
- 3.1.6 Gra posiada instrukcję na ekranie startowym [4.1.5]

3.2 GUI (okno rozgrywki)

- 3.2.1 Grę można wyłączyć klawiszem "esc".
- 3.2.2 Grę można zminimalizować.
- 3.2.3 W lewym górnym rogu okna widoczna jest ilość punktów zdobyta przez gracza w czasie rozgrywki, reprezentowana w dziesiętnych systemie liczbowym.
- 3.2.4 Pasek życia jest elementem ruchomym, zintegrowanym ze Statkiem, umieszczonym pod Statkiem. [4.2.1-2]
- 3.2.5 Rozgrywkę można zatrzymać klawiszem P, co powoduje wyświetlenie ekranu z wyśrodkowanym napisem: "PAUSE". Aby wrócić do rozgrywki, należy ponownie wcisnąć klawisz P. [3.5.2][4.1.6]

3.3 ROZGRYWKA

- 3.3.1 Jednokrotne naciśnięcie przycisku "PLAY", lewym przyciskiem myszy, rozpoczyna rozgrywkę.
- 3.3.2 Statek pojawia się na środku ekranu i natychmiast działa zaimplementowana fizyka. [3.4]
- 3.3.3 Statek może oddawać pojedyncze strzały w kierunku prostopadłym do górnej krawędzi okna [3.5.7]. Pociski poruszają się z stałą prędkością. [4.4.4]
- 3.3.4 Obcy generowani są 1 px przed górną granicą okna, tak by nie wykraczali za lewą czy prawą granicę okna. Wygenerowani Obcy, poruszają się prostopadle do dolnej granicy okna ze stałą prędkością [4.4.5]. Kiedy obiekt Obcego w całości przekroczy dolną granicę okna o 1 px, zostaje usunięty z rozgrywki. W czasie ruchu Obcy strzelają prostopadle do dolnej granicy okna. Pociski poruszają się ze stałą prędkością [4.4.4].
- 3.3.5 Istnieją dwa rodzaje Obcych [4.2.2], różniące się ilością posiadanego życia (czyli ile strzałów potrzeba do zestrzelenia Obcego) oraz graficzną

- reprezentacją. Statki o większej ilości życia pojawiają się dopiero na 5 poziomie rozgrywki. [4.2.3]
- 3.3.6 Statek oddając celny strzał (tzn. pocisk oraz Obcy mają conajmniej jeden wspólny px) w kierunku Obcego, może go postrzelić lub zestrzelić (w przypadku Obcego posiadającego mniejszą ilość życia, każdy celny strzał oznacza zestrzelenie). Jeśli Obcy został zestrzelony, Statek zdobywa punkty. [4.3.2]
- 3.3.7 Wraz z ilością zdobytych punktów, wzrasta poziom trudności rozgrywki: pojawia się więcej Obcych [4.2.4], oddających więcej strzałów [4.2.5]. Na 5 poziomie pojawiają się Obcy z większą ilością życia. [4.2.3]
- 3.3.8 Po zestrzeleniu Obcego, oddane przez niego strzały (pociski) nie znikają do czasu, aż znajdą się 1 px za dolną granicą okna. Pociski cały czas mogą postrzelić lub zestrzelić Statek. [4.3.4]
- 3.3.9 Obcy nie mogę postrzelić ani zestrzelić samych siebie.
- 3.3.10 Zderzenie Statku z Obcym (tzn. Statek oraz Obcy mają conajmniej jeden wspólny px) powoduje utratę życia Statku, natomiast nie wpływa na Obcego. [4.3.5]
- 3.3.11 Statek nie może przekroczyć lewej, prawej oraz górnej granicy okna. Statek może przekroczyć dolną granicę okna. Przekroczenie tej granicy o 30 px powoduje zakończenie rozgrywki i powrót do ekranu startowego.
- 3.3.12 Po osiągnięciu określnej ilość punktów gra się kończy [4.2.3]. Powrót do ekranu startowego.

3.4 FIZYKA

- 3.4.1 Statek może poruszać się z różną prędkością- nie przekraczając max. prędkości [4.4.3] nadawaną mu w prawo, lewo, górę lub dół, dzięki przytrzymaniu odpowiedniego klawisza. Oznacza to, że Statek może poruszać się w każdym kierunku okna, np. Statek ma nadaną prędkość 2 px/s w prawo oraz 2 px/s w górę oznacza, że statek porusza się po przekątnej ekranu [3.5.3-6]
- 3.4.2 Program cały czas w trakcie rozgrywki zmniejsza prędkość Statku nadawaną mu w kierunku górnej granicy okna. Dlatego jeśli klawisz UP nie jest wciśnięty, Statek stopniowo wytraca prędkość nadaną mu w kierunku górnej granicy okna. Jeśli wytraci ją całkowicie, program nadaje Statkowi prędkość w kierunku dolnej granicy okna. [4.4.6]
- 3.4.3 Przeciwnie do [3.4.2] jeśli Statek porusza się z pewną prędkością w kierunku prawej granicy okna, nadaną mu za pomocą klawisza RIGHT, program nie zmniejsza nadanej mu prędkości. Można to zrobić puszczając klawisz RIGHT oraz wciskając klawisz LEFT. Kiedy prędkość Statku w kierunku prawej granicy będzie równa 0 a klawisz LEFT będzie nadal wciśnięty, Statek nabiera prędkości w kierunku lewej Granicy. Statek zachowuje się analogicznie w przypadku poruszania się w kierunku lewej granicy okna. [3.5.3-6]
- 3.4.4 Pociski nie podlegają działaniu fizyki, poruszają się ze stałą prędkością [4.4.4], prostopadle do dolnej lub górnej krawędzi okna w zależności czy zostały wystrzelone prze Statek czy Obcego.

3.4.5 Obcy nie podlegają działaniu fizyki, porusza ją się ze stałą prędkością, prostopadle w kierunku do dolnej granicy okna. [4.4.5]

3.5 STEROWANIE

- 3.5.1 Wciśnięcie klawisza ESC powoduje zakończenie działania aplikacji.
- 3.5.2 Wciśnięcie klawisza P podczas rozgrywki powoduje zatrzymanie rozgrywki. Ponowne wciśnięcie klawisza P powoduje powrót do rozgrywki. Klawisz P nie działa gdy wyświetlany jest ekran startowy (działa tylko w czasie rozgrywki). [3.2.5]
- 3.5.3 Wciśnięcie klawisza UP podczas rozgrywki powoduje zwiększanie prędkości do jej skończonej, maksymalnej wartości w kierunku górnej granicy okna. [4.4.3] [4.4.6]
- 3.5.4 Wciśnięcie klawisza DOWN podczas rozgrywki powoduje zwiększanie prędkości do jej skończonej, maksymalnej wartości w kierunku dolnej granicy okna. [4.4.3][4.4.6]
- 3.5.5 Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza RIGHT podczas rozgrywki powoduje zwiększenie prędkości do jej skończonej, maksymalnej wartości w kierunku prawej granicy okna. [4.4.3][4.4.6]
- 3.5.6 Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza LEFT podczas rozgrywki powoduje zwiększenie prędkości do jej skończonej, maksymalnej wartości w kierunku lewej granicy okna. [4.4.3][4.4.6]
- 3.5.7 Wciśnięcie klawisza Z powoduje wygenerowanie pojedynczego pocisku. Przytrzymanie przycisku Z **nie** powoduje wygenerowania serii pocisków. [4.4.4]

4. Wymagania niefunkcjonalne

4.1 GUI

- 4.1.1 Nazwa aplikacji "SpaceInvaders" wyświetlana na górnej belce okna gry.
- 4.1.2 Okno aplikacji ma niezmienne wymiary: 450 x 700 px
- 4.1.3 Gra uruchamiana na ekranach o rozdzielczości nie mniejszej niż 500 x 800 px
- 4.1.4 Przycisk "PLAY" po najechaniu kursorem, podświetla się: pogrubienie, zmiana koloru czcionki.
- 4.1.5 W dolnej części ekranu, poniżej przycisku "PLAY" wyświetlana jest instrukcja gry w formacie: klawisz -> funkcja.
- 4.1.6 Komunikat ma formę wyśrodkowanego w skali okna, nieinteraktywnego tekstu, treści: "PAUSE"

4.2 ROZGRYWKA

4.2.1 Pasek życia symbolizowany przez dwa prostokąty (czerwony, zielony), o różnej długości (w szczególnym przypadku równe) np.: widoczny tylko zielony pasek = 100% życia, widoczny zielony i czerwony pasek równej długości = 50% życia.



4.2.2 Obiekty: statek, obcy pierwszego i drugiego rodzaju oraz pocisk reprezentowane są przez poniższe grafiki:



- 4.2.3 Rozgrywka składa się z 10 poziomów:
 - poziom 1 do 50 punktów
 - poziom 2 do 100 punktów
 - poziom 3 do 200 punktów
 - poziom 4 do 500 punktów
 - poziom 5 do 1 000 punktów
 - poziom 6 do 2 000 punktów
 - poziom 7 do 5 000 punktów
 - poziom 8 do 10 000 punktów (koniec gry)
- 4.2.4 Wraz ze wzrostem poziomu gry zwiększa się szybkość generowania Obcych:
 - poziom 1 -> co 3 sekundy
 - poziom 2 -> co 2.5 sekundy
 - poziom 3 -> co 2 sekundy
 - poziom 4 -> co 1.5 sekundy
 - poziom 5 -> co 1.5 sekundy
 - poziom 6 -> co 1 sekunda
 - poziom 7 -> co 0.5 sekundy

- poziom 8 -> co 0.25 sekundy
- 4.2.5 Na każdym poziomie, każdy Obcy strzela z określoną częstotliwością:
 - poziom 1 -> co 2 sekundy
 - poziom 2 -> co 2 sekundy
 - poziom 3 -> co 1.5 sekundy
 - poziom 4 -> co 1.5 sekundy
 - poziom 5 -> co 1.5 sekundy
 - poziom 6 -> co 1 sekunda
 - poziom 7 -> co 1 sekundy
 - poziom 8 -> co 0.5 sekundy

4.3 PUNKTACJA

- 4.3.1 Statek posiada 100 punktów życia.
- 4.3.2 Po zestrzelenie Obcego pierwszego rodzaju, Statek zdobywa 5 punktów. Po zestrzeleniu Obcego drugiego rodzaju, Statek zdobywa 10 punktów.
- 4.3.3 Zestrzelenie Obcego pierwszego rodzaju, wymaga jednego celnego strzału Statku. Zestrzelenie Statku Obcego drugiego rodzaju, wymaga dwóch celnych strzałów. Statek po postrzelenie Obcego drugiego rodzaju, nie zdobywa punktów.
- 4.3.4 W wyniku postrzelenie Statku przez Obcego pierwszego rodzaju, Statek traci 10 punktów życia. W wyniku postrzelenia Statku przez Obcego drugiego rodzaju, Statek traci 20 punktów życia.
- 4.3.5 W wyniku zderzenia się Statku oraz Obcego, statek tracił 50 punktów życia.

4.4 STEROWANIE

- 4.4.1 FPS = 60
- 4.4.2 Prędkość Statku, Obcych oraz pocisków wyrażana jest w [px/s]
- 4.4.3 Maksymalna prędkość Statku to 50 px/s
- 4.4.4 Pociski poruszają się ze stałą prędkością 15 px/s
- 4.4.5 Obcy poruszają się ze stałą prędkością 10 px/s
- 4.4.6 Przycisk sterowania: UP, DOWN, RIGHT, LEFT zwiększają prędkość Statku w danym kierunku o 1 px/s co 0.5 sekundy.
- 4.4.6 Program cały czas w trakcie rozgrywki zmniejsza prędkość Statku w kierunku górnej granicy okna o 1 px/s co 1 sekundę. Jeśli Statek wytraci prędkość kierunku górnej granicy okna całkowicie, program zwiększa prędkość Statku w kierunku dolnej granicy okna o px/s co 1 sekundę.