## دوره ی آموزش ساختار فایلهای PE

Site: onhexgroup.ir

Youtube: onhexgroup

Telegram: onhex\_ir

X: onhexgroup

Github: onhexgroup

ارائه شده توسط

onhexgroup

Youtube: onhexgroup

### DOS Header

- شروع فایل PE با DOS Header هستش که بهش DOS Meader شروع فایل DOS header هم میگن.
- در ویندوزهای مدرن خیلی کاربردی نیست و برای MS-DOS طراحی شده و برای سازگاری مونده.
  - MS-DOS یا MS-DOS یا MS-DOS، ولین سیستم عاملی بود که مایکروسافت برای System، اولین سیستم عاملی بود که مایکروسافت برای رایانههای شخصی IBM PC توسعه داد.

- یک ساختار ۶۴ بایتی داره.
  - ۱۹ عضو داره.
- در فایل windows.inc یا winnt.h تعریف شده.
- C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\[Version]\um

# ساختار DOS HEADER

Site: onhexgroup.ir

```
typedef struct IMAGE DOS HEADER {
                                  // DOS .EXE header
        e magic;
                                    // Magic number
        e cblp;
                                    // Bytes on last page of file
 WORD
                                    // Pages in file
 WORD e cp;
 WORD e crlc;
                                   // Relocations
 WORD e cparhdr;
                                  // Size of header in paragraphs
 WORD e minalloc;
                                  // Minimum extra paragraphs needed
 WORD e maxalloc;
                                   // Maximum extra paragraphs needed
 WORD e ss;
                                    // Initial (relative) SS value
 WORD
        e sp;
                                    // Initial SP value
 WORD
        e csum;
                                    // Checksum
 WORD
        e ip;
                                    // Initial IP value
                                   // Initial (relative) CS value
        e cs;
 WORD
        e lfarlc;
                                    // File address of relocation table
 WORD
 WORD
        e ovno;
                                    // Overlay number
 WORD
        e res[4];
                                    // Reserved words
                                  // OEM identifier (for e oeminfo)
 WORD
        e oemid;
 WORD
        e oeminfo;
                                  // OEM information; e oemid specific
        e res2[10];
                                  // Reserved words
 WORD
                                    // File address of new exe header
 LONG
        e lfanew;
} IMAGE DOS HEADER, *PIMAGE DOS HEADER;
```

### x: onhexgroup

## ساختار DOS HEADER

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F				
0	4D	5A	90	00	03	00	00	00	04	00	00	00	FF	FF	0.0	00				
10	В8	00	00	00	00	00	00	00	40	00	00	00	00	00	00	00				
20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00				
30	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	00				
40	0E	1F	BA	0E	00	В4	09	CD	21	В8	01	4C	CD	21	54	68				
Disasm	1 (	Gen	eral		Stri	ngs		DO	S Ho	dr	R	ich l	Hdr	T	File	Hdr	Optiona			
Offset									,	Valu	_									
	Name Magic number																			
0							5A4[	)												
2	Bytes	pag	je o	tile			90													
4	Pages in file 3 Relocations 0																			
6					1															
8	Size of header in paragraphs																			
Α	Minimum extra paragraphs needed																			
С	Maxi		_	phs	F	FFF														
E	Initial (relative) SS value																			
10	Initial SP value												B8							
12	Checksum												0							
14	Initial IP value												0							
16	Initia	Initial (relative) CS value												0						
18	File a	File address of relocation table												40						
1A	Overlay number												0							
1C	Reserved words[4]												0, 0, 0, 0							
24	OEM identifier (for OEM information)												0							
26	OEM information; OEM identifier specific												0							
28	Reserved words[10]											0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0								
3C	File a	ddr	ess (	of n	ew e	xe l	nead	der				100								
																	,			

### Telegram: onhex\_ir

فیلد e\_magic

- اولين عنصر DOS HEADER و سايزش
  - معروف به Magic Number
  - یک مقدار ثابت داره: **5A4D**. معادل **™**
- Mark Zbikowsky (یکی از طراحان اصلی Mark Zbikowsky) (MS-DOS)
- این فیلد مانند یک امضاء عمل میکنه و نشون دهنده اجرایی در MS-DOS هستش.
  - در ابزارهای امنیتی مانند **YARA** قابل استفاده هستش.

#### Telegram: onhex\_ir

فیلد e\_lfanew

- آخرین عنصر DOS HEADER و سایزش Tierus اخرین عنصر
- File address of new exe header معروف به
- PE یا NT header یا PE Header مقدار آفست signature

Site: onhexgroup.ir

ساختار PE

- مشاهده ی ساختار **PE** در:
  - WinDBG •
  - X64dbg
  - IDA Pro