

KubeVirt Networking

ONIC Japan 2024 BOF

Manabu Ori

Red Hat

v1.7



KubeVirtとは

- KVM仮想マシンをKubernetes上のPodとして動かす仕組み
 - · コンテナワークロードと仮想化ワークロードがKubernetes上で共存
- **CNCF Incubating Project**
- 開発状況
 - コミュニティでアクティブに開発が進行中
 - 2023年時点での実績
 - 200以上の企業が開発に貢献
 - · 2022年から50%増
 - ・ 60リリース
 - ・ CNCFのアクティブなプロジェクトトップO
- 2010年始めくらいに、k8s上でVMを動かす勢がいくつか出てきたのですが、生き残ったのはKubeVirtだ け…のはず





企業別貢献度ランキング






KubeVirtとは

- ▶ Kubernetesの仕組みを享受
 - ・ネットワーク
 - CNIプラグインによる外部との接続
 - · Serviceによるサービスディスカバリ、ロードバランス
 - · Ingress, LoadBalancer Serivice, NodePort等による外部からのアクセス
 - · Network Policyによるアクセス制御
 - ・ストレージ
 - CSIプラグインによる外部ストレージとの連携
 - 仮想マシンのディスクはk8sのPersistent Volumeとして提供
- ▶ VMスナップショット(CSI Snapshotを利用)
- ▶ ライブマイグレーション
 - · 仮想マシンのボリュームはRWXのPVであることが必須
- HA
 - Medik8s



仮想マシンのデプロイの流れ





登場人物


- hco-operator
 - virt-operator
 - · cdi-operator
 - Containerized Data Importer
 - cluster-network-addon-operator
 - host-path-provisioner-operator
 - ssp-operator
 - Scheduling, Scale and Performance

(最低限 KubeVirt Operator (virt-operator) がいれば検証できます)


OpenShift v4.16で動く KubeVirt関連Pod

\$ oc -n openshift-cnv get pod				
NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
aaq-operator-596cfd7fdb-6q6cf	1/1	Running	0	2d17h
bridge-marker-8xxc8	1/1	Running	0	2d17h
bridge-marker-dz4gb	1/1	Running	0	2d17h
bridge-marker-shj6m	1/1	Running	0	2d17h
cdi-apiserver-6f47789d9f-zj49l	1/1	Running	0	2d17h
cdi-deployment-856f4df8bb-ddzwn	1/1	Running	0	2d17h
cdi-operator-6b95fb447-kchsw	1/1	Running	0	2d17h
cdi-uploadproxy-64d7ccb9fc-lb8jj	1/1	Running	0	2d17h
cluster-network-addons-operator-59c8d6b878-cz2j6	2/2	Running	0	2d17h
hco-operator-58799b7b9b-8gtnk	1/1	Running	0	2d17h
hco-webhook-7d4d997fc7-nwf2s	1/1	Running	0	2d17h
hostpath-provisioner-operator-9884b8b8-kv7h8	1/1	Running	0	2d17h
hyperconverged-cluster-cli-download-79dd68654d-j95mg	1/1	Running	0	2d17h
kube-cni-linux-bridge-plugin-4s9fd	1/1	Running	0	2d17h
kube-cni-linux-bridge-plugin-hmd2j	1/1	Running	0	2d17h
kube-cni-linux-bridge-plugin-vgh5w	1/1	Running	0	2d17h
kubemacpool-cert-manager-cd8bd9b-kwbn7	1/1	Running	0	2d17h
kubemacpool-mac-controller-manager-687bb69558-8kmbp	2/2	Running	0	2d17h
kubevirt-apiserver-proxy-6cf95886bb-2z6gt	1/1	Running	0	2d17h
kubevirt-apiserver-proxy-6cf95886bb-fx95q	1/1	Running	0	2d17h
kubevirt-console-plugin-66748d85cb-5flv9	1/1	Running	0	2d17h
kubevirt-console-plugin-66748d85cb-cwfnp	1/1	Running	0	2d17h
mtq-operator-5584b589d9-wx8dl	1/1	Running	0	2d17h
ssp-operator-67657bdc9f-bddhj	1/1	Running	1 (2d17h ago)	2d17h
virt-api-77cc94cddc-72blk	1/1	Running	0	2d17h
virt-api-77cc94cddc-tl6sk	1/1	Running	0	2d17h
virt-controller-b645f9-f7nv8	1/1	Running	0	2d17h
virt-controller-b645f9-zqlfm	1/1	Running	0	2d17h
virt-exportproxy-64bcb95d78-jc7b4	1/1	Running	0	2d17h
virt-exportproxy-64bcb95d78-shwb7	1/1	Running	0	2d17h
virt-handler-kt4k8	1/1	Running	0	2d17h
virt-handler-lnf6x	1/1	Running	0	2d17h
virt-handler-mbxvl	1/1	Running	0	2d17h
virt-operator-7484fdc485-86mqh	1/1	Running	0	2d17h
virt-operator-7484fdc485-pn26f	1/1	Running	0	2d17h
virt-template-validator-5c975bd855-xmlsn	1/1	Running	0	2d17h
virt-template-validator-5c975bd855-zrst2	1/1	Running	0	2d17h
·	•	O		


k8sネットワークおさらい: Pod/コンテナのネットワーク接続



- ▶ ノードの物理インターフェースとPodの接続はCNIプラグインが管理
- ▶ IPアドレスはCNIプラグインのIPAMが管理
- ▶ 通常、KubernetesのPodが持つインターフェースはひとつだけ
 - · Multusを使うとPodを復数ネットワークに接続可



k8sネットワークおさらい: Multus使用時



- ▶ Multus: 復数のCNIプラグインをまとめるメタCNIプラグイン
- ▶ デフォルトCNI
 - ・ 従来のPodネットワークに接続するCNI
- ▶ セカンダリCNI
 - · 別ネットワークに接続するためのCNI
- ▶ セカンダリCNI側は、できることが限られる
 - · Service (upstreamで<u>実験的な実装</u>はあったけど...)
 - Network Policy (<u>Multi NetworkPolicy</u>)
 - IPAM (<u>DHCP Plugin</u> or CNI embedded IPAM)

OVS bridge


veth pair

Linux Bridge


tap


Red Hat


172.30.0.0/16 via 10.129.2.1 dev eth0



```
localhost:~$ oc exec virt-launcher-fedora-0-8twvt -- ip a
1: lo: <LOOPBACK, UP, LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group
default glen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0@if165: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1400 qdis
                                                                  veth
state UP group default
    link/ether 0a:58:0a:81:02:84 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
  inet 10.129.2.132/23 brd 10.129.3.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::858:aff:fe81:284/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: k6t-eth0: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP> mtu 1400 qdisc
                                                                 bridge
UP group default glen 1000
    link/ether 02:00:00:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.1/24 brd 10.0.2.255 scope global k6t-eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::ff:fe00:0/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: tap0: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP> mtu 1400 qdisc fq_d
                                                                  tap
k6t-eth0 state UP group default glen 1000
    link/ether 4e:0c:58:54:2b:f8 brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::4c0c:58ff:fe54:2bf8/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
localhost:~$ oc exec virt-launcher-fedora-0-8twvt -- ip r
default via 10.129.2.1 dev eth0
10.0.2.0/24 dev k6t-eth0 proto kernel scope link src 10.0.2.1
10.128.0.0/14 via 10.129.2.1 dev eth0
10.129.2.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.129.2.132
                                                                           ≀ed Hat
```







- ▶ VMのIPアドレスはDHCPで付与
- ▶ virt-launcherが<u>自前DHCPサーバを</u> Go routineとして起動

OVS bridge

veth pair

Linux Bridge

tap

Red Hat

VirtualMachineカスタムリソースを見てみる


```
apiVersion: kubevirt.io/v1
kind: VirtualMachine
. . .
spec:
 template:
    spec:
. . .
      domain:
       devices:
                                         frontend
          interfaces:
                                          (仮想NIC)
          - name: default
            masquerade: {}
      networks:
                                         backend
      - name: default
                                          (接続先)
       pod: {}
```

- ▶ VirtualMachineのネットワーク設定は2段階
 - ・ VMの仮想NIC (frontend)
 - pod
 - multus
 - ・ 仮想NICの接続先 (backend)
 - bridge
 - masquerade
 - · slirp
 - sriov

※ p.9~p.12の絵は、Pod Networkにmasqueradeで接続した構成です



cf. Pod Networkにbridge接続する場合



このdummyインターフェースは通信には使用しない(そもそも Downしている、CNIが払い出したMACアドレスを仮想マシンに 伝搬させるために便宜的に存在している)

```
localhost:~$ oc exec virt-launcher-fedora-9-cbf8r -- ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group
default glen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
      valid lft forever preferred lft forever
   inet6 ::1/128 scope host
       valid lft forever preferred lft forever
2: eth0-nic@if310: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1400
master k6t-eth0 state UP group default
                                                                  veth
   link/ether 9e:d8:2d:12:d8:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsia o
   inet6 fe80::9cd8:2dff:fe12:d8ca/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: k6t-eth0: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP> mtu 1400 qdisc noqueue state
UP group default qlen 1000
   link/ether 8e:4c:fb:01:c6:3a brd ff:ff:ff:ff:ff
                                                                 bridge
   inet 169.254.75.10/32 scope global k6t-eth0
       valid lft forever preferred lft forever
   inet6 fe80::9cd8:2dff:fe12:d8ca/64 scope link
       valid lft forever preferred lft forever
4: tap0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1400 qdisc fq_codel_master_
k6t-eth0 state UP group default glen 1000
                                                                  tap
   link/ether 8e:4c:fb:01:c6:3a brd ff:ff:ff:ff:ff
   inet6 fe80::8c4c:fbff:fe01:c63a/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
5: eth0: <BROADCAST,NOARP> mtu 1400 qdisc noop state DOWN group default
glen 1000
   link/ether 0a:58:0a:83:01:0e brd ff:ff:ff:ff:ff
                                                                dummy
    inet 10.131.1.14/23 brd 10.131.1.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::858:aff:fe83:10e/64 scope link
       valid lft forever preferred lft forever
```


cf. Pod Networkにbridge接続する場合

VMのインターフェース bridge接続の場合は、仮想マ [fedora-9 ~]\$ ip a シンのインターフェースにPod enp1s0 1: lo: <LOOPBACK, UP, LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group のIPアドレスがつく default glen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo br-ex valid_lft forever preferred_lft forever br-int inet6 ::1/128 scope host noprefixroute valid_lft forever preferred_lft forever veth 2: eth0: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP> mtu 1400 qdisc fq_codel state UP group default glen 1000 link/ether 0a:58:0a:83:01:0e brd ff:ff:ff:ff:ff altname enp1s0 eth0-nic inet 10.131.1.14/23 brd 10.131.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth0 valid_lft 86305978sec preferred_lft 86305978sec k6t-eth0 inet6 fe80::858:aff:fe83:10e/64 scope link noprefixroute tap0 valid_lft forever preferred_lft forever eth0 [fedora-9 ~]\$ ip r default via 10.131.0.1 dev eth0 proto dhcp src 10.131.1.14 metric 100 10.131.0.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.131.1.14 metric 100 VM 100.64.0.0/16 via 10.131.0.1 dev eth0 proto dhcp src 10.131.1.14 metric 100 172.30.0.0/16 via 10.131.0.1 dev eth0 proto dhcp src 10.131.1.14 metric 100 Pod




Node


仮想マシンを復数のネットワークに接続



- ▶ MultusでセカンダリCNIを設定
 - · 必要に応じて各ノードにLinux Bridge等を作成
- カスタムリソースNetworkAttachmentDefinitionで追加ネットワークを定義
- ▶ カスタムリソースVirtualMachineで追加NICおよび接続先を記述




仮想マシンを復数のネットワークに接続



```
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
    name: virt-bridge
    annotations:
        k8s.v1.cni.cncf.io/resourceName:
bridge.network.kubevirt.io/br1
spec:
    config: '{
        "cniVersion": "0.3.1",
        "name": "virt-bridge",
        "type": "bridge",
        "bridge": "br1",
        "macspoofchk": false,
        "vlan": 33
}'
```

```
apiVersion: kubevirt.io/v1
kind: VirtualMachine
spec:
 template:
    spec:
      domain:
        devices:
          interfaces:
          - name: default
            masquerade: {}
          - name: nic-add1
            bridge: {}
      networks:
      - name: default
        pod: {}
      - name: nic-add1
        multus:
          networkName: virt-bridge
      volumes:
      - dataVolume:
          name: fedora-1
        name: rootdisk
      - cloudInitNoCloud:
          networkData:
            ethernets:
              eth1:
                addresses:
                  - 172.17.33.250/24
            version: 2
```

余談: 追加接続用のブリッジの設定が結構めんどくさい...



nmstate operator

MultusでセカンダリCNIを設定


· 必要に応じて各ノードに Linux Bridge等を作成



これが結構めんどくさい



nmstate operatorがお役に立てるかも



余談: 追加接続用のブリッジの設定が結構めんどくさい...

KubeVirtとは直接 関係ないですが...

- nmstate https://nmstate.io/
 - 宣言的なネットワーク管理API・ツール
 - ・ NetworkManagerを使用
- nmstate operator https://nmstate.io/kubernetes-nmstate/
 - · nmstateを使ってノードのNICを設定するOperator
 - ・ netplanのrendererをNetworkManagerにすればUbuntuでも動くはず?

```
ens1f0 ens1f1 bond0 br0
```

```
spec:
 nodeSelector:
    node-role.kubernetes.io/virt: ''
  desiredState:
    interfaces:
      - name: br0
        state: up
        type: linux-bridge
        bridge:
          options:
            stp:
              enabled: true
          port:
            - name: bond0
        ipv4:
          enabled: true
          dhcp: false
          address:
            - ip: 172.16.1.21
              prefix-length: 24
      - name: bond0
        state: up
        type: bond
        link-aggregation:
          mode: 802.3ad
          port:
            - ens1f0
            - ens1f1
        ipv4:
          enabled: false
        ipv6:
          enabled: false
```

Podのインターフェース

```
enp1s0
                 enp2s0
 br-ex
 br-int
                     br
 veth
                   veth
   eth0
                b6e7df19490-nic
                   k6t-
 k6t-eth0
                 b6e7df19490
                 tapb6e7df19490
   tap0
                   eth1
   eth0
          VM
          Pod
         Node
```

```
$ oc exec virt-launcher-fedora-1-rkd8z -- ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default glen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid lft forever preferred lft forever
2: eth0@if125: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1400 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether 0a:58:0a:83:00:56 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
                                                                                        veth
    inet 10.131.0.86/23 brd 10.131.1.255 scope global eth0
       valid lft forever preferred lft forever
    inet6 fe80::858:aff:fe83:56/64 scope link
       valid lft forever preferred lft forever
3: b6e7df19490-nic@if126: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1400 qdisc noqueue master
k6t-b6e7df19490 state UP group default
                                                                                        veth
    link/ether 5e:c1:7d:9f:f8:6f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet6 fe80::5cc1:7dff:fe9f:f86f/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: k6t-eth0: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP> mtu 1400 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 02:00:00:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff
                                                                                       bridge
    inet 10.0.2.1/24 brd 10.0.2.255 scope global k6t-eth0
       valid lft forever preferred lft forever
    inet6 fe80::ff:fe00:0/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
5: tap0: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP> mtu 1400 qdisc fq_codel master k6t-eth0 state UP group
default glen 1000
                                                                                        tap
    link/ether ea:42:e7:23:ae:39 brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::e842:e7ff:fe23:ae39/64 scope link
       valid lft forever preferred lft forever
6: k6t-b6e7df19490: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP> mtu 1400 qdisc noqueue state UP group default glen
1000
                                                                                       bridge
    link/ether 5e:c1:7d:9f:f8:6f brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::5cc1:7dff:fe9f:f86f/64 scope link
       valid lft forever preferred lft forever
7: tapb6e7df19490: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP> mtu 1400 qdisc fq_codel master k6t-b6e7df19490
state UP group default glen 1000
                                                                                         tap
    link/ether 9e:b4:a4:8d:8e:6d brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::9cb4:a4ff:fe8d:8e6d/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
8: podb6e7df19490: <BROADCAST, NOARP> mtu 1400 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 02:b3:f0:00:00:3c brd ff:ff:ff:ff:ff
                                                                                      dummv
                                                                                                 Hat
    inet6 fe80::b3:f0ff:fe00:3c/64 scope link
       valid lft forever preferred lft forever
```


VMのインターフェース

enp1s0 enp2s0 br-ex br-int br veth veth eth0 b6e7df19490-nic k6tk6t-eth0 b6e7df19490 tapb6e7df19490 tap0 eth1 eth0 VM cloud-initで設定した固定ア ドレスがついている

```
$ oc virt ssh fedora-1 -i ~/.ssh/gpscloud_id_rsa -l fedora
Last login: Thu Oct 10 06:28:33 2024 from 10.131.0.57
[fedora@fedora-1 ~]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid lft forever preferred lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1400 qdisc fq codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 02:b3:f0:00:00:3b brd ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp1s0
    inet 10.0.2.2/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 86142178sec preferred_lft 86142178sec
    inet6 fe80::b3:f0ff:fe00:3b/64 scope link noprefixroute
       valid lft forever preferred lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1400 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 02:b3:f0:00:00:3c brd ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s0
    inet 172.17.33.250/24 brd 172.17.33.255 scope global noprefixroute eth1
       valid lft forever preferred lft forever
    inet6 fe80::b3:f0ff:fe00:3c/64 scope link noprefixroute
       valid lft forever preferred lft forever
```

[fedora@fedora-1 ~]\$ ip r
efault via 10.0.2.1 dev eth0 proto dhcp src 10.0.2.2 metric 100
0.0.2.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.2.2 metric 100
72.17.33.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 172.17.33.250 metric 101





ライブマイグレーション

- ▶ 仮想ディスクのPVのアクセスモードはRWXであるが必須
 - ・ RWXと言えばNFSですが... パフォーマンスの観点からはブロックストレージが推奨
 - ・ RWXなブロックストレージが利用できるかはストレージ(CSIドライバ)次第
- ▶ カスタムリソースVirtualMachineにおける、Podネットワークへ接続設定はmasqueradeにする
- ▶ PodのIPアドレスに注意が必要
 - · デフォルトCNI側のIPアドレスはライブマイグレーションすると変わる
 - · セカンダリCNI側のIPアドレスをCNIのIPAMから払い出すと...たぶん移行後はアドレスが変わる
 - ・ セカンダリCNI側のIPアドレスをcloud-initから固定でつけておくと、移行後も同じアドレスでアク セスできる

.



OVN-Kubernetesを セカンダリCNIとして使う




OVN-KubernetesをセカンダリCNIとして使用する

- OVN-Kubernetes:
 - ・ 主にOpen vSwitchのコミュニティで開発しているCNIプラグイン
 - · OVNをSDNコアとして使用
 - · 主なユーザー: Red Hat, NVIDIA
- ▶ OVN-Kubernetesは、MultusのセカンダリCNIとして使うことが可能
 - ・ セカンダリCNIとして使う場合、2つのモードがある
 - · layer2
 - localnet




おさらい: プライマリCNIとしてのOVN-Kubernetes




- ▶ 2つのOVSブリッジ: br-int, br-ex
- ▶ Podはbr-intにvethで接続



おさらい: プライマリCNIとしてのOVN-Kubernetes



おさらい: OVN-Kubernetesのオーバーレイネットワーク (プライマリCNI)



OVN-Kubernetes セカンダリCNIの2つの動作モード

- ▶ layer2 モード
 - ・ クラスターにまたがったオーバーレイ 2ネットワークを構成
 - ・ クラスター内に閉じており、外部(アンダーレイ)には接続できない
 - · ノードをまたがる通信はGeneveトンネルを通る
- ▶ localnet E−F
 - · クラスターにまたがったオーバーレイL2ネットワークを構成
 - · OVSブリッジを介して外部(アンダーレイ)にVLAN接続可能
 - · ノードをまたがる通信はアンダーレイ/LANを通る




layer2モード

- ▶ クラスターにまたがったオーバーレイL2ネットワークを構成
- ▶ クラスター内に閉じており、外部(アンダーレイ)には接続できない
- ▶ ノードをまたがる通信はbr-intから出るGeneveトンネルを通る
- ▶ オーバーレイでL2ネットワークを作るだけ、なのでブリッジの指定とか
 NodeNetworkConfigurationPolicyの作成は必要なく、いきなりNetworkAttachDefinitionを作れば
 使える


```
apiVersion: k8s.cni.cncf.io/v1
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
    name: nad-layer2
spec:
    config: |-
        {
            "cniVersion": "0.3.1",
            "name": "l2-network",
            "type": "ovn-k8s-cni-overlay",
            "topology":"layer2",
            "netAttachDefName": "test/nad-layer2"
        }
```




layer2モードのOVN-K追加ネットワーク(オーバーレイ)



layer2モードのOVN-K追加ネットワーク(オーバーレイ)




layer2モードのOVN-K追加ネットワーク(アンダーレイ)




- ▶ アンダーレイとしては、Pod/VMの追加インターフェースもbr-intに接続する
- ▶ ノードをまたぐ通信は、Geneveトンネルを通る



layer2モードのOVN-K追加ネットワーク(アンダーレイ)



layer2モードのOVN-K追加ネットワーク(アンダーレイ)




localnetモード (br-ex共用)


- (nmstate operatorのCRである)NodeNetworkConfigurationPolicyにおいて、bridgeとしてbr-exを指定
- ▶ セカンダリCNI側でノードをまたいだ通信をする場合は、(Geneveトンネルではなく) br-ex につながる 物理NICを使用
 - · 外にでるときにNetworkAttachmentDefinitionで指定したVLAN IDを付与
 - →外部とVLAN通信が可能

```
apiVersion: nmstate.io/v1
kind: NodeNetworkConfigurationPolicy
metadata:
   name: br-ex-multiple-networks
spec:
   nodeSelector:
      node-role.kubernetes.io/worker-virt: ''
   desiredState:
      ovn:
      bridge-mappings:
      - localnet: localnet1
      bridge: br-ex
      state: present
```



localnetトポロジー(br-ex共用)のオーバーレイネットワーク






localnetモード (別NIC使用)

```
apiVersion: nmstate.io/v1
kind: NodeNetworkConfigurationPolicy
metadata:
  name: ovs-br1-multiple-networks
spec:
  nodeSelector:
    node-role.kubernetes.io/worker-virt: ''
  desiredState:
    interfaces:
    - name: ovs-br1
      type: ovs-bridge
      state: up
      bridge:
        options:
          stp: true
        port:
        - name: enp2s0
    ovn:
      bridge-mappings:
      - localnet: localnet2
        bridge: ovs-br1
        state: present
```

- (nmstate operatorのCRである)NodeNetworkConfigurationPolicyにおいて、 bridgeとして ovs-br1 を指定
 - 物理インターフェース enp2s0 を ovs-br1 に接続
- ▶ セカンダリCNI側でノードをまたいだ通信をする場合は、(Geneveトンネルではなく) ovs-br1につながる物理NIC enp2s0を使用
 - ・ 外にでるときにNetworkAttachmentDefinitionで指定したVLAN IDを付与
 - →外部とVLAN通信が可能



localnetトポロジー(別NIC使用時)のアンダーレイネットワーク



Thank you

Red Hat is the world's leading provider of enterprise open source software solutions. Award-winning support, training, and consulting services make Red Hat a trusted adviser to the Fortune 500.

- in linkedin.com/company/red-hat
- youtube.com/user/RedHatVideos
- facebook.com/redhatinc
- **y** twitter.com/RedHat

