

OnliCert Manager

Manual Oficial: Telas do App, Campos e Instalação em Clientes

Manual prático e ilustrado com capturas das telas reais do sistema, guia minucioso de preenchimento dos campos e passo a passo para configuração da CA Raiz nos computadores da rede (Windows, Linux, macOS, Chrome e Firefox).

CONTEÚDO DESTE MANUAL COMPLETO

- 1. Ilustração e explicação detalhada de cada uma das 5 telas do aplicativo.
- 2. Detalhamento campo a campo: O que preencher, como preencher e exemplos válidos.
- 3. Guia de escolha de algoritmos criptográficos (RSA 2048/4096 vs ECC P-256/P-384).
- 4. Instalação e confiança da CA Raiz no Windows, Linux, macOS, Chrome e Firefox.
- 5. Conexão e automação de implantação em 1-clique (Proxmox VE e MikroTik RouterOS).

CAPÍTULO 1

Ilustração Visual das Telas do Aplicativo

Abaixo estão apresentadas as capturas de tela fieis à interface do OnliCert Manager v0.1.1, com explicação completa de cada janela e seus elementos.



A tela Dashboard reúne os indicadores-chave da sua infraestrutura local. Nela você acompanha instantaneamente se a CA Raiz está ativa (verde), quantos certificados foram emitidos, quantos servidores estão cadastrados e se há algum certificado prestes a vencer.

O painel 'Certificados Recentes' lista os últimos certificados emitidos, e o painel 'Certificados Expirando' destaca, em ordem de urgência, os que vencem nos próximos 30 dias — clique em qualquer item para abrir a tela de Certificados. A barra superior do aplicativo também exibe permanentemente o nome da CA ativa: verde quando há uma CA configurada, âmbar quando ainda não há.

OnliCert Manager — Autoridade Certificadora (CA Local)

Minha CA Raiz Local

RSA_4096 • Válido até 28/07/2038

NOME COMUM (CN)
OnliCert Local Root CA

ORGANIZAÇÃO (O)
Empresa Local

ALGORITMO
RSA_4096

ID DA CA
ca-1785496701982-c25g6

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIIEHTCCAwwGgAwIBAgIUngPZaVEMyt23h0/bE2h14wjJokwDQYJKoZIhvcNAQEL...

Ativa

Ações da CA

Exportar CA

Backup da CA

Restaurar Backup

Trocar Senha

A tela Autoridade Certificadora exibe os detalhes da CA Raiz ativa. Os dois botões de saída têm finalidades diferentes: 'Copiar PEM' coloca o texto do certificado na área de transferência (útil para colar em um campo de configuração), enquanto 'Exportar CA' abre a janela do Windows/Linux para salvar o arquivo .crt em disco — é este arquivo que você leva para os computadores clientes, conforme o Capítulo 3.

OnliCert Manager — Certificados Digitais Emitidos

Certificados

Emita e gerencie certificados digitais

+ Emitir Certificado

Ø=ÿ Pesquisar...

Servidor Web App

Ativo (365d)

SERVER

CN: samba.onlitec.corp • RSA_2048 • Válido até 31/07/2027

Na tela Certificados, você encontra a lista de todos os certificados digitais emitidos pela sua CA. Na captura acima, vemos o certificado do servidor 'samba.onlitec.corp', emitido com chave RSA 2048 e validade até 2027.

OnliCert Manager v0.1.1 — Documentação Oficial de Telas e Campos

Página 2 de 6

Cada linha oferece três ações, da esquerda para a direita: Exportar (salva o certificado público em .crt), Revogar (invalida o certificado) e Excluir (remove o certificado e sua chave privada do computador). Revogar e Excluir são irreversíveis, por isso o aplicativo pede confirmação antes de executá-las. A estrela à esquerda do nome marca o certificado como favorito, e o campo de busca filtra por nome, Nome Comum ou tipo.

OnliCert Manager — Adicionar Servidor (Proxmox VE & MikroTik)

Adicionar Servidor

Conecte um servidor de destino (Proxmox VE, MikroTik RouterOS)

Nome do Servidor *

Meu Proxmox VE

Tipo de Servidor *

Proxmox VE %¼

Endereço IP ou Hostname *

192.168.1.50

Porta API *

8006

Nome do Nó (Node) *

pve

API Token ID *

root@pam!onlicert

Testar Conexão

Adicionar Servidor

CAPÍTULO 2

Manual Detalhado de Preenchimento dos Campos

Esta seção é o guia de referência para o preenchimento de cada um dos campos do aplicativo. Siga rigorosamente as indicações abaixo para evitar erros de validação SSL/TLS.

2.1. Campos da Janela: Autoridade Certificadora (Criar CA)

CAMPO DO APP	OBRIGATÓRIO?	O QUE DEVE CONTER	COMO PREENCHER (EXEMPLO REAL)
Nome Amigável	Sim (*)	Nome interno de identificação no aplicativo.	Minha CA Raiz Local
Common Name (CN)	Sim (*)	Nome oficial do emissor no certificado raiz.	OnliCert Local Root CA
Algoritmo	Sim (*)	Tipo e tamanho de chave da CA Raiz.	RSA_4096 (Máxima Segurança)
Validade (dias)	Sim (*)	Duração da validade da CA em dias.	3650 (Equivale a 10 anos)
Organização (O)	Opcional	Nome oficial da sua empresa ou instituição.	Empresa Local
Senha Mestra	Sim (*)	Senha para proteger a Chave Privada com AES-256.	SenhaSegura123! (Guardar!)

2.2. Campos da Janela: Emitir Certificado SSL/TLS

OnliCert Manager v0.1.1 — Documentação Oficial de Telas e Campos

Página 3 de 6

CAMPO DO APP	OBRIGATÓRIO?	O QUE DEVE CONTER	COMO PREENCHER (EXEMPLO REAL)
Nome Amigável	Sim (*)	Nome descritivo do serviço ou servidor.	Servidor Web App
Tipo de Certificado	Sim (*)	Finalidade (Server, Client, VPN, CodeSigning).	server (Servidor Web/TLS)
Common Name (CN)	Sim (*)	Endereço FQDN principal ou IP do servidor.	samba.onlitec.corp
Nomes Alternativos (SAN)	Opcional	Domínios e IPs adicionais que o cert protege.	DNS:samba.onlitec.corp, IP:192.168.1.50
Validade (dias)	Sim (*)	Prazos máximos (Navegadores exigem <= 398 dias).	365 (1 ano)
Algoritmo	Sim (*)	Chave assimétrica do certificado folha.	RSA_2048 ou ECC_P256

EXEMPLO REAL DE CERTIFICADO EMITIDO NO APP

No exemplo da tela do aplicativo, emitimos o certificado 'Servidor Web App' para o Common Name 'samba.onlitec.corp', com algoritmo RSA 2048 e validade de 365 dias. Este certificado pode ser instalado em qualquer servidor web ou Samba da sua rede!

2.3. Campos do Modal: Adicionar Servidor (Proxmox VE)

CAMPO DO APP	OBRIGATÓRIO?	O QUE DEVE CONTER	COMO PREENCHER (EXEMPLO REAL)
Nome do Servidor	Sim (*)	Identificador do servidor no painel do app.	Meu Proxmox VE
Tipo de Servidor	Sim (*)	Plugin de automação (Proxmox VE ou MikroTik).	Proxmox VE
Endereço IP / Hostname	Sim (*)	IP de rede do painel do Proxmox.	192.168.1.50
Porta API	Sim (*)	Porta HTTPS do serviço (Proxmox padrão 8006).	8006
Nome do Nó (Node)	Sim (*)	Nome exato do Nó do Proxmox VE.	pve
API Token ID	Sim (*)	Token criado no Proxmox para autenticação.	root@pam!onlicert
API Token Secret	Sim (*)	Segredo do Token gerado no Proxmox.	xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
Validar SSL da API	Sim (*)	Se true, exige cert válido na conexão inicial.	false (Recomendado na 1ª instalação)

CAPÍTULO 3

Como Instalar a CA Raiz nos Computadores Clientes

Para que o certificado emitido para 'samba.onlitec.corp' ou qualquer outro servidor seja aceito sem nenhum aviso de erro no Google Chrome, Microsoft Edge ou Firefox, o certificado da CA Raiz ('OnliCert Local Root CA') deve ser importado no repositório confiável dos computadores.

Passo Inicial: na tela 'Autoridade Certificadora', clique em 'Exportar CA'. O aplicativo abrirá a janela padrão de salvamento do sistema, já sugerindo um nome de arquivo baseado no Nome Comum da sua CA (por exemplo, OnliCert_Local_Root_CA.crt). Escolha a pasta, salve, e leve esse arquivo .crt para os computadores que precisam confiar na sua CA.

APENAS O CERTIFICADO PÚBLICO É EXPORTADO

O arquivo .crt gerado contém somente o certificado público da CA — nunca a chave privada, que permanece criptografada com AES-256 neste computador. Por isso é seguro distribuí-lo livremente pela rede, por e-mail ou por GPO.

3.1. Instalação no Microsoft Windows (Windows 10 / 11)

Método 1: Assistente Gráfico do Windows

1. Dê dois cliques no arquivo ca.crt exportado.
2. Clique no botão 'Instalar Certificado...'.
 3. Escolha 'Computador Local' e clique em 'Avançar'.
4. Marque 'Colocar todos os certificados no repositório a seguir' -> clique em 'Procurar...'.
 5. Selecione a pasta 'Autoridades Certificadoras Raiz Confiáveis' e clique em 'OK'.
6. Clique em 'Concluir'. Pronto! O Windows agora confia em todos os certificados da sua CA.

Método 2: Instalação Automática por Linha de Comando (CMD / PowerShell como Admin)

```
certutil -addstore -f "ROOT" C:\caminho\para\ca.crt
```

3.1.1. Instalação e Uso no Windows Server (2016 / 2019 / 2022)

O instalador e a versão portátil do OnliCert Manager funcionam no Windows Server exatamente como no Windows 10/11 — siga os mesmos passos do Método 1 ou 2 acima. Dois pontos específicos de ambiente servidor merecem atenção:

REQUISITO: DESKTOP EXPERIENCE (GUI)

O OnliCert Manager é um aplicativo gráfico (Electron) e NÃO funciona em instalações Server Core, que não possuem interface gráfica. Antes de instalar, garanta que o recurso 'Desktop Experience' esteja presente: [Install-WindowsFeature Server-Gui-Shell \(PowerShell como Admin\)](#) ou via [Gerenciador do Servidor -> Adicionar Funções e Recursos](#).

Distribuição da CA Raiz via GPO: em ambientes de domínio, em vez de rodar 'certutil -addstore' manualmente em cada máquina, distribua o arquivo ca.crt por Diretiva de Grupo, o que aplica a confiança automaticamente a todos os computadores da OU/domínio:

- **1. Abra o:** Console de Gerenciamento de Diretiva de Grupo (gpmc.msc).
- **2. Edite (ou crie) a GPO:** aplicada à OU desejada.
- **3. Navegue até:** Computer Configuration -> Policies -> Windows Settings -> Security Settings -> Public Key Policies -> Trusted Root Certification Authorities.
- **4. Clique em:** Import... e selecione o arquivo ca.crt exportado pelo OnliCert Manager.
- **5. Aguarde:** a atualização de política (gpupdate /force) nas máquinas cliente para a CA ficar confiável em toda a rede.

3.2. Instalação no Linux (Ubuntu, Debian, Mint)


```
sudo cp ca.crt /usr/local/share/ca-certificates/onlicert-root-ca.crt
sudo update-ca-certificates
```

3.3. Instalação no macOS

1. Abra o arquivo ca.crt no aplicativo 'Acesso ao Chaveiro' (Keychain Access).

2. Mova o certificado para a aba 'Sistema' (System).
3. Clique duas vezes no certificado, expanda 'Confiar' (Trust) e mude para 'Sempre Confiar' (Always Trust).

3.4. Configuração no Mozilla Firefox

1. Abra as Configurações do Firefox -> Privacidade e Segurança.
2. Em Certificados, clique em 'Ver Certificados...'.

3. Na aba Autoridades, clique em 'Importar...' e selecione o ca.crt.

4. Marque 'Confiar nesta CA para identificar sites' e salve.


CAPÍTULO 4

Perguntas Frequentes (FAQ)

- **P: Como funciona a implantação automática no Proxmox VE?:** R: Ao cadastrar o servidor e clicar em 'Instalar Certificado', o OnliCert Manager conecta na API do Proxmox e atualiza os certificados do pveproxy sem derrubar as VMs.
- **P: O OnliCert Manager envia dados para a internet?:** R: Não. O sistema é 100% Zero-Cloud e opera em redes isoladas (Air-Gapped) sem comunicação externa.