的文件抽象符。写操作将数据放在后面,而读操作则从前面把数据移去。一旦数据被读出,该数据就会被删掉。

## 5.1.2 FAT 文件系统的内部表示

## 5.1.2.1 分配表(File Allocation Table)概述

FAT(File allocation table)即文件分配表,它不用于表示引导区、文件目录表的信息,也不真正存储文件内容,只反映磁盘空间当前的使用情况,是整个文件系统的核心。

文件在磁盘的分布情况,是以簇链的方式记录在 FAT 中。每个文件都有自己的存储簇,可以是连续的也可以是不连续的,通过 FAT 表来实现其完整性。 FAT 记录了除文件首簇以外文件使用的所有簇的情况(文件的首簇的使用情况记录在文件所在的目录项中,关于目录项的详细说明见§5.1.1.1)。FAT 项的序号与文件所使用的簇号有一一对应的关系。

图 5-2 给出的是 FAT 与文件磁盘分配的关系,配合这个例子及其说明,可以很清楚地了解 FAT 在文件系统中的作用以及文件系统是如何利用 FAT 完成工作的。




图 5-2 FAT 与文件磁盘分配的关系

说明:


为了避免混淆,在没有特别说明的情况下我们所说的 FAT 就是指

文件分配表;指文件系统时会用 FAT12、FAT16、FAT32 或 FAT 文件系统。

- 2. 图 5-2 中是以典型的 MS-DOS FAT16 为例。
- 3. 文件系统为用户提供文件的按名存取。当用户使用文件系统的系统调用时,文件系统使用用户给出的文件名在磁盘上查找文件。从目录项中找出它的开始簇,实际上就是文件在 FAT 中所占据的首项,这是一个链表的开始。链表的每一项中存储的是文件所用下一个 FAT 项的序号,也是文件使用的下一个簇的簇号。从这个链中可以得到存储文件数据的所有扇区在磁盘上的物理位置,从而得到整个文件的数据。

### 5.1.2.2 FAT12 和 FAT16 的结构

FAT 由 FAT 项组成,每个 FAT 表项记录了一个特定簇的使用情况,文件区的起始簇号为 0x0002,FAT 项有两种结构 (仅限于该系统中);一种是每个表项占 1.5 个字节共 12 位,用于软盘(图 5-3(a));另一种为每个表项占 2 个字节共16 位,用于硬盘(图 5-3(b))。(以上说明对 FAT32 不具可推性,它使用 28 位作为一个 FAT 项)






图 5-3 FAT12/FAT16 的结构 FAT12 和 FAT16 表项的含义分别见表 5-1 和表 5-2。

FAT 表项内容	描述
000	未占用
001~002	不使用
FFO~FF6	未占月
FF7	坏焦
FF8-FFF	最后一族
其它	己用,下簇簇号
表 5-1	FAT12表项的含义
FAT 表项内容	描述
0000	未占用
0001-0002	不使用
FFF0-FFF6	未占用
FFF7	坏簇
FFF8~FFFF	最后一簇
其它	包用, 下鉄線号

表 5-2 FAT16 表项的含义

从上面的比较可以看出, 2 字节的 FAT 表项和 1.5 字节的 FAT 表项基本相同。 根据 FAT 表项在簇中的表项值可以知道该簇是未用的、坏的、还是属于某一 文件或属于某一子目录的。

文件分配表的表项依据分区上簇的序号,依次顺序存放在 FAT 区中。FAT 表的表项号和分区的簇号相同。查找表项也就是在查找簇号。

在记录文件的簇中,FAT 表项值还包含了指向该文件下一个簇的簇号。在进行文件操作时,就是根据当前目录项查出该文件在 FAT 表中的首簇地址,再在

FAT 表中查出链接簇号, 转换为逻辑扇区, 定位磁头进行读写等操作的。

# 5.1.2.3 介质格式字节 (Media Format Byte)

介质格式字节是 FAT 的头一个字节, 所以习惯性地称为 FAT 表头(见图 5-3)。 在早一些版本的 MS-DOS 时是用来标识卷的格式, 但是现在已经被 BIOS 参数块 所代替。介质格式字节仅在格式化磁盘的时候写入, 以后基本对其忽略不计。

表项	长度	说明
l	1字节	FF: 每道 8 扇区的双面软盘
		FE: 每道 8 扇区的单面软盘
		FD: 每道9扇区的双面软盘
		FC: 每道 8 扇区的单面软盘
		F8: 硬盘

 2
 1字节
 恒为FF

 3
 1字节
 恒为FF

表 5-3 介质格式字节

### 5.1.3 簇

#### 5.1.3.1 簇的概念

簇是磁盘上的最小存储分配单位,每一个簇包含一个或以上扇区,每簇包含的扇区数必须是 2 的整数幂,通常的取值范围是 1~128。

簇在 FAT 文件系统中有重要的作用: FAT 表实际上是一个以簇号为下标的一维数组,数组纪录的内容是下一簇的簇号。在 FAT 中采用簇号来管理磁盘有效的达到了以下两个目的:

- 规格化目录结构。由于有 FAT 专门记录文件的分配情况,在目录项中只用记录文件的首簇号,即使很大的文件也只需要一个目录项。
- 文件的易扩充性。可以在磁盘的任意位置存储文件的任意部分而不用考 虑物理存放位置的连续性,文件的可存放长度只受磁盘容量的限制。