ATELIER PROGRAMMATION II:

LES POINTEURS

Monia Touil

LI1 - 2022 / 2023

Plan

- Introduction
- Les pointeurs
 - ✓ Définition des pointeurs
 - ✓ Arithmétique des pointeurs
 - ✓ Allocation dynamique
- ❖ Pointeurs et tableaux

INTRODUCTION

Introduction

- Toute variable manipulée dans un programme est stockée quelque part en mémoire centrale.
- La mémoire peut être assimilée à un « tableau » dont chaque élément est identifié par une « adresse ».
- Pour retrouver une variable, il suffit, donc, de connaître l'adresse de l'élément-mémoire ou elle est stockée.
- C'est le compilateur qui fait le lien entre l'identificateur d'une variable et son adresse en mémoire.
- ➤ Il peut être cependant plus intéressant de **décrire une variable** non plus par son identificateur mais directement par **son adresse**!

Lvalue: adresse et valeur

Définition

On appelle Lvalue (left value) toute expression du langage pouvant être placé à gauche d'un opérateur d'affectation.

Caractérisation

Une Lvalue est caractérisée par :

□ son adresse : i.e., l'adresse mémoire à partir de laquelle l'objet est stocké ;

□ sa valeur : i.e., ce qui est stocké à cette adresse.

Lvalue: exemple

```
i nt i , j ;
i =1;
j=i;
```

❖ Si le compilateur a placé la variable i à l'adresse 01 et j à l'adresse 05, alors :

Lvalue	Adresse	Valeur
i	01	1
j	05	1

Remarque

L'adresse d'une lvalue est un entier (16 bits, 32 bits ou 64 bits) et ce quelque soit le type de la valeur de lvalue.

Lvalue : récupérer l'adresse

L'opérateur adresse

Pour accéder à l'adresse d'une variable (lvalue) nous disposons de l'opérateur &

```
Par l'exemple :

i nt i ;

p r i n t f ( " l'adresse de i = %d " ,& i ) ;

Si le compilateur a placé la variable i à l'adresse 4831830000 alors l'affichage sera :

l'adresse de i = 4831830000
```

LES POINTEURS

Notion de pointeur

Définition

Un pointeur est une **lvalue** dont **la valeur** est égale à **l'adresse** d'une autre lvalue.

Déclaration

type *nomPointeur; (où type est le type de l'élément pointé).

Exemple:

Lvalue	Adresse	Valeur
i	4830000	3
p	4830004	4830000

Pointeur : opérateur d'indirection (1/3)

Problème

Comment peut-on accéder directement à l'élément pointé par la valeur d'un pointeur ?

Exemple:

int i =3;
int *p;

p	=	&i	•
_			_

Lvalue	Adresse	Valeur
i	4830000	3
p	4830004	4830000

Solution

Utilisation d'un nouvel opérateur: *

Pointeur : opérateur d'indirection (2/3)

Exemple:

```
i nt i =3;
i nt *p;
p = &i;
p r i n t f( "La valeur de *p = %d" ,* p );
```

Lvalue	Adresse	Valeur
i	4830000	<u>3</u>
p	4830004	4830000
* p	4830000	3

Pointeur : opérateur d'indirection (3/3)

```
int main () {
    int i =3, j =6;
    int *p0, * p1;
    p0 = &i;
    p1 = &j;
}
```

Lvalue	Adresse	Valeur
i	4830000	3
j	4830004	6
p0	4835984	4830000
p1	4835980	4830004



Lvalue	Adresse	Valeur
i	4830000	6
j	4830004	6
p0	4835984	4830000
p1	4835980	4830004



$$p0=p1$$
;

Lvalue	Adresse	Valeur
i	4830000	3
j	4830004	6
p0	4835984	4830004
p1	4835980	4830004

Arithmétique des pointeurs

- La valeur d'un pointeur est un entier.
- On peut appliquer à un pointeur quelque opérations arithmétiques :
- > Addition d'un entier à un pointeur.
- > Soustraction d'un entier à pointeur.
- Différence entre deux pointeurs (de même type)

Arithmétique des pointeurs: l'addition et la soustraction

- Soit i un entier et **p un pointeur** sur un élément de type type: type *p;
- l'expression $p\theta = p + i$ (resp. $p\theta = p i$) désigne un pointeur sur un élément de type **type**,
- la valeur de p0 est égale à la valeur de p incrémenté (resp. décrémenté) de i * sizeof (type)

Si &
$$i = 4830000$$
 alors:

Lvalue	Adresse	Valeur
i	4830000	5
p0	4830004	4830008
p1	4830008	4830000

int i =5;
int
$$*p0$$
, * p1;
 $p0 = & i + 2$;
 $p0 = & i + 2$;
 $p0 = & i + 2$;
 $p1 = p0 - 2$;
 $p0 = & i + 2$;

int main () {

Arithmétique des pointeurs: la différence

- Soit a et b des pointeurs sur des éléments de type type,
- l'expression a b désigne un entier dont la valeur est : (a-b)/sizeof (type),

Si &
$$i = 4830000$$
 alors:

Lvalue	Adresse	Valeur
i	4830000	5
p0	4830004	4830008
pl	4830008	4830000
j	4830016	2

```
int main () {
    int i = 5;
    int *p0, * p1;
    p0 = &i + 2;
    p1 = p0 - 2;
    p1 = p0 - 2;
    int j = p0 - p1;
}
```

Initialisation d'un pointeur

- Avant toute utilisation, un pointeur doit être initialisé (sinon, il peut pointer sur n'importe quelle région de la mémoire!):
- soit par l'affectation d'une valeur nulle à un pointeur :p = NULL;
- soit par l'affectation de l'adresse d'une autre variable (lvalue) : p = &i;
- soit par l'allocation dynamique d'un nouvel espace-mémoire...

Allocation dynamique : définition

Définition

L'allocation dynamique est l'opération qui consiste à réserver un espace-mémoire d'une taille définie.

■ L'allocation dynamique en C se fait par la fonction de la libraire standard stdlib.h :

char* malloc(nombreOctets)

Allocation dynamique: exemple

```
#include < stdlib.h>
int main () {
    int i = 3 , *p;
    p = (i nt *) malloc (sizeof (int));
    *p = i;
}
```

Allocation dynamique : la libération mémoire

Définition

C'est l'opération qui consiste à libérer l'espace-mémoire alloué.

■ En C, la libération mémoire se fait par l'intermédiaire de la fonction de la libraire standard stdlib.h :

void free(nomPointeur)

POINTEURS ET TABLEAUX

Pointeurs et tableaux à une dimension

A retenir

Tout tableau en C est un pointeur constant!

■ Soit int tab[N] un tableau alors tab est un pointeur qui a comme valeur &tab[0].