



101. HUNTER SQUADRON (AVCI FİLOSU)

CHECK-RIDE UÇUŞ YETERLİLİK EĞİTİM REHBERİ

ADAY PİLOT İNTİBAK & STANDART HAREKAT EL KİTABI (SOP)



1 GİRİŞ & CHECK-RIDE SINAV KONSEPTİ

101. Avcılar Filosu Check-Ride sınavı, filoya katılan bir adayın simülâtör hakimiyetini, uçuş emniyetini, kol disiplini ve telsiz muhabere olgunluğunu tek bir standart uçuş profilinde ölçen resmi intibak sınavıdır. Sınav yapay bir askeri rol yapma değil; gerçekçi sanal havacılık emniyeti, filo bütünlüğü ve güvenilirlik temeline dayanır.

ADIM	AŞAMA	STANDART VE DEĞERLENDİRME KRİTERİ	TOLERANS / ŞART
01	Ramp & Telsiz	SRS frekans ayarı, radio check-in, taksi brifingi alma, sırayla piste çıkış.	Telsizde netlik, çizgi tutuşu
02	Kol Kalkışı	Element kalkışı (100-150 ft aralık) veya 10-15 sn trail kalkış. Kalkış sonrası reforme.	Stabil gaz ve irtifa tutuşu
03	Formasyon	Parmak Dörtlüsü, Echelon ve Trail geçişleri; kol içi yatış ve tırmanış uyumu.	Mesafe: 1-2 kanat boyu
04	AAR İkmali	Zorunlu Baraj: Toplam 6.000 lbs yakıt ikmali (En fazla 5 kontak/bağlantı ile).	Max 5 Kontak / 6k lbs
05	Meydan / Break	Overhead break (350 kts, 1500 ft), downwind, on-speed AOA iniş ve pist terk.	AOA donut / E-bracket stabil
06	De-Briefing	Park yerine taksi, motor durdurma, eğitmen değerlendirmesi ve sonuç bildirim.	Öz eleştiri ve geri bildirim

DEĞERLENDİRME KRİTERİ	AĞIRLIK	BAŞARI ŞARTI	SIFIR TOLERANS (DİREKT ELENME)
1. Yer & Kalkış Disiplini	%15	Taksi ve kol kalkışında stabilite	Pist ihlali veya takside çarpışma riski
2. Kol Uçuşu & Formasyon	%25	Parmak Dörtlüsü & Echelon tutuşu	Lideri geçip (overshoot) kör noktada kalmak
3. Havada Yakıt İkmali (AAR)	%30	6.000 lbs yakıt / Max 5 kontak	5 bağlantı hakkını tüketip yakıt alamamak
4. Telsiz & Brevity Disiplini	%15	Standart NATO Brevity & SRS uyumu	Gereksiz konuşma, emre itaatsizlik
5. İniş & Meydan Emniyeti	%15	Overhead break & On-speed AOA	Kırım (Crash) veya pisti erken kitlemek

[KRİTİK BARAJ KURALI: HAVADA YAKIT İKMALİ (AAR)]

Check-ride sınavında tüm aşamalar başarılı olsa dahi, 6.000 lbs yakıtı en fazla 5 kontak (bağlantı) ile tamamlayamayan aday sınavdan doğrudan başarısız sayılır. Bu kural adayın gaz kontrolü, mikro trimleme ve yakın formasyondaki el hassasiyetinin mutlak kanıtıdır.

[EĞİTMEN TAVSİYESİ: ADAYIN SAHİP OLMASI GEREKEN ZİHNİYET]

Sınav boyunca eğitmenler uçağı ne kadar akrobatik uçurduğunuza değil; ne kadar öngörülebilir, emniyetli ve kol lideriyle senkronize olduğunuza bakar. Lideri kaybettiğinizde panikleyip gizlemek yerine anında 'Blind' çağırısı yapmak artı puan kazandırır.

2 YER OPERASYONLARI & KALKIŞ DİSİPLİNİ

Uçuş emniyeti rampada başlar. Bir adayın simülatördeki hazırlığı, telsiz protokolüne uyumu ve taksi hattındaki disiplini ilk intibayı belirler.

2.1. SRS Telsiz Hazırlığı & Check-In Prosedürü

Kokpit çalıştırıldıktan sonra UHF ve VHF telsizleri brifingte verilen frekanslara bağlanır. Telsiz mandalına basmadan önce frekansın boş olduğu doğrulanmalıdır.

- Adım 1: Telsiz açık, Intercom/SRS yeşil ışık teyidi.
- Adım 2: Lider: 'Hunter 1, check 251.0' anonsu geçer.
- Adım 3: Aday (2 numara): Sadece çağrı adıyla sıra numarası bildirir: '2' (Uzun cümle kurulmaz).

2.2. Taksi Düzeni ve Çizgi Disiplini

Taksi esnasında burun tekeri sarı emniyet çizgisinde tutulmalı, aşırı sağ-sol salınımlarından kaçınılmalıdır.

- Hız Sınırları: Düz taksi yollarında maksimum 20-25 knot, virajlarda 8-10 knot.
- Takip Mesafesi: Öndeki uçakla minimum 2-3 uçak boyu mesafe korunur.
- Jet Blast Koruması: Virajlarda arkadaki uçağa doğrudan egzoz akımı çarpmayacak şekilde geniş dönüş yapılır.

2.3. Pist Başı ve Kol Kalkışı (Formation / Trail Takeoff)

Piste giriş izniyle birlikte uçaklar pist başına sıralanır. Kalkış tipi brifingte belirlenir:

KALKIŞ TİPİ	POZİSYON VE AYRIŞMA	UYGULAMA DETAYI
Kol Kalkışı (Element Takeoff)	Lider pistin rüzgar tarafında, 2 numara pistin diğer yarısında 15-20 metre geride hizalanır.	Lider kafa işareti veya telsizle motor devrini %80'e getirir, fren bırakır ve birlikte reheat/MIL güce geçer. 2 numara daima liderin kanat hizasında kalır.
Sıralı Kalkış (Trail Takeoff)	Uçaklar pist merkez hattında ardışık pozisyon alır.	Lider kalkış koşturmasına başladıktan 10 veya 15 saniye sonra 2 numara tam güç verip koşturmaya başlar.

2.4. Ramp & Piste Giriş Kontrol Listesi (Run-Up Checklist)

SİSTEM	F-16C FIGHTING FALCON	F/A-18C HORNET
Uçuş Kontrolleri (FLCS)	FLCS Bit Test OK, Run-up kontrolleri tam sağ-sol-yukarı-aşağı.	FCS Reset + Paddle switch, Rudder trim 12° kalkış ayarı.
Koltuk Emniyeti	Ejection Seat Arm kolu AŞAĞI (Silahlı / Armed).	Ejection Seat Handle AŞAĞI (Armed pozisyonu).
Kanopi & Işıklar	Canopy locked ışığı sönmük, taksi ışığı ON, strobe ON.	Canopy closed/locked teyidi, strobe/formation ışıkları ON.
Pitot & Sensörler	Pitot Heat ON, Master Arm SAFE, RWR & CMDS ON.	Pitot Heater ON, Master Arm SAFE, RWR ON, Dispenser ON.

[CHECK-RIDE DİKKAT NOKTASI: PİSTE GİRİŞTE FREN VE IŞIK KONTROLÜ]

Pist başına girmeden önce kanopi kilitle, koltuk emniyet kolu (Seat Arm) aşağıda, pitot heat açık ve iniş/taksi ışıkları durumuna dikkat edilmelidir. Piste girildiğinde gereksiz yere pist üzerinde duraklama yapılmaz.

3 FORMASYON & KOL UÇUŞU STANDARTLARI

Formasyon uçuşu, tek bir uçağın değil, bir filonun hava sahasındaki yekpare varlığıdır. Aday pilot liderin manevralarına önceden adapte olmalı, düz uçuşta ve dönüşlerde mesafesini korumalıdır.

3.1. Standart Kol Formasyonları

FORMASYON	GÖRSEL REFERANS HATTI	KULLANIM ALANI
Parmak Dörtlüsü (Finger Four)	Liderin solunda #2 (45° açıyla, kanat ucu hizasında), sağında #3 (Element Lideri), en sağda #4. Kanopi çerçevesi ile liderin kuyruk feneri karşılaştırılır.	Genel seyir, intikal ve hava devriyesi (CAP). Sınavın ana değerlendirme düzenidir.
Basamak (Echelon) Sağ / Sol	Tüm uçaklar liderin tek bir tarafında (sağ veya sol) 45 derece gerisinde basamaklanır. 1-2 kanat boyu mesafe tutulur.	Meydan yaklaşması (Overhead Break öncesi) ve bulut altı geçişler.
Arka Arkaya (Trail)	Liderin 1000-2000 ft doğrudan arkasında, aynı irtifada veya 500 ft üstünde takip.	Bulut içi uçuş, dar vadi geçişleri ve A/G taarruz hazırlığı.
Taktik Kol (Tactical Spread)	Liderle yan yana, 1.0 - 1.5 Deniz Mili (NM) aralıkla, aynı irtifada uçuş.	BVR radar taraması, muharebe alanı yaklaşması ve karşılıklı arka sektör koruması.

3.2. Kol İçi Dönüş Teknikleri & Gaz Matrisi

DURUM	AERODİNAMİK ETKİ	PİLOTUN YAPACAĞI DÜZELTME
Dış Kanat Dönüşü (Outside Turn)	Daha büyük yarıçapta döndüğü için uçak geride kalma eğilimine girer.	Gaz açılır (MIL güce yaklaşılr), liderden hafifçe yüksekte kalınır, dönüş dıştan kesilir.
İç Kanat Dönüşü (Inside Turn)	Daha küçük yarıçapta kalındığı için liderin önüne fırlama (overshoot) riski doğar.	Gaz kısılır, gerekirse hafif hava freni kullanılır, liderin altına çökmeden irtifa korunur.
Göz Teması Kuralı	Kokpit içine bakmak kol mesafesinin kontrolsüz bozulmasına yol açar.	Göz daima liderin kanat ucu veya kuyruk fenerindedir; göstergeler çevresel görüşle taranır.

3.3. Lideri Kaybetme (Blind) Durumunda Güvenlik Prosedürü

Bulut, güneş veya ani manevra nedeniyle liderle göz teması kesilirse aşağıdaki adımlar tavizsiz uygulanır:

- Anında Telsiz Çağırısı: 'Hunter 1-2, Blind, Angels 15' (Numara, Blind ve mevcut irtifa söylenir).
- İrtifa Ayrımı: Liderin bulunduğu irtifadan derhal 1.000 feet aşağıya veya yukarıya geçilerek havada çarpışma riski sıfırlanır.
- Lider Yanıtı: Lider sizi görüyorsa 'Visual, senin saat 2 yönündeyim' diyerek durumu düzeltir. Lider de görmüyorsa dönüş derhal durdurulur ve düz uçuşa geçilir.

[EĞİTMEN NOTU: FORMASYONDA ASLA YAPILMAMASI GEREKENLER]

Liderin altına veya arkasına kör noktaya saklanmak, aşırı gaz açıp liderin önüne geçmek (overshoot) ve lideri kaybetmesine rağmen telsizden 'Blind' demeyip durumu gizlemeye çalışmak doğrudan sınav iptal sebebidir.

4 HAVADA YAKIT İKMALİ (AAR) — BARAJ REHBERİ

Havada Yakıt İkmali (Air-to-Air Refueling), 101. Hunter Squadron check-ride sınavının en kritik ve tavizsiz baraj şartıdır. Bu istasyon bir pilotun gaz hassasiyetini, mikro kumanda disiplinini ve yüksek stres altındaki sakinliğini ölçer.

[RESMİ BARAJ ŞARTI VE PUANLAMA KRİTERİ]

- Alınması Gereken Asgari Yakıt: 6.000 Libre (Lbs)
- Maksimum Bağlantı (Kontak) Hakkı: En fazla 5 temas (Contact).
- 5'ten fazla kopma yaşayarak 6.000 lbs tamamlanamazsa aday doğrudan elenir.

4.1. Tankere Katılış ve Pre-Contact Hazırlığı

- TACAN A/A Ayarı: Tankerin TACAN kanalı (Örn: 63X ise uçakta 63Y A/A modu) seçilerek mesafe ve kerteriz alınır.
- Katılış Hattı: Tankere 1 NM kalıncaya kadar 300-320 knot hızla yaklaşılır. Tankerin sol arkasında (Observation pozisyonu) beklenir.
- Uçak Hazırlığı: F-16'da AIR REFUEL switch'i OPEN; F/A-18'de PROBE EXTEND konuma alınır.
- Pre-Contact Çağırısı: Tankerin 50 ft arkasında, 10 ft altında stabil kalınır ve telsizden anons yapılır: 'Ready Pre-contact'.

4.2. Temas (Contact) ve Pompa Tutuş Teknikleri

Adayların AAR'da en sık yaptığı hata Boom borusuna veya sepetine (drogue) bakmaktır. Asla sepete veya boruya bakmayın!

AŞAMA	PİLOTUN UYGULAYACAĞI TEKNİK	YAYGIN HATA VE ÇÖZÜMÜ
İlerleme (Closure)	Pre-contact'ten sonra gaza milimetrik dokunarak tankere 1-2 knot hız farkı ile ('yürüyerek') yaklaşın. Asla ani gaz açmayın.	Hata: Hızlı yaklaşıp fren yapmak. Çözüm: 1 knot fazlasıyla yavaşça yaklaşın.
Referans Alma (Sight Picture)	Tankerin gövdesindeki kılavuz ışıklarına (Director Lights) veya motor podlarına odaklanın. Uçağın burnunu tankerin gövdesindeki bir vidaya/çizgiye sabitleyin.	Hata: Boom borusunu izlemek. Çözüm: Tankerin motorunu referans alın.
PIO Önleme (No Overcontrol)	Uçak hafif sağa veya sola kaysa bile ani lövyeye çekmeyin. İki parmak ucuyla milimetrik dokununuz. Trim kullanmayı bırakın.	Hata: Dalgalanma (PIO) başlayınca lövyeyi sert çekmek. Çözüm: Lövyeyi nötrde tutup gazı sabitleyin.
Bağlantı ve Ayrılış	Kontak kurulduğunda 'Contact' anonsu gelir. Yakıt 6.000 lbs olduğunda 'Disconnect' yapılır, gaz hafif kısılıp sağ alta süzülerek reforme olunur.	Hata: Ayrılırken yukarı çekip tankere çarpmak. Çözüm: Daima sağa ve ALTA doğru ayrılın.

MODÜL	TANKER TİPİ	SİSTEM	PÜF NOKTASI
F-16C Viper	KC-135 / KC-10 Extender	Uçan Boom (Uçak arkasında yuva)	Siz sadece pozisyonu korursunuz; boruyu operatör takar. Sabit durmanız yeterlidir.
F/A-18C Hornet	KC-135 MPRS / KC-130	Hortum & Sepet (Probe & Drogue)	Sepeti uçağın probuyla siz hedeflersiniz. Sepete değil sepetin hemen arkasındaki hatta bakın.

[ALTIN KURAL: KOPMA YAŞANDIĞINDA PANİK YAPMAYIN]

Eğer temas koparsa (Disconnect) anında tekrar saldırmayın! Geriye çekilip pre-contact pozisyonunda 5 saniye uçağı sakinleştirin, nefes alın ve tekrar 1 knot hız farkıyla yaklaşın. Acele etmek kalan 4 hakkınızı da 1 dakikada tüketir.

5 MEYDAN TRAFİĞİ & OVERHEAD BREAK İNİŞİ

Overhead Break, askeri jetlerin meydana en hızlı, en emniyetli ve kol bütünlüğünü bozmadan inmesini sağlayan standart taktik yaklaşma manevrasıdır. Sınavda iniş parametreleri santim santim değerlendirilir.

AŞAMA	İRTİFA & HIZ	KOKPİT İŞLEMLERİ VE MANEVRA KRİTERİ
1. Giriş Hattı (Initial Point)	1.500 ft AGL 350 KIAS	Pist uzantısına 3-5 mil kala kol Echelon (Basamak) düzenine geçer. Pist merkez hattının tam üzerinden 350 knot ile geçilir.
2. Açılış (Break)	1.500 ft -> 1.000 ft 350 -> 220 KIAS	Pist başını geçtikten hemen sonra lider break yapar. 2 numara 4-5 saniye sonra 60-70° yatışla 3-4G çeker. Gaz rölantri, hava freni AÇIK. 180° dönüşle rüzgaraltına oturulur.
3. Rüzgaraltı (Downwind)	1.000 ft AGL 200-220 KIAS	Hız 240 knot altına indiğinde İniş Takımları AŞAĞI. Flaplar otomatik/açık. Hava freni kapatılır. Liderle 1.0 - 1.2 mil pist açığı korunur.
4. Son Dönüş (Final Turn)	1.000 ft -> 350 ft On-Speed AOA	Pist eşiği saat 8 (veya 4) yönüne geldiğinde 30° yatışla son dönüş başlatılır. Burun hafif ezilerek süzülüş hattı yakalanır.
5. Son Yaklaşma (Final / On-Speed)	On-Speed AOA 2.5° - 3° Süzülüş	F-16: FPM bracket ortasında (11-13° AOA). F/A-18: Amber donut yanık (8.1° AOA). İrtifa gaz koluyla, süzülüş açısı lövyeyle kontrol edilir.
6. Teker Koyma & Aerobrake	Teker: ~140-150 kts Taksi: < 20 kts	Pistin ilk üçte birine teker konur. Burun tekeri hemen yere vurulmaz; 13° AOA ile havada tutularak aerodinamik frenleme yapılır. 100 knot altında burun indirilir, fren basılır ve pist ilk taksi yolundan terk edilir.

PARAMETRE	F-16C FIGHTING FALCON	F/A-18C HORNET
Hücum Açısı (AOA)	11° - 13° AOA (HUD solundaki indeksörde yeşil yuvarlak)	8.1° AOA (HUD solundaki AOA Indexer'da orta amber donut)
HUD Sembolojisi	Flight Path Marker (FPM) [] parantezinin (E-Bracket) tam ortasında	Velocity Vector (VV) sarı E-bracket kutusunun tam ortasında
Süzülüş Hattı Kumandası	Gaz açılırsa irtifa kazanır; gaz kısılırsa alçalır. Lövyeye açığı korur.	Gaz motoru süzülüş açısını (glidepath) kontrol eder; lövyeye AOA'yı tutar.
Aerodinamik Frenleme	Teker koyduktan sonra burun 13° AOA'da tutulur, hava freni tam açık.	Taşıyıcı inişlerinde flaring yapılmaz; kara meydanında hafif aerobrake.

[CHECK-RIDE DİKKAT: PİSTİ ERKEN TERK ETMEYİN VEYA KİLİTLEMİYİN]

İniş sonrası hız güvenli taksi seviyesine inmeden ani pedala asılmak teker patlatır veya uçağı savurur. Uçak pisti terk edene kadar kule ve kol lideriyle temas sürdürülür. Pist terk edilmeden önce asla 'Flight Controls' veya kokpit içi düğmelerle oynanmaz.

6 TELSİZ DİSİPLİNİ, BREVITY SÖZLÜĞÜ & SINAV TÜYOLARI

Telsiz frekansı bir sohbet odası değil, taktik bilgi aktarım hattıdır. Standart bir çağrı formatı: [KİME] — [KİMDEN] — [MESAJ] kuralına dayanır.

6.1. Check-Ride Sınavında Zorunlu Temel Brevity Kodları

KOD	ANLAMI	DOĞRU KULLANIM ÖRNEĞİ
VISUAL	Dost uçağı gözle gördüğünü bildirir.	'Hunter 1-2, Visual Lead.'
BLIND	Dost uçakla göz temasının kaybolduğunu bildirir. İrtifa eklenmelidir.	'Hunter 1-2, Blind, Angels 18.'
TALLY	Düşman / hedef uçağı gözle gördüğünü bildirir.	'Hunter 1-1, Tally 1 Bandit, saat 11.'
NO JOY	Hedef veya bildirilen trafikle göz temasının olmadığını belirtir.	'Hunter 1-2, No Joy.'
BINGO	Üsse emniyetle dönmek için gereken kritik yakıt seviyesine ulaşıldı.	'Hunter 1-2 is Bingo Fuel.'
JOKER	Bingo yakıtından önceki görev bitiş/ayrılış yakıt seviyesi.	'Hunter 1-2 is Joker.'
WILCO	'Will Comply' - Mesaj anlaşıldı ve gereği uygulanıyor.	'Hunter 1-2, Wilco.'
ROGER	Mesaj alındı ve anlaşıldı (eylem taahhüdü içermez).	'Roger.'
ANGELS	Bin feet cinsinden irtifa belirtir. (Angels 15 = 15.000 ft).	'Rejoining at Angels 20.'
CHERUBS	Yüz feet cinsinden irtifa belirtir. (Cherubs 5 = 500 ft).	'Low level, Cherubs 4.'
PUSHING	Yeni bir frekansa geçildiğini veya göreve başlandığını bildirir.	'Hunter 1, Pushing tactical frequency.'
FOX-3	Aktif radar güdümlü füze atışı (AIM-120 AMRAAM).	'Hunter 1-1, Fox-3, 25 mil, 20 bin.'
FOX-2	Kızılötesi (ısı) güdümlü füze atışı (AIM-9X Sidewinder).	'Hunter 1-2, Fox-2.'
SPIKE	RWR'da düşman radarının kilit attığını bildirir (Yön belirtilir).	'Hunter 1-2, Spiked saat 2 yönü, MiG-29.'

6.2. Sınavda Puan Kırkıran En Yaygın 5 Kritik Hata

HATA	NEDENİ VE CEZASI	DOĞRU HAREKET TARZI
1. Telsizde Gevezelik	Uzun Türkçe hikayeler anlatmak, telsizi kitlemek. Puan kırar.	Sadece Brevity ve sıra numarasıyla kısa net yanıt verin.
2. AAR'da Boruyu İzlemek	Boruya bakmak PIO dalgalanması yaratır ve bağlantıyı koparır.	Tankerin gövdesindeki motor podu veya ışıklara kilitlenin.
3. Lideri Geçmek (Overshoot)	Aşırı hızla liderin önüne fırlamak çarpışma tehlikesi yaratır.	Hemen hava freni açın, dışarı doğru hafif süzülün.
4. Blind Durumunu Gizlemek	Lideri kaybettiğini söylemeyip tahmini uçmak ölümcüldür.	Göz temasını kaybettiğiniz saniye 'Blind' çağrısı yapın.
5. İnişte Sert Fren Yapmak	Hız 100 kts üzerindeyken frene asılmak tekerleri patlatır.	Önce burnu 13° AOA'da tutarak havayla yavaşlayın (Aerobrace).

[101. AVCILAR FİLOSU YÖNETİMİ BAŞARILAR DİLER]

Unutmayın: 'There are 2 types of squadrons; Hunters and our targets.' Sakin olun, uçağınıza hakim olun ve kurallara uyun. Başarılar dileriz, göklerde görüşmek üzere!