9.10内存管理基础、虚拟内存

2153401 赵一婷

- ch9 内存管理基础
 - 引言
 - 程序执行前
 - 编译:编译程序将用户代码(--->地址形式:符号)编译成若干个目标模块 (--->地址形式:可重定位的地址)
 - 链接: (链接程序) 将目标模块和所需库函数链接在一起,形成完整的装入模块
 - 装入: (装入程序) 将装入模块装入内存 ---->内存映像
 - 程序链接技术
 - 常用链接方法
 - 静态链接
 - 装入时动态链接: 在装入内存时, 边装入边链接
 - 运行时动态链接:在程序运行过程中,当需要该目标模块时才链接(效率高!
 - 程序装入技术(操作系统关心
 - 过程:名空间---编译链接---->地址空间(应用程序空间/逻辑空间/虚拟地址空间/相对空间:应用程序地址/逻辑地址/相对地址)----装入---->存储空间(真实空间/物理空间:物理地址/绝对地址/存储空间地址)
 - 常用技术
 - 地址再定位技术:将逻辑地址向物理地址映射,由操作系统中的装入程序来完成
 - 常用装入技术
 - 绝对装入技术(固定地址再定位):在编译链接时直接制定程序在 执行时访问的实际存储地址,程序地址空间和内存地址空间是一一 对应的
 - 优点: 装入过程简单
 - 缺点:过于依赖硬件结构,不适于多道程序系统
 - 可重定位装入技术:可执行文件中列出各个需要重定位的地址单元 和相对地址值,装入时再根据所定位的内存地址去修改每个重定位 地址项,添加相应偏移量
 - 两种地址再定位方式
 - 静态再定位:装入程序在程序执行之前进行地址再定位,一 旦地址定位完成后,程序执行期间不会发生变化。
 - 优点:易于实现,无需硬件支持
 - 缺点:

- 程序再定位后不能移动,不利于内存的有效分配
- 程序在存储空间中只能连续分配
- 动态再定位:程序在装入内存时,不修改逻辑地址,在访问物理内存之前,再实时地将逻辑地址转换成物理地址。
 - 优点
 - 程序在执行过程中可以移动,有利于内存充分利用。
 - 程序不必连续存放在内存中,可分散在内存若干个不同区域,只需增加几对基址一限长寄存器,每对寄存器对应一个区域。
 - 缺点:需要附加硬件支持,实现存储管理的软件算法比较复杂

• 存储管理思想*****

- 存储组织结构:寄存器--高速缓存---主存---外存
- 存储管理目的:
 - 充分利用内存
 - 方便用户使用
 - 解决程序空间比实际内存空间大的问题
 - 存储保护与安全
 - 共享与通信
 - 实现的性能和代价
- 存储管理任务
 - 存储分配和回收
 - 存储共享
 - 存储保护
 - 存储器扩充
- 存储管理方案
 - 连续内存分配方法**
 - 单一连续存储管理:内存中只放一个应用程序且连续放 缺点:空间利用率低
 - 分区存储管理
 - 基本思想: 把内存分为大小相等或不等的分区,每个进程占用一个 或几个分区;操作系统占用其中一个分区。
 - 特点:
 - 适用于多道程序系统和分时系统
 - 支持多个程序并发执行
 - 问题

- 可能存在内碎片和外碎片
- 难以进行内存分区的共享
- 数据结构:分区表(起始地址,长度,标志)(是全局表,由操作系统 维护)
- 固定分区存储管理: 内存划分为若干个固定大小的连续分区
 - 优点
 - 内存利用率提高
 - 可以支持多道程序
 - 实现简单
 - 缺点
 - 程序必须预先能够估计要占用多大的内存空间
 - 内碎片造成浪费
 - 分区总数固定,限制了并发执行的程序数目
- 动态分区存储管理: 动态创建分区
 - 数据结构: 分区表
 - 优点:没有内碎片
 - 缺点: 存在外碎片
- 常用分区管理算法***
 - 最先适配算法: 分区链表按照地址从小到大排序
 - 实质:尽可能利用存储区低地址空闲区,尽量在高地址部分保存较大空闲区,以便一旦有分配大空闲区要求时,容易得到满足
 - 算法优点: 分配简单, 合并相邻空闲区也比较容易
 - 算法缺点: 前面空闲区往往被分割的很小, 查找次数较多。
 - 循环最先适配算法:按分区先后次序,从上次分配的分区起查找(到最后分区时再回到开头),找到符合要求的第一个分区
 - 优点: 算法的分配和释放的时间性能较好, 使空闲分区分布 得更均匀
 - 缺点: 但较大的空闲分区不易保留。
 - 最佳适配算法: 空闲区间由小到大排序
 - 优点: 较大的空闲分区可以被保留。
 - 缺点:空闲区是按大小而不是按地址顺序排列的,因此 释放时,要在整个链表上搜索地址相邻的空闲区,合并后,又要插入到合适的位置。(便于分配但不便于合并)
 - 最坏适配算法:空闲区间由大到小排序
 - 优点:分配时,只需查找一次就可成功,分配算法很快。
 - 缺点: 最后剩余分区会越来越小, 无法运行大程序


- 分区算法存在的问题
 - 碎片问题 ---->解决方法: 紧凑技术----->离散分配方法
- 分区保护问题(了解
 - 界限寄存器: 定位寄存器和界限寄存器
 - 保护键
- 内存扩充技术:借助大容量辅存在逻辑上实现内存扩充,以解决内存容量不足的问题。
 - 原因/背景: 大程序、小空间
 - 常用方法
 - 覆盖技术
 - 覆盖技术缺点
 - 编程时必须划分程序模块和确定程序模块之间的覆盖关系,增加编程复杂度。
 - 从外存装入覆盖文件,以时间延长换取空间节省
 - 交换技术
 - 整体交换: 交换以整个讲程为单位, 也称为讲程交换
 - 目的:解决内存紧张,进一步提高内存利用率
 - 部分交换:以分页、分段交换为基础,也称为页面交换,分段交换;(内存与磁盘间的交换
 - 目的: 支持虚拟存储系统
 - 优点:
 - 增加并发运行的程序数目(每个进程都放一部分
 - 给用户提供适当的响应时间
 - 编写程序时不影响程序结构(不需要程序员来做、 OS做
 - 缺点:换入和换出的控制增加处理机开销。(换入换出的频率用"抖动"来衡量
 - 覆盖技术与交换技术比较

• 离散内存分配方法

- 分页存储管理(分配单位是页)*****
 - 管理思路:
 - 划分用户空间:由系统自动完成,把用户程序按逻辑页划分成大小相等的部分,称为页(虚页)
 - 划分内存空间: 把用户程序按逻辑页划分成大小相等的部分, 称为页(虚页)
 - 分配内存:以页为单位进行分配,并按任务页数多少来分配。逻辑上相邻的页,物理上不一定相邻。

- 数据结构:
 - 进程页表: 存放逻辑页号和具体内存块号相应的关系;
 - 放在内存中,属于进程的现场信息
 - 每一个进程都有一个页表
 - 物理页面表: 描述物理内存空间的分配使用状况。 (系统维护
 - 请求表: 描述各个进程页表位置和大小, 也可结合到各进程PCB 里。 (系统维护
- 内存分配过程: 1.计算所需块数N 2.查看位示图看是否还有N个空闲 页面块 3.如有,则页表长度设为N,可填入PCB中 4.申请页表区,把 页表起始地址填入PCB 5.依次分配N个空闲块,将块号和页号填入页 表,修改位示图
- 硬件支持
 - 页表始址寄存器
 - 页表长度寄存器
 - 联想寄存器——快表(在内存中):可以缩短查找时间,实现按内容查找,即逻辑页号->物理页号(TLB)
 - CPU中取出指令,指令地址为p+d,在页表中取出对应的物理页号f,与偏移量d一同构成真实物理地址,在内存中查找

地址映射



- 注意点!:操作系统负责提供页表信息,CPU用于拼接地址与偏移量(计算真实物理地址),所以CPU内又多了一个映射+拼接的控制器MMU
- 优点
 - 解决了碎片问题(但还是有可能产生外碎片)
 - 便于管理
- 缺点
 - 不易于实现程序共享(并且信息会被4k4k割裂开)
 - 不便干动态链接
- 两级页表


- 目的:为了减少进程页表所占有的空间(不同时生成全部的页表,而是用哪部分生成哪部分
- 一级页表叫页目录,目录是一个物理的页,每个目录项对应的页 表也是一页
- 优缺点: 牺牲速度换取空间
- 段式存储管理(分配单位是段)***
 - 主要动力是:满足用户需求与提高内存利用率
 - 管理思想
 - 划分用户空间:
 - 按程序自身的逻辑关系划分为若干个程序段
 - 每个程序段都有一个段名, 且有一个段号
 - 段号从0开始,每一段从0开始编址,段内地址是连续的
 - 划分内存空间
 - 内存空间被动态的划分为若干个长度不相同的区域,这些区域被称为物理段;
 - 每个物理段由起始地址和长度确定。
 - 分配内存
 - 以段为单位分配内存,每一个段在内存中占据连续空间;
 - 各段之间可以不连续存放
 - 数据结构
 - 进程段表:记录了段号、段的首(地)址、段长度
 - 每一个进程设置一个段表,放在内存,属于进程现场信息
 - 系统段表:系统内所有占用段
 - 空闲段表: 记录空闲段起始地址和长度,可以结合到系统段表中。
 - 硬件支持
 - 段表始址寄存器 保存正在运行进程的段表始址。
 - 段表长度寄存器保存正在运行进程的段表长度。
 - 联想存储器
 - 保存正在运行进程的段表的子集;
 - 快表项目: 段号、段始址、段长度、标识(状态)位、访问位(淘汰位)。
 - 优点
 - 便于动态申请内存
 - 管理和使用统一化
 - 便于共享
 - 便于动态链接

- 缺点
 - 产生外碎片
- 段页式存储管理
 - 基本思想
 - 将每一个进程划分为多个段,每一段按照页式的方式再划分
 - 内存空间:页式管理,以页为单位进行分配

•



- 数据结构
 - 段表
 - 页表
 - 空闲块管理同页式管理(因为是按页分配的
 - 内存分配同页式管理
- 硬件支持
 - 段表始址寄存器 段表长度寄存器 相联存储器 (快表)
 - (要会画)



- 虚拟存储器——带有中断机制的页式管理机制
 - 虚拟内存是一个真实的物理存在,其最大容量是由CPU地址结构确定的,实际容量是由内存和硬盘交换区之和确定的
 - 基本思想 (要会描述****
 - 程序装入: 只需将当前需要执行的部分页或段读入到内存
 - 程序执行中: 若待访问数据不在内存(发生缺页或缺段),则发生 缺页中断,处理器通知操作系统将相应的页或段调入内存;操作系 统可将暂不使用的页或段调出保存在外存上

- 优点:
 - 存放更大的程序
 - 提供更大的用户空间: 提供给用户可用的虚拟内存空间大于物理内存
 - 更多程序并发执行
 - 易于开发:覆盖技术比较,不影响编程时的程序结构。?
- 缺点: 牺牲速度换空间利用率,以管理的相对复杂度换取了空间利用率的提升
- 虚拟存储特征
 - 不连续性
 - 物理内存分配的不连续性;
 - 虚拟地址空间使用的不连续性。
 - 部分交换
 - 大空间:提供大范围的虚拟地址空间,其总容量不超过物理内存和 外存交换区容量。
- 虚拟存储技术
 - 请求页式管理*****
 - 原理:只有在页面需要时,才将其载入内存
 - 内存分配由两种策略: 1.固定分配 2.可变分配 固定分配易导致频 繁出现缺页中断


operating system
reference

1
load M
8
restart instruction
5
reset page table
physical memory

- 优点:需要更少的输入输出、更小的内存、更快的响应、更多的用户
- 页表结构(页号:逻辑页号、块号:物理页号、外存:在磁盘上的位置、修改位:记录表是否修改,调回时是否要写回磁盘

页号 中断位内存块号 外存地址 访问位 修改位

• 为缩短查找时间,多级页表中的每级都可以装入到联想存储器中,并按照cache原理进行更新。



二级页表地址映射

回滅上总動位

- 页面置换算法****
 - 先进先出算法(FIFO): 选择建立最早的页面被置换。
 - 性能较差, 抖动现象
 - 最佳算法 (OPT): 选择"未来不再使用"或"在离当前最远位 置上出现的"
 - 最近最少使用页面淘汰算法(LRU)
 - 最不常用算法(LFU): 选择到当前时间为止被访问次数最少的 页面被置换
 - 轮转算法(clock)
- 描述置换算法的性能: 缺页率 (抖动的多少、缺页的次数
- 请求段式管理
- 虚拟存储策略***
 - 调入策略
 - 请求调页:只调入发生缺页时所需的页面
 - 优点: 易于实现
 - 缺点: 对外存I/O次数多, 开销较大
 - 预调页: 发生缺页需要调入某页时,一次调入该页以 及相邻 的几个页(常发生在程序装入时
 - 优点:提高调页的I/O效率
 - 缺点:基于预测,若调入的页在以后很少被访问,则效率低。
 - 页面调入来源
 - 交换区: 进程装入时, 将全部页面复制到交换区, 以后总是从交换区调入。
 - 调入速度快,要求交换区空间较大。
 - 文件区:未被修改的页面,直接从文件区读入,被置换时不需调出;

- 已被修改的页面,被置换时需调出到交换区,以后从交换区调入。
- 调出策略: 确定何时将已修改页面调出到外存上
 - 请求调出: 页面被置换时才调出
 - 缺点:调入所缺页面之前还要调出已修改页面,缺页进程等待时间较长
 - 预掉出: 页被置换之前就调出,因而可以成批调出多个页面。
 - 缺点:形成不必要的开销
- 负载控制策略:决定驻留在内存中的进程数目,在避免发生抖动的 前提下,尽可能提供进程并发水平

以上内容整理于 幕布文档