

64-040 Modul IP7: Rechnerstrukturen

http://tams.informatik.uni-hamburg.de/ lectures/2012ws/vorlesung/rs

- Kapitel 16 -

Andreas Mäder



Universität Hamburg Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften Fachbereich Informatik

Technische Aspekte Multimodaler Systeme

Wintersemester 2012/2013



16 Assembler-Programmierung

Kapitel 16

Assembler-Programmierung

Motivation

Grundlagen der Assemblerebene

Assembler und Disassembler

x86 Assemblerprogrammierung

Elementare Befehle und Adressierungsarten

Operationen

Kontrollfluss

Sprungbefehle und Schleifen


Mehrfachverzweigung (Switch)

Funktionsaufrufe und Stack

Grundlegende Datentypen


Literatur

Widerholung: Kompilierungssystem



- ⇒ verschiedene Repräsentationen des Programms
 - Hochsprache
 - Assembler
 - Maschinensprache

Widerholung: Kompilierungssystem (cont.)



Warum Assembler?


Programme werden nur noch selten in Assembler geschrieben

- Programmentwicklung in Hochsprachen weit produktiver
- ► Compiler/Tools oft besser als handcodierter Assembler

aber Grundwissen bleibt trotzdem unverzichtbar

- Verständnis des Ausführungsmodells auf der Maschinenebene
- Programmverhalten bei Fehlern / Debugging
- Programmleistung verstärken
 - Ursachen für Programm-Ineffizienz verstehen
 - effiziente "maschinengerechte" Datenstrukturen / Algorithmen
- Systemsoftware implementieren
 - Compilerbau: Maschinencode als Ziel
 - Betriebssysteme implementieren (Prozesszustände verwalten)
 - ► Gerätetreiber schreiben

Assembler-Programmierung



EIP Register

Beobachtbare Zustände (Assemblersicht)

- Programmzähler (Instruction Pointer)
 - Adresse der nächsten Anweisung
- Registerbank
 - häufig benutzte Programmdaten
- Zustandscodes

EFLAGS Register

- gespeicherte Statusinformationen über die letzte arithmetische Operation
- ▶ für bedingte Sprünge benötigt (Conditional Branch)
- Speicher
 - byteweise adressierbares Array
 - Code, Nutzerdaten, (einige) OS Daten
 - beinhaltet Kellerspeicher zur Unterstützung von Abläufen








Universität Hamburg

64-040 Rechnerstrukturen

Umwandlung von C in Objektcode







Kompilieren zu Assemblercode

code.c

```
int sum(int x, int y)
  int t = x+y;
  return t;
```

[BO11]

- ▶ Befehl gcc -0 -S code.c
- Erzeugt code.s

code.s

```
sum:
   pushl %ebp
   movl %esp, %ebp
   movl 12 (%ebp), %eax
   addl 8 (%ebp), %eax
   movl %ebp, %esp
   popl %ebp
   ret
```





Assembler Charakteristika

Datentypen

- ► Ganzzahl- Daten mit 1, 2 oder 4 Bytes
 - Datenwerte
 - Adressen (pointer)
- ► Gleitkomma-Daten mit 4, 8 oder 10/12 Bytes
- keine Aggregattypen wie Arrays oder Strukturen
 - nur fortlaufend adressierbare Byte im Speicher





Universität Hamburg

64-040 Rechnerstrukturen

Assembler Charakteristika (cont.)

Primitive Operationen

- arithmetische/logische Funktionen auf Registern und Speicher
- Datentransfer zwischen Speicher und Registern
 - ▶ Daten aus Speicher in Register laden
 - Registerdaten im Speicher ablegen
- Kontrolltransfer
 - unbedingte / bedingte Sprünge
 - Unterprogrammaufrufe: Sprünge zu/von Prozeduren





Objektcode

▶ 13 bytes

► Instruktionen: 1-, 2- oder 3 bytes

► Startadresse: 0x401040

 0×401040 <sum>:

0x55

0x89

0xe5

0x8b

0x45

0x0c

0x03

0x45

0x08

0x89

0xec

0x5d0xc3







Assembler und Linker

Universität Hamburg

Assembler

- übersetzt .s zu .o
- binäre Codierung jeder Anweisung
- ▶ (fast) vollständiges Bild des ausführbaren Codes
- Verknüpfungen zwischen Code in verschiedenen Dateien fehlen

Linker / Binder

- ▶ löst Referenzen zwischen Dateien auf
- kombiniert mit statischen Laufzeit-Bibliotheken.
 - z.B. Code für malloc, printf
- manche Bibliotheken sind dynamisch verknüpft
 - Verknüpfung wird zur Laufzeit erstellt



Beispiel: Maschinenbefehl

- C-Code
 - addiert zwei Ganzzahlen mit Vorzeichen
- Assembler
 - Addiere zwei 4-byte Integer
 - ► long Wörter (für gcc)
 - keine signed/unsigned Unterscheidung
 - Operanden
 - Register х: %eax
 - Speicher M[%ebp+8]
 - Register %eax
 - Ergebnis in %eax
- Objektcode
 - 3-Byte Befehl
 - Speicheradresse 0x401046

int t = x+y;

addl 8 (%ebp), %eax

Similar to expression

x += v

0x401046:

03 45 08

Universität Hamburg

Objektcode Disassembler: objdump

```
00401040 < sum>:
   0:
            55
                               push
                                       %ebp
   1:
            89 e5
                                       %esp, %ebp
                               mov
   3:
            8b 45 0c
                                       0xc(%ebp), %eax
                               mov
   6:
            03 45 08
                                       0x8 (%ebp), %eax
                               add
   9:
            89 ec
                                       %ebp, %esp
                               mov
   b:
            5d
                                       %ebp
                               pop
   c:
            c3
                               ret
   d:
            8d 76 00
                               lea
                                       0x0(%esi), %esi
```

[BO11]

- ▶ objdump -d...
 - Werkzeug zur Untersuchung des Objektcodes
 - rekonstruiert aus Binärcode den Assemblercode
 - kann auf vollständigem, ausführbaren Programm (a.out) oder einer .o Datei ausgeführt werden

Alternativer Disassembler: gdb

Disassembled Object [BO11] 0x401040 <sum>: %ebp push 0x401040: 0x401041 <sum+1>: mov %esp, %ebp 0x550x401043 < sum + 3>: 0xc(%ebp), %eax mov 0×89 0x401046 < sum + 6 > :0x8 (%ebp), %eax add 0xe50x401049 < sum + 9>: mov %ebp, %esp 0x8b0x40104b < sum + 11>: pop %ebp 0×45 0x40104c < sum + 12>: ret $0 \times 0 c$ 0x40104d <sum+13>: lea 0x0 (%esi), %esi 0×0.3 0×45 $0 \times 0 8$ gdb Debugger 0x890xec qdb p 0x5ddisassemble sum 0xc3Disassemble procedure x/13b sum

16.3 Assembler-Programmierung - Assembler und Disassembler

Was kann "disassembliert" werden?

```
% objdump -d WINWORD.EXE
WINWORD.EXE:
                 file format pei-i386
No symbols in "WINWORD.EXE".
Disassembly of section .text:
30001000 <.text>:
30001000:
          55
                           push
                                  %ebp
30001001: 8b ec
                                  %esp, %ebp
                           mov
30001003: 6a ff
                           push
                                  $0xffffffff
30001005: 68 90 10 00 30
                           push
                                  $0x30001090
3000100a: 68 91 dc 4c 30
                           push
                                  $0x304cdc91
```

[BO11]

- ▶ alles, was als ausführbarer Code interpretiert werden kann
- Disassembler untersucht Bytes und rekonstruiert Assemblerquelle

Universität Hamburg

64-040 Rechnerstrukturen

x86 Assemblerprogrammierung

- Adressierungsarten
- arithmetische Operationen
- Statusregister
- Umsetzung von Programmstrukturen

→ alle Grafiken und Beispiele dieses Abschnitts sind aus [BO11] Randal E. Bryant, David R. O'Hallaron: Computer systems – A programmers perspective bzw. dem zugehörigen Foliensatz

Datentransfer "move"

- ▶ Format: movl $\langle src \rangle$, $\langle dst \rangle$
- transferiert ein 4-Byte "long" Wort
- sehr häufige Instruktion
- ► Typ der Operanden
 - ► Immediate: Konstante, ganzzahlig
 - ▶ wie C-Konstante, aber mit dem Präfix \$
 - z.B.: \$0x400. \$-533
 - codiert mit 1, 2 oder 4 Bytes
 - ► Register: 8 Ganzzahl-Register
 - %esp und %ebp für spezielle Aufgaben reserviert
 - z.T. Spezialregister für andere Anweisungen
 - Speicher: 4 konsekutive Speicherbytes
 - zahlreiche Adressmodi





%edx

















mov1 Operanden-Kombinationen

Source Destination C Analogon | Imm | Reg | movl \$0x4, %eax | temp = 0x4 | | Mem | movl \$-147, (%eax) | *p = -147; | Reg | Reg | movl %eax, %edx | temp2 = temp; | Mem | Reg | movl (%eax), %edx | temp = *p; | Mem | Reg | movl (%eax), %edx | temp = *p; temp = 0x4;temp2 = temp1;*p = temp;temp = *p;







Elementare Befehle und Adressierungsarten

- ▶ Normal: $(R) \rightarrow Mem[Req[R]]$
 - ► Register R spezifiziert die Speicheradresse
 - ► Beispiel: movl (%ecx), %eax
- ▶ Displacement: $D(R) \rightarrow Mem[Reg[R]+D]$
 - Register R
 - Konstantes "Displacement" D spezifiziert den "offset"
 - ▶ Beispiel: movl 8(%ebp), %edx





Beispiel: einfache Adressierungsmodi

```
void swap(int *xp, int *yp)
  int t0 = *xp;
  int t1 = *yp;
  *xp = t1;
  *yp = t0;
```

```
swap:
   pushl %ebp
                           Set
   movl %esp, %ebp
   pushl %ebx
   movl 12(%ebp), %ecx
   mov1 8 (%ebp), %edx
   movl (%ecx), %eax
                           Body
   movl (%edx), %ebx
   movl %eax, (%edx)
   movl %ebx, (%ecx)
   movl -4 (%ebp), %ebx
   movl %ebp, %esp
                           Finish
   popl %ebp
   ret
```

indizierte Adressierung

- allgemeine Form
 - ▶ $Imm(Rb,Ri,S) \rightarrow Mem[Reg[Rb]+S*Reg[Ri]+Imm]$
 - ▶ ⟨*Imm*⟩ Offset
 - ► ⟨*Rb*⟩ Basisregister: eins der 8 Integer-Registern
 - ► ⟨Ri⟩ Indexregister: jedes außer %esp %ebp grundsätzlich möglich, jedoch unwahrscheinlich
 - Skalierungsfaktor 1, 2, 4 oder 8 ⟨S⟩
- gebräuchlichste Fälle
 - $(Rb) \rightarrow Mem[Reg[Rb]]$
 - $Imm(Rb) \rightarrow Mem[Reg[Rb] + Imm]$
 - $(Rb,Ri) \rightarrow Mem[Reg[Rb] + Reg[Ri]]$
 - $Imm(Rb,Ri) \rightarrow Mem[Reg[Rb] + Reg[Ri] + Imm]$
 - $(Rb,Ri,S) \rightarrow Mem[Reg[Rb] + S*Reg[Ri]]$

Beispiel: Adressberechnung

Expression	Computation	Address
0x8 (%edx)	0xf000 + 0x8	0xf008
(%edx, %ecx)	0xf000 + 0x100	0xf100
(%edx, %ecx, 4)	0xf000 + 4*0x100	0xf400
0x80(,%edx,2)	2*0xf000 + 0x80	0x1e080

Arithmetische Operationen

▶ binäre Operatoren

Format	Computation	
addl Src,Dest	Dest = Dest + Src	
subl Src,Dest	Dest = Dest - Src	
imull Src, Dest	Dest = Dest * Src	
sall Src,Dest	Dest = Dest << Src	also called shll
sarl Src,Dest	Dest = Dest >> Src	Arithmetic
shrl Src,Dest	Dest = Dest >> Src	Logical
xorl Src,Dest	Dest = Dest ^ Src	
andl Src,Dest	Dest = Dest & Src	
orl Src,Dest	Dest = Dest Src	





Arithmetische Operationen (cont.)

unäre Operatoren

Format	Computation	
incl <i>Dest</i>	Dest = Dest + 1	
decl <i>Dest</i>	Dest = Dest - 1	
negl <i>Dest</i>	Dest = - Dest	
notl <i>Dest</i>	Dest = ~ Dest	







Beispiel: arithmetische Operationen

```
int arith
  (int x, int y, int z)
 int t1 = x+y;
 int t2 = z+t1;
 int t3 = x+4;
 int t4 = v * 48;
 int t5 = t3 + t4;
 int rval = t2 * t5:
 return rval;
```

```
arith:
   pushl %ebp
                                   Set
   movl %esp, %ebp
   mov1 8 (%ebp), %eax
   movl 12 (%ebp), %edx
   leal (%edx, %eax), %ecx
   leal (%edx, %edx, 2), %edx
                                   Body
   sall $4,%edx
   addl 16 (%ebp), %ecx
   leal 4(%edx, %eax), %eax
   imull %ecx, %eax
   mov1 %ebp, %esp
                                  Finish
   popl %ebp
   ret
```





Stack

%ebp

64-040 Rechnerstrukturen

A. Mäder

Beispiel: arithmetische Operationen (cont.)

```
int arith
  (int x, int y, int z)
 int t1 = x+y;
 int t2 = z+t1;
 int t3 = x+4;
 int t4 = v * 48;
 int t5 = t3 + t4;
 int rval = t2 * t5:
 return rval;
```

```
Offset
   16
            z
   12
           x
        Rtn adr
       Old %ebp
```

```
mov1 8 (%ebp), %eax
                           \# eax = x
movl 12 (%ebp), %edx
                             edx = v
leal (%edx, %eax), %ecx
                             ecx = x+y
                                        (t1)
leal (%edx, %edx, 2), %edx
                             edx = 3*y
sall $4,%edx
                             edx = 48*v (t4)
                             ecx = z+t1 (t2)
addl 16(%ebp), %ecx
leal 4(%edx, %eax), %eax
                             eax = 4+t4+x (t5)
imull %ecx, %eax
                             eax = t5*t2 (rval)
```

Universität Hamburg

Beispiel: logische Operationen

```
int logical(int x, int y)
 int t1 = x^v;
 int t2 = t1 >> 17;
 int mask = (1 << 13) - 7;
 int rval = t2 & mask:
 return rval;
```

```
2^{13} = 8192, 2^{13} - 7 = 8185
```

```
mov1 8(%ebp), %eax
xorl 12(%ebp), %eax
sarl $17.%eax
andl $8185,%eax
```

```
logical:
                             Set
   pushl %ebp
   mov1 %esp, %ebp
   mov1 8 (%ebp), %eax
   xorl 12(%ebp), %eax
   sarl $17, %eax
   andl $8185, %eax
                             Body
   movl %ebp, %esp
   popl %ebp
                              Finish
   ret
```

```
eax = x
eax = x^v
              (t1)
eax = t1 >> 17 (t2)
eax = t2 & 8185
```

Kontrollfluss / Programmstrukturen

- Zustandscodes
 - Setzen
 - ► Testen
- Ablaufsteuerung
 - ► Verzweigungen: "If-then-else"
 - ► Schleifen: "Loop"-Varianten
 - Mehrfachverzweigungen: "Switch"

Zustandscodes

- vier relevante "Flags" im Statusregister EFLAGS
 - CF Carry Flag
 - ► SF Sign Flag
 - ZF Zero Flag
 - OF Overflow Flag
- implizite Aktualisierung durch arithmetische Operationen
 - ▶ Beispiel: addl ⟨src⟩, ⟨dst⟩

in C: t=a+b

- ► CF höchstwertiges Bit generiert Übertrag: Unsigned-Überlauf
- \triangleright 7.F wenn t=0
- \triangleright SF wenn t < 0
- OF wenn das Zweierkomplement überläuft $(a > 0 \&\& b > 0 \&\& t < 0) \mid\mid (a < 0 \&\& b < 0 \&\& t \ge 0)$

卣

16.4.3 Assembler-Programmierung - x86 Assemblerprogrammierung - Kontrollfluss

Zustandscodes (cont.)

- 2. explizites Setzen durch Vergleichsoperation
 - ▶ Beispiel: cmpl ⟨src2⟩, ⟨src1⟩ (subl $\langle src2 \rangle$, $\langle src1 \rangle$) wie Berechnung von $\langle src1 \rangle - \langle src2 \rangle$ jedoch ohne Abspeichern des Resultats
 - ► CF höchstwertiges Bit generiert Übertrag
 - ightharpoonup ZF setzen wenn src1 = src2
 - ▶ SF setzen wenn (src1 src2) < 0
 - ▶ OF setzen wenn das Zweierkomplement überläuft

$$(a > 0 \&\& b < 0 \&\& (a - b) < 0) ||$$

 $(a < 0 \&\& b > 0 \&\& (a - b) > 0)$

Zustandscodes (cont.)

- 3. explizites Setzen durch Testanweisung
 - ▶ Beispiel: testl ⟨src2⟩, ⟨src1⟩ wie Berechnung von $\langle src1 \rangle \& \langle src2 \rangle$ (and $\langle src2 \rangle$, $\langle src1 \rangle$) iedoch ohne Abspeichern des Resultats
 - ⇒ hilfreich, wenn einer der Operanden eine Bitmaske ist
 - ightharpoonup ZF setzen wenn src1&src2 = 0
 - ► SF setzen wenn src1&src2 < 0





Zustandscodes lesen

Universität Hamburg

set.. Anweisungen

► Kombinationen von Zustandscodes setzen einzelnes Byte

SetX	Condition	Description
sete	ZF	Equal / Zero
setne	~ZF	Not Equal / Not Zero
sets	SF	Negative
setns	~SF	Nonnegative
setg	~(SF^OF)&~ZF	Greater (Signed)
setge	~(SF^OF)	Greater or Equal (Signed)
setl	(SF^OF)	Less (Signed)
setle	(SF^OF) ZF	Less or Equal (Signed)
seta	~CF&~ZF	Above (unsigned)
setb	CF	Below (unsigned)





Beispiel: Zustandscodes lesen

- ein-Byte Zieloperand (Register, Speicher)
- meist kombiniert mit movzbl (Löschen hochwertiger Bits)

```
int gt (int x, int y)
 return x > y;
```

```
movl 12(%ebp), %eax
                    \# eax = v
cmpl %eax,8(%ebp)
                    # Compare x : y
setq %al
                    \# al = x > v
movzbl %al,%eax
                       Zero rest of %eax
```

```
%eax
                %al
          %ah
%edx
          %dh
                %d1
          %ch
                %cl
%ecx
%ebx
          %bh
                %b1
%esi
%edi
%esp
%ebp
```

Sprungbefehle ("Jump")

j.. Anweisungen

unbedingter- / bedingter Sprung (abhängig von Zustandscode)

jΧ	Condition	Description
jmp	1	Unconditional
jе	ZF	Equal / Zero
jne	~ZF	Not Equal / Not Zero
js	SF	Negative
jns	~SF	Nonnegative
jg	~(SF^OF) &~ZF	Greater (Signed)
jge	~(SF^OF)	Greater or Equal (Signed)
j1	(SF^OF)	Less (Signed)
jle	(SF^OF) ZF	Less or Equal (Signed)
ja	~CF&~ZF	Above (unsigned)
jb	CF	Below (unsigned)

16.4.4 Assembler-Programmierung - x86 Assemblerprogrammierung - Sprungbefehle und Schleifen

Beispiel: bedingter Sprung ("Conditional Branch")

```
int max(int x, int y)
  if (x > y)
    return x;
  else
    return y;
```

```
max:
       pushl %ebp
                               Set
       movl %esp, %ebp
                               Up
       mov1 8 (%ebp), %edx
       movl 12 (%ebp), %eax
       cmpl %eax, %edx
                                Body
       jle L9
       movl %edx, %eax
L9:
       movl %ebp, %esp
                                Finish
       popl %ebp
       ret
```





16.4.4 Assembler-Programmierung - x86 Assemblerprogrammierung - Sprungbefehle und Schleifen

Beispiel: bedingter Sprung ("Conditional Branch") (cont.)

```
int goto_max(int x, int y)
{
  int rval = y;
  int ok = (x <= y);
  if (ok)
    goto done;
  rval = x;
done:
  return rval;
}</pre>
```

- ► C-Code mit goto
- entspricht mehr dem Assemblerprogramm
- schlechter Programmierstil (!)

```
mov1 8(%ebp), %edx # edx = x
mov1 12(%ebp), %eax # eax = y
cmp1 %eax, %edx # x : y
jle L9 # if <= goto L9
mov1 %edx, %eax # eax = x → Skipped when x ≤ y
L9: # Done:
```

Beispiel: "Do-While" Schleife

C Code

```
int fact_do
  (int x)
  int result = 1:
  do {
    result *= x:
    x = x-1:
  } while (x > 1);
  return result;
```

goto Version

```
int fact_goto(int x)
 int result = 1:
loop:
 result *= x:
 x = x-1:
 if (x > 1)
   goto loop;
 return result;
```

- Rückwärtssprung setzt Schleife fort
- wird nur ausgeführt, wenn "while" Bedingung gilt

16.4.4 Assembler-Programmierung - x86 Assemblerprogrammierung - Sprungbefehle und Schleifen

Beispiel: "Do-While" Schleife (cont.)

```
int fact_goto
  (int x)
  int result = 1:
loop:
  result *= x:
  x = x-1:
  if (x > 1)
    goto loop;
  return result;
```

Register

```
%edx
      result
%eax
```

```
_fact_goto:
  pushl %ebp
                      # Setup
  movl %esp, %ebp
                       Setup
  movl $1.%eax
                      \# eax = 1
  movl 8(%ebp), %edx # edx = x
L11:
                      # result *= x
  imull %edx, %eax
  decl %edx
                      # x--
  cmpl $1, %edx
                      # Compare x : 1
  jg L11
                       if > goto loop
  movl %ebp, %esp
                      # Finish
  popl %ebp
                      # Finish
                       Finish
  ret
```

"Do-While" Übersetzung

C Code

```
do
  Body
  while (Test);
```

Goto Version

```
loop:
  Body
  if (Test)
    goto loop
```

- beliebige Folge von C Anweisungen als Schleifenkörper
- Abbruchbedingung ist zurückgelieferter Integer Wert
 - ► = 0 entspricht Falsch
 - **▶** ≠ 0 -"-Wahr





"While" Übersetzung

C Code

while (Test) Body

Do-While Version


if (! Test) goto done; do Body while (Test); done:

Goto Version

if (!Test) goto done; loop: Body if (Test) goto loop; done:



"For" Übersetzung





Mehrfachverzweigungen "Switch"

- Implementierungsoptionen
 - 1. Serie von Bedingungen
 - + gut bei wenigen Alternativen
 - langsam bei vielen Fällen
 - 2. Sprungtabelle "Jump Table"
 - Vermeidet einzelne Abfragen
 - möglich falls Alternativen kleine ganzzahlige Konstanten sind
 - Compiler (gcc) wählt eine der beiden Varianten entsprechend der Fallstruktur

Anmerkung: im Beispielcode fehlt "Default"

```
typedef enum
 {ADD, MULT, MINUS, DIV, MOD, BAD}
    op_type;
char unparse_symbol(op_type op)
  switch (op) {
  case ADD .
    return '+';
  case MULT:
    return '*':
  case MINUS:
    return '-';
  case DIV:
    return '/':
  case MOD:
    return '%':
  case BAD.
    return '?':
```

jtab:

Sprungtabelle

Switch Form

switch(op) { case val 0: Block 0 case val 1: Block 1 case val n-1: Block n-1

Jump Table



Jump Targets

Targ0: Code Block Targ1: **Code Block** Targ2: Code Block

Approx. Translation

```
target = JTab[op];
goto *target;
```

Targn-1: **Code Block** n-1

▶ Vorteil: k-fach Verzweigung in $\mathcal{O}(1)$ Operationen

Beispiel: "Switch"

Branching Possibilities

```
typedef enum
  {ADD, MULT, MINUS, DIV, MOD, BAD}
   op_type;
char unparse_symbol(op_type op)
 switch (op) {
```

Enumerated Values

```
ADD
MUT.T
MINUS 2
DIV
MOD
BAD
       5
```

```
unparse symbol:
  pushl %ebp
```

```
# Setup
movl %esp,%ebp
                   # Setup
mov1 8(%ebp), %eax # eax = op
cmpl $5,%eax
                   # Compare op : 5
ja .L49
                    If > goto done
imp *.L57(,%eax,4) # goto Table[op]
```

Setup:





Beispiel: "Switch" (cont.)

Erklärung des Assemblers

- symbolische Label
 - Assembler übersetzt Label der Form .L... in Adressen
- ▶ Tabellenstruktur
 - jedes Ziel benötigt 4 Bytes
 - Basisadresse bei .L57
- Sprünge
 - ▶ jmp .L49 als Sprungziel
 - imp *.L57(,%eax, 4)
 - ► Sprungtabell ist mit Label .L57 gekennzeichnet
 - ► Register %eax speichert op
 - Skalierungsfaktor 4 für Tabellenoffset
 - Sprungziel: effektive Adresse .L57 + op×4

Beispiel: "Switch" (cont.)

Table Contents

```
.section .rodata
    .align 4
.L57:
    .long .L51 #Op = 0
    .long .L52 #Op = 1
    .long .L53 #Op = 2
    .long .L54 #Op = 3
    .long .L55 #Op = 4
    .long .L56 #Op = 5
```

Enumerated Values

```
ADD 0
MULT 1
MINUS 2
DIV 3
MOD 4
BAD 5
```

Targets & Completion

```
.L51:
   movl $43, %eax # '+'
    jmp .L49
T.52:
   mov1 $42, %eax #
    jmp .L49
.L53:
   movl $45, %eax #
    jmp .L49
T.54:
   movl $47, %eax # '/'
    jmp . L49
.L55:
   mov1 $37, %eax # '%'
    jmp .L49
T-56:
   mov1 $63, %eax # '?'
    # Fall Through to .L49
```

Sprungtabelle aus Binärcode Extrahieren

```
Contents of section - rodata:
 8048bc0 30870408 37870408 40870408 47870408 0...7...@...G...
8048bd0 50870408 57870408 46616374 28256429
                                               P...W...Fact (%d)
 8048be0 203d2025 6c640a00 43686172 203d2025
                                                = %ld..Char = %
```

- im read-only Datensegment gespeichert (.rodata)
 - dort liegen konstante Werte des Codes
- kann mit obdjump untersucht werden obdjump code-examples -s --section=.rodata
 - zeigt alles im angegebenen Segment
 - schwer zu lesen (!)
 - Einträge der Sprungtabelle in umgekehrter Byte-Anordnung z.B: 30870408 ist eigentlich 0x08048730

Zusammenfassung – Assembler

- C Kontrollstrukturen
 - ▶ ..if-then-else"
 - ..do-while". ..while". ..for"
 - ..switch"
- Assembler Kontrollstrukturen
 - "Jump"
 - "Conditional Jump"
- Compiler
 - erzeugt Assembler Code für komplexere C Kontrollstrukturen
 - ▶ alle Schleifen in "do-while" / "goto" Form konvertieren
 - Sprungtabellen für Mehrfachverzweigungen "case"





Zusammenfassung – Assembler (cont.)

- Bedingungen CISC-Rechner
 - typisch Zustandscode-Register (wie die x86-Architektur)
- Bedingungen RISC-Rechner
 - keine speziellen Zustandscode-Register
 - stattdessen werden Universalregister benutzt um Zustandsinformationen zu speichern
 - spezielle Vergleichs-Anweisungen z.B. DEC-Alpha: cmple \$16, 1, \$1 setzt Register \$1 auf 1 wenn Register \$16< 1






Stack "Bottom"

x86 Stack (Kellerspeicher)

- Speicherregion
- Zugriff mit Stackoperationen
- wächst in Richtung niedrigerer Adressen
- Register %esp ("Stack-Pointer")
 - aktuelle Stack-Adresse
 - oberstes Flement




Stack "Bottom"

64-040 Rechnerstrukturen

Stack: Push



- ▶ holt Operanden aus ⟨src⟩
- dekrementiert %esp um 4
- speichert den Operanden unter der von %esp vorgegebenen Adresse









Stack: Pop



- liest den Operanden unter der von %esp vorgegebenen Adresse
- ▶ inkrementiert %esp um 4
- ► schreibt gelesenen Wert in ⟨*dst*⟩





123


213

213

213

Beispiele: Stack-Operationen

Universität Hamburg



Prozeduraufruf

- Stack zur Unterstützung von call und ret
- ► Prozeduraufruf: call ⟨label⟩
 - Rücksprungadresse auf Stack ("Push")
 - ► Sprung zu ⟨*label*⟩
- Wert der Rücksprungadresse
 - Adresse der auf den call folgenden Anweisung

```
804854e: e8 3d 06 00 00 ;call 8048b90
Beispiel:
            8048553: 50
                                        ;pushl %eax
            (main)
            8048b90:
                                        ;Prozedureinsprung
            ⟨proc⟩
                                        ;Rücksprung
                       ret
```


- Rücksprungadresse 0x8048553
- Rücksprung ret
 - Rücksprungadresse vom Stack ("Pop")
 - Sprung zu dieser Adresse

Beispiel: Prozeduraufruf

▶ Prozeduraufruf call

804854e: e8 3d 06 00 00 call 8048b90 <main> 8048553: 50 pushl %eax

pusii «e



%eip is program counter





Beispiel: Prozeduraufruf (cont.)

► Prozedurrücksprung ret

8048591:

ret ret 0x110 0x110 0x10c 0x10c 0x108 123 0x108 123 0x104 0x8048553 0x8048553 %esp 0x104 %esp 0x108 %eip 0x8048591 %eip 0x8048553 %eip is program counter



Stack-basierende Sprachen

- Sprachen, die Rekursion unterstützen
 - z.B.: C. Pascal, Java
 - Code muss "Reentrant" sein
 - erlaubt mehrfache, simultane Instanziierungen einer Prozedur
 - Ort, um den Zustand jeder Instanzijerung zu speichern
 - Argumente
 - lokale Variable
 - Rücksprungadresse
- Stack Verfahren
 - Zustandsspeicher für Aufrufe
 - zeitlich limitiert: von call bis ret
 - aufgerufenes Unterprogramm ("Callee") wird vor aufrufendem Programme ("Caller") beendet
- Stack "Frame"
 - Bereich/Zustand einer einzelnen Prozedur-Instanziierung

Stack-Frame

- ▶ Inhalt
 - Parameter
 - lokale Variablen
 - Rücksprungadresse
 - temporäre Daten
- Verwaltung
 - bei Aufruf wird Speicherbereich zugeteilt

"Setup" Code

bei Return

freigegeben

"Finish" Code

- Adressenverweise ("Pointer")
 - ► Stackpointer %esp gibt das obere Ende des Stacks an
 - ► Framepointer %ebp gibt den Anfang des aktuellen Frame an

Beispiel: Stack-Frame

Code Structure







Call Chain













16.4.6 Assembler-Programmierung - x86 Assemblerprogrammierung - Funktionsaufrufe und Stack


64-040 Rechnerstrukturen









































amI

amI



yoo





句







Pointer %esp











句











Beispiel: Stack-Frame (cont.)








amI


amI


























amI


amI



句







amI

amI

句








x86/Linux Stack-Frame

aktueller Stack-Frame

- von oben nach unten organisiert "Top"..."Bottom"
- Parameter f
 ür weitere Funktion die aufgerufen wird call
- lokale Variablen
 - wenn sie nicht in Registern gehalten werden können
- gespeicherter Registerkontext
- Zeiger auf vorherigen Frame
















x86/Linux Stack-Frame (cont.)

..Caller" Stack-Frame

- Rücksprungadresse
 - von call-Anweisung erzeugt
- Argumente für aktuellen Aufruf





卣





Register Sicherungskonventionen

▶ yoo ("Caller") ruft Prozedur who ("Callee") auf

```
yoo:

movl $15213, %edx
call who
addl %edx, %eax


ret
```

- ▶ kann who Register für vorübergehende Speicherung benutzen?
 - ▶ Inhalt von %edx wird von who überschrieben
- ⇒ zwei mögliche Konventionen
 - "Caller-Save" yoo speichert in seinen Frame vor Prozeduraufruf
 - "Callee-Save"who speichert in seinen Frame vor Benutzung

x86/Linux Register Verwendung

Integer Register

- zwei werden speziell verwendet
 - %ebp, %esp
- "Callee-Save" Register
 - ▶ %ebx, %esi, %edi
 - alte Werte werden vor Verwendung auf dem Stack gesichert
- "Caller-Save" Register
 - ▶ %eax, %edx, %ecx
 - "Caller" sichert diese Register
- Register %eax speichert auch den zurückgelieferten Wert



Beispiel: Rekursive Fakultät

```
int rfact(int x)
  int rval:
  if (x \le 1)
    return 1:
  rval = rfact(x-1):
  return rval * x:
```

- %eax
 - benutzt ohne vorheriges Speichern
- %ebx
 - am Anfang speichern
 - am Ende zurückschreiben


```
.globl rfact
    .type
rfact,@function
rfact:
   pushl %ebp
   movl %esp, %ebp
   pushl %ebx
   mov1 8 (%ebp), %ebx
   cmpl $1, %ebx
    jle .L78
   leal -1(%ebx), %eax
   pushl %eax
   call rfact
    imull %ebx, %eax
    jmp .L79
    .align 4
T.78 :
   movl $1, %eax
.L79:
   movl -4(%ebp),%ebx
   mov1 %ebp, %esp
   popl %ebp
   ret
```








Beispiel: rfact - Stack "Setup"





rfact: pushl %ebp movl %esp, %ebp pushl %ebx

句





Beispiel: rfact - Rekursiver Aufruf

```
mov1 8 (%ebp), %ebx
                                  \# ebx = x
               cmpl $1,%ebx
                                  # Compare x : 1
               jle .L78
                                  # If <= goto Term
               leal -1(\%ebx),\%eax # eax = x-1
Recursion
               pushl %eax
                                  # Push x-1
               call rfact
                                  # rfact(x-1)
               imull %ebx, %eax
                                  # rval * x
               jmp .L79
                                  # Goto done
             .L78:
                               # Term:
                                  # return val = 1
               movl $1,%eax
             .L79:
                               # Done:
```

```
int rfact(int x)
  int rval;
  if (x \le 1)
    return 1;
  rval = rfact(x-1):
  return rval * x;
```


Registers

%ebx Stored value of x

%eax


- Temporary value of x-1
- Returned value from rfact (x-1)
- Returned value from this call

Beispiel: rfact - Rekursion



Beispiel: rfact - Ergebnisübergabe


Return from Call



%eax (x-1)!%ebx

Assume that rfact (x-1) returns (x-1)! in register %eax

imull %ebx, %eax




%eax x! %ebx x





Beispiel: rfact - Stack "Finish"



句



Zeiger auf Adresse / call by reference

- Variable der aufrufenden Funktion soll modifiziert werden
- ⇒ Adressenverweis (call by reference)
 - Beispiel: sfact

Recursive Procedure

```
void s_helper
  (int x, int *accum)
  if (x \le 1)
    return;
  else {
    int z = *accum * x;
    *accum = z:
    s helper (x-1, accum);
```

Top-Level Call

```
int sfact(int x)
  int val = 1;
  s_helper(x, &val);
  return val;
```







Initial part of sfact

```
sfact:
  pushl %ebp
                     # Save %ebp
  movl %esp, %ebp
                                               Rtn adr
                     # Set %ebp
  subl $16,%esp
                     # Add 16 bytes
                                              Old %ebp
                                                           %ebp
  movl 8(%ebp), %edx # edx = x
                                          -4
                                              val = 1
  movl $1,-4(%ebp)
                     # val = 1
                                          -8
                                         -12
                                              Unused
                                         -16
```

- lokale Variable val auf Stack speichern
 - Pointer auf val
 - berechnen als -4(%ebp)
- Push val auf Stack
 - zweites Argument
 - ▶ movl \$1, -4(%ebp)

```
int sfact(int x)
  int val = 1:
  s helper(x, &val);
  return val:
```

Beispiel: sfact – Pointerübergabe bei Aufruf

Calling s helper from sfact

```
leal -4(%ebp), %eax # Compute &val
pushl %eax
                   # Push on stack
pushl %edx
                   # Push x
call s_helper
                   # call
movl -4(%ebp), %eax # Return val
                   # Finish
int sfact(int x)
  int val = 1;
  s_helper(x, &val);
  return val;
```

Stack at time of call

```
x
      Rtn adr
     Old %ebp
                    %ebp
 -4
     val =x!
 -8
-12
     Unused
-16
       &val *
                    %esp
```





Beispiel: sfact - Benutzung des Pointers

```
void s_helper
  (int x, int *accum)
    int z = *accum * x:
    *accum = z;
```

```
accum*x
                    %edx
%eax
      accum*x
%есх
```

```
movl %ecx, %eax
imull (%edx), %eax #
movl %eax, (%edx)
                     *accum = z
```

- Register %ecx speichert x
- Register %edx mit Zeiger auf accum

Zusammenfassung: Stack

- Stack ermöglicht Rekursion
 - lokaler Speicher für jede Prozedur(aufruf) Instanz
 - ► Instanziierungen beeinflussen sich nicht
 - Adressierung lokaler Variablen und Argumente kann relativ zu Stackposition (Framepointer) sein
 - grundlegendes (Stack-) Verfahren
 - Prozeduren terminieren in umgekehrter Reihenfolge der Aufrufe
- x86 Prozeduren sind Kombination von Anweisungen + Konventionen
 - call / ret Anweisungen
 - Konventionen zur Registerverwendung
 - "Caller-Save" / "Callee-Save"
 - %ebp und %esp
 - festgelegte Organisation des Stack-Frame

- ► Ganzzahl (Integer)
 - wird in allgemeinen Registern gespeichert
 - abhängig von den Anweisungen: signed/unsigned


•	Intel	GAS	Bytes	C GAS: Gnu ASsembler
	byte	b	1	[unsigned] char
	word	W	2	[unsigned] short
	double word	I	4	[unsigned] int

- Gleitkomma (Floating Point)
 - wird in Gleitkomma-Registern gespeichert

•	Intel	GAS	Bytes	C GAS: Gnu ASsembler
	Single	S	4	float
	Double	1	8	double
	Extended	t	10/12	long double

Array: Allokation / Speicherung

- ► T A[N];
 - Array A mit Daten von Typ T und N Elementen
 - ▶ fortlaufender Speicherbereich von N×sizeof(T) Bytes



Array: Zugriffskonvention


- ► T A[N];
 - Array A mit Daten von Typ T und N Elementen
 - Bezeichner A zeigt auf erstes Element des Arrays: Element 0

Reference Type Value

```
val[4]
           int
                       3
val
           int *
                       X
val+1 int *
                       x + 4
                       x + 8
&val[2]
        int *
val[5]
           int
                       ??
                       5
*(val+1)
           int
                       x + 4i
val + i
           int *
```

Beispiel: einfacher Arrayzugriff

```
typedef int zip_dig[5];
zip_dig cmu = { 1, 5, 2, 1, 3 };
zip_dig mit = { 0, 2, 1, 3, 9 };
zip_dig ucb = \{ 9, 4, 7, 2, 0 \};
```



16.4.7 Assembler-Programmierung - x86 Assemblerprogrammierung - Grundlegende Datentypen

Beispiel: einfacher Arrayzugriff (cont.)

- Register %edx: Array Startadresse %eax: Array Index
- ▶ Adressieren von 4×%eax+%edx
- ⇒ Speicheradresse (%edx, %eax, 4)

```
int get digit
  (zip_dig z, int dig)
 return z[dig];
```

Memory Reference Code

```
%edx = z
# %eax = dig
movl (%edx, %eax, 4), %eax # z[dig]
```

- keine Bereichsüberprüfung ("bounds checking")
- Verhalten außerhalb des Indexbereichs ist Implementierungsabhängig

Beispiel: Arrayzugriff mit Schleife

Originalcode

- transformierte Version: gcc
 - Laufvariable i eliminiert
 - aus Array-Code wird Pointer-Code
 - ▶ in "do-while" Form
 - ► Test bei Schleifeneintritt unnötig

```
int zd2int(zip_dig z)
{
   int i;
   int zi = 0;
   for (i = 0; i < 5; i++) {
      zi = 10 * zi + z[i];
   }
   return zi;
}</pre>
```

```
int zd2int(zip_dig z)
{
  int zi = 0;
  int *zend = z + 4;
  do {
    zi = 10 * zi + *z;
    z++;
  } while(z <= zend);
  return zi;
}</pre>
```





16.4.7 Assembler-Programmierung - x86 Assemblerprogrammierung - Grundlegende Datentyper

%ebx:zend

Beispiel: Arrayzugriff mit Schleife (cont.)

```
► Register %ecx:z
%eax:zi
```

▶ *z + 2*(zi+4*zi)

ersetzt 10*zi + *z

▶ z++ Inkrement: +4

```
int zd2int(zip_dig z)
{
  int zi = 0;
  int *zend = z + 4;
  do {
    zi = 10 * zi + *z;
    z++;
  } while(z <= zend);
  return zi;
}</pre>
```


```
# %ecx = z
xorl %eax, %eax  # zi = 0
leal 16(%ecx), %ebx  # zend = z+4
.L59:
leal (%eax, %eax, 4), %edx # 5*zi
movl (%ecx), %eax  # *z
addl $4, %ecx  # z++
leal (%eax, %edx, 2), %eax # zi = *z + 2*(5*zi)
cmpl %ebx, %ecx  # z : zend
jle .L59  # if <= goto loop</pre>
```

Strukturen (*Records*)

- Allokation eines zusammenhängenden Speicherbereichs
- ▶ Elemente der Struktur über Bezeichner referenziert
- verschiedene Typen der Elemente sind möglich

```
struct rec {
  int i:
  int a[3];
  int *p;
```

Memory Layout



```
void
set_i(struct rec *r,
      int val)
  r->i = val:
```

Assembly

```
%eax = val
 %edx = r
movl %eax, (%edx)
                    # Mem[r] = val
```

句

Strukturen: Zugriffskonventionen

- Zeiger auf Byte-Array für Zugriff auf Struktur(element) r
- Compiler bestimmt Offset für jedes Element

```
struct rec {
  int i;
  int a[3];
  int *p;
```

```
р
16
+ 4*idx
```

```
int *
find a
 (struct rec *r, int idx)
  return &r->a[idx];
```

```
%ecx = idx
# %edx = r
leal 0(, %ecx, 4), %eax
                          4*idx
leal 4(%eax,%edx),%eax #
                          r+4*idx+4
```

Beispiel: Strukturreferenzierung

```
struct rec {
  int i;
  int a[3];
  int *p;
```

```
void
set_p(struct rec *r)
  r->p =
   &r->a[r->i];
```

```
a
           16
           16
Element i
```

```
# %edx = r
movl (%edx), %ecx
                        # r->i
leal 0(,%ecx,4),%eax # 4*(r->i)
leal 4(%edx, %eax), %eax # r+4+4*(r->i)
movl %eax,16(%edx)
                       # Update r->p
```

卣





 Datenstrukturen an Wortgrenzen ausrichten double- / quad-word

Ausrichtung der Datenstrukturen (*Alignment*)

- sonst Problem
 - ineffizienter Zugriff über Wortgrenzen hinweg
 - virtueller Speicher und Caching
- ⇒ Compiler erzeugt "Lücken" zur richtigen Ausrichtung
 - typisches Alignment (IA32)


Länge	Тур	Windows Linux		
1 Byte	char	keine speziellen Verfahren		
2 Byte	short	Adressbits:	0	0
4 Byte	int, float, char *		00	00
8 Byte	double	_ 184"- (()	000	00
12 Byte	long double	34\ <u>\</u> "- `J		00





Beispiel: Structure Alignment

```
struct S1 {
  char c;
  int i[2];
  double v;
  *p;
```





Zusammenfassung: Datentypen

- Arrays
 - fortlaufend zugeteilter Speicher
 - Adressverweis auf das erste Flement.
 - keine Bereichsüberprüfung (Bounds Checking)
- Compileroptimierungen
 - Compiler wandelt Array-Code in Pointer-Code um
 - verwendet Adressierungsmodi um Arrayindizes zu skalieren
 - viele Tricks, um die Array-Indizierung in Schleifen zu verbessern
- Strukturen
 - ▶ Bytes werden in der ausgewiesenen Reihenfolge zugeteilt
 - ggf. Leerbytes, um die richtige Ausrichtung zu erreichen





Literatur

[BO11] R.E. Bryant, D.R. O'Hallaron:

Computer systems – A programmers perspective. 2nd edition, Pearson, 2011. ISBN 0-13-713336-7 Grafiken z.T. aus: Foliensatz

[Tan06] A.S. Tanenbaum: Computerarchitektur – Strukturen, Konzepte, Grundlagen. 5. Auflage, Pearson Studium, 2006. ISBN 3-8273-7151-1

[Tan09] A.S. Tanenbaum: Structured Computer Organization. 5th rev. edition, Pearson International, 2009. ISBN 0-13-509405-4

Literatur (cont.)

[PH11] D.A. Patterson, J.L. Hennessy: Rechnerorganisation und -entwurf – Die Hardware/Software-Schnittstelle.

4. Auflage, Oldenbourg Verlag, 2011.

ISBN 978-3-486-58190-3

[PH12] D.A. Patterson, J.L. Hennessy: Computer Organization and Design - The Hardware/Software Interface.

4th rev. edition, Morgan Kaufmann Publishers, 2012.

ISBN 978-0-12-374750-1

Grafiken z.T. aus: Foliensatz