Curve支持S3 数据缓存方案

© XXX Page 1 of 11

版本	时间	修改者	修改内容
1.0	2021/8/18	胡遥	初稿
2.0	2022/8/4	胡遥	根据当前代码实现进行文档更新

- 背景
- 整体设计
 - 缓存设计
 - 文件到s3对象映射
 - 元数据采用2层索引
 - 对象名设计
 - 读写缓存分离
 - 对外接口
 - 后台刷数据线程
 - 本地磁盘缓存
- 关键数据结构
- 详细设计
 - Write流程
 - Read流程
 - ReleaseCache流程
 - Flush流程
 - FsSync流程
 - 后台流程

背景


© XXX Page 2 of 11

```
1 2021-08-11T16:05:28.195358+0800 1614656 client_s3_adaptor.cpp:267] writechunk chunkid:0,version:0,pos:3362816,len:4096,append:1
I 2021-08-11T16:05:28.195369+0800 1614656 client_s3.cpp:68] append get object start, aws_key:0_0_0,length:4096
I 2021-08-11T16:05:28.302742+0800 1614656 client_s3.cpp:76] append put object start, aws_key:0_0_0,data_len:3366912
I 2021-08-11T16:05:33.168318+0800 1613195 client_s3.cpp:78] append put object end, ret:0
I 2021-08-11T16:05:33.168323+0800 1613195 client_s3_adaptor.cpp:70] write version:0,append:1
I 2021-08-11T16:05:33.168341+0800 1613195 client_s3_adaptor.cpp:267] writechunk chunkid:0,version:0,pos:3366912,len:4096,append:1
I 2021-08-11T16:05:33.168341+0800 1613195 client_s3.cpp:76] append get object start, aws_key:0_0_0,length:4096
I 2021-08-11T16:05:33.867909+0800 1613195 client_s3.cpp:76] append put object start, aws_key:0_0_0,data_len:3371008
I 2021-08-11T16:05:34.702008+0800 1613195 client_s3.cpp:76] append put object end, ret:0
I 2021-08-11T16:05:34.702737+0800 1613196 client_s3_adaptor.cpp:70] write version:0,append:1
I 2021-08-11T16:05:34.702737+0800 1613196 client_s3_adaptor.cpp:267] writechunk chunkid:0,version:0,pos:3371008,len:4096,append:1
I 2021-08-11T16:05:34.702737+0800 1613196 client_s3_adaptor.cpp:267] writechunk chunkid:0,version:0,pos:3371008,len:4096,append:1
I 2021-08-11T16:05:34.702750+0800 1613196 client_s3_adaptor.cpp:267] writechunk chunkid:0,version:0,pos:3371008,len:4096,append:1
I 2021-08-11T16:05:34.702750+0800 1613196 client_s3.cpp:76] append get object start, aws_key:0_0_0,length:4096
I 2021-08-11T16:05:34.808041+0800 1613196 client_s3.cpp:76] append put object start, aws_key:0_0_0,data_len:3375104
I 2021-08-11T16:05:35.512317+0800 1613196 client_s3.cpp:78] append put object end, ret:0
```

1. append接口目前采用先从s3 get,在内存中合并完后再put的方式,对s3操作过8 2. 对于4k 小io每次都要和s3交互,导致性能非常差。

因此需要通过Cache模块解决以上2个问题。

整体设计



整个dataCache的设计思路包括:

- 1. 为了快速查询到对应的缓存,整个缓存分为3层file->chunk->datacache。
- 2. 整个文件到s3对象的映射分为4层, file->chunk->datacach->block。
- 3. 文件对应s3元数据采用2层索引。

缓存设计

从上面的整体架构图来看,整个缓存分为3层,file->chunk->datacache 3层,通过inodeId找到file,通过offset计算出chunkindex找到chunk,然后通过offset~len找到是否有合适的datacache或者new

© XXX Page 3 of 11


datacache.

这里FileCacheManager, ChunkCacheManager维护的缓存主要都是一张map表,只有真正到了dataCache这一层才涉及到真正的数据。

这里对chunk, block的概念在详细说明一下,当文件系统创建的时候会指定chunkSize, blockSize, 这个时候chunk和block的大小就固定了,不可修改。因此一个文件的chunk和block也是固定的,任意一个offset的访问都可以通过这2个值计算到属于那个chunk,以及chunk内属于哪个block。注意这里block不是全局的index,而是chunk内的index(好像用全局的blockindex也是没问题的)

早期的datacache设计的是连续的内存,但是连续的内存在多个dataCache的合并上会有大内存的申请和释放,耗时较大。目前已经采用page的方式存储在datacache中,每个page是64k,这样在datacache合并的时候只需要分配少量的内存,或者是对page的迁移就能达到合并的效果。所以datacache逻辑上是对应一段连续的file data,但是在内存中实际上是由许多不连续的page组成。

文件到s3对象映射



整个文件到s3对象的映射分为4层: file, chunk, datacache, block。file是由固定大小的chunk组成,chunk是由变长且连续的datacache组成,datacache是由固定大小的block组成。所有datacache(这里指的是写datacache)没有交集(因为如果有,在write流程中就合并了,没有合并的必然是没有交集的)。 在datacache flush的流程中,将数据写到s3上。考虑到datacache是连续的变长数据,而我们写到s3上是固定大小的对象,所以引入了block的概念。因此会根据datacache对应的chunk的便宜pos,计算blockindex,从而构成对象名,写到s3上。

元数据采用2层索引

由于chunk大小是固定的(默认64M),所以Inode中采用map<uint64, S3ChunkInfoList>s3ChunkInfoMap用于保存对象存储的位置信息。采用2级索引的好处是,根据操作的offset可以快速定位到index,则只需要遍历index相关的S3ChunkInfoList,减少了遍历的范围。

对象名设计

对象名采用fsid+inodeId+chunkId+blockindex+compaction(后台碎片整理才会使用,默认0)+inodeId。增加inodeId的目的是为了后续从对象存储上遍历,反查文件,这里就要求inodeId是永远不可重复。

读写缓存分离

© XXX Page 4 of 11

读写缓存的设计采用的是读写缓存分离的方案。写缓存一旦flush即释放,读缓存采用可设置的策略进行淘汰(默认LRU),对于小io进行block级别的预读。这里读缓存的产生会有2种场景,第1是用户读请求s3产生的数据会加入到读缓存中,第2是写flush后的datacache会转化为读缓存。这里有一种情况,读缓存在新增datacache的时候,可能和老的读缓存会有重叠的部分,这种情况肯定是以新加入的读缓存为主,将老的读缓存删除掉

对外接口

流程上对于读写缓存有影响的接口包括: Write, Read, ReleaseCache, Flush, Fssync, Truncate, 增对cto场景又增加了FlushAllCache。后面会详细介绍这些接口流程。

后台刷数据线程

启动后台线程,将写Cache定时刷到S3上,同时通过inodeManager更新inode缓存中的s3InfoList。具体细节见

本地磁盘缓存

如果有配置writeBack dev,则会调用diskStroage进行本地磁盘write,最终写到s3则由diskStroage模块决定。

关键数据结构

```
message S3ChunkInfo {
    required uint64 chunkId = 1;
    required uint64 compaction = 2;
    required uint64 offset = 3;
    required uint64 len = 4; // file logic length
    required uint64 size = 5; // file size in object storage
    required uint64 zero = 6;
};
message Inode {
    required uint64 inodeId = 1;
    required uint32 fsId = 2;
    required uint64 length = 3;
    required uint32 ctime = 4;
    required uint32 mtime = 5;
    required uint32 atime = 6;
    required uint32 uid = 7;
    required uint32 gid = 8;
    required uint32 mode = 9;
    required sint32 nlink = 10;
    required FsFileType type = 11;
    optional string symlink = 12;
                                  // TYPE_SYM_LINK only
```

© XXX Page 5 of 11

```
optional VolumeExtentList volumeExtentList = 13; // TYPE_FILE only
    map<uint64, S3ChunkInfoList> s3ChunkInfoMap = 14; // TYPE S3 only, first is chunk index
    optional uint64 version = 15;
class ClientS3Adaptor {
 public:
    ClientS3Adaptor () {}
    void Init(const S3ClientAdaptorOption option, S3Client *client,
              std::shared_ptr inodeManager);
    int Write(Inode *inode, uint64 t offset,
              uint64_t length, const char* buf bool di);
    int Read(Inode *inode, uint64_t offset,
              uint64_t length, char* buf);
   int ReleaseCache(uint64 t inodeId);
   int Flush(Inode *inode);
   int FsSvnc();
   uint64_t GetBlockSize() {return blockSize_;}
   uint64 t GetChunkSize() {return chunkSize ;}
   CURVEFS ERROR AllocS3ChunkId(uint32 t fsId);
   CURVEFS_ERROR GetInode(uint64_t inodeId, Inode *out);
private:
   S3Client *client;
   uint64 t blockSize;
   uint64 t chunkSize;
   std::string metaServerEps_;
   std::string allocateServerEps_;
   Thread bqFlushThread;
   std::atomic toStop_;
   std::shared ptr fsCacheManager ;
   std::shared_ptr inodeManager_;
};
class S3ClientAdaptor;
class ChunkCacheManager;
class FileCacheManager;
class FsCacheManager;
```

© XXX Page 6 of 11

```
using FileCacheManagerPtr = std::shared_ptr;
using ChunkCacheManagerPtr = std::shared ptr;
using DataCachePtr = std::shared ptr;
class FsCacheManager {
 public:
    FsCacheManager() {}
    FileCacheManagerPtr FindFileCacheManager(uint32_t fsId, uint64_t inodeId);
    void ReleaseFileCahcheManager(uint32 t fdId, uint64 t inodeId);
    FileCacheManagerPtr GetNextFileCacheManager();
    void InitMapIter();
    bool FsCacheManagerIsEmpty();
 private:
    std::unordered_map fileCacheManagerMap_; // first is inodeid
    std::unordered map ::iterator fileCacheManagerMapIter ;
    RWLock rwLock ;
    std::list lruReadDataCacheList;
    uint64 t lruMaxSize;
    std::atomic dataCacheNum ;
};
class FileCacheManager {
 public:
    FileCacheManager(uint32_t fsid, uint64_t inode) : fsId_(fsid), inode_(inode) {}
    ChunkCacheManagerPtr FindChunkCacheManager(uint64_t index);
    void ReleaseChunkCacheManager(uint64 t index);
    void ReleaseCache();
    CURVEFS ERROR Flush();
 private:
    uint64_t fsId_;
    uint64 t inode;
    std::map chunkCacheMap ; // first is index
    RWLock rwLock ;
};
class ChunkCacheManager {
 public:
    ChunkCacheManager(uint64_t index) : index_(index) {}
    DataCachePtr NewDataCache(S3ClientAdaptor *s3ClientAdaptor, uint32_t chunkPos, uint32_t len, const char
```

© XXX Page 7 of 11


```
*dataCacheType type);
    DataCachePtr FindWriteableDataCache(uint32 t pos, uint32 t len);
    CURVEFS ERROR Flush();
 private:
    uint64 t index ;
    std::map dataWCacheMap_; // first is pos in chunk
    curve::common::Mutex wMtx_;
    std::map dataRCacheMap_; // first is pos in chunk
};
class DataCache {
 public:
    DataCache(S3ClientAdaptor *s3ClientAdaptor, ChunkCacheManager* chunkCacheManager, uint32_t chunkPos, uint32_t
len, const char *data)
            : s3ClientAdaptor_(s3ClientAdaptor), chunkCacheManager_(chunkCacheManager), chunkPos_(chunkPos),
len_(len) {
        data = new char[len];
        memcpy(data_, data, len);
    virtual ~DataCache() {
        delete data_;
        data = NULL;
    void Write(uint32_t cachePos, uint32_t len, const char* data);
    CURVEFS_ERROR Flush();
 private:
    S3ClientAdaptor *s3ClientAdaptor;
    ChunkCacheManager* chunkCacheManager_;
    uint64 t chunkId;
    uint32_t chunkPos_;
```

© XXX Page 8 of 11

```
uint32_t len_;
char* data_;
};
```

详细设计


Write流程



- 1. 流控,如果文件系统已使用的写缓存达到水位,则请求先等待。flush释放后会唤醒继续往下走。
- 2.加写锁,根据inode和fsid找到对应的fileCacheManager,如果没有则生成新的fileCacheManager,解锁,调用fileCacheManager的Write函数。
- 3. 根据请求offset, 计算出对应的chunk index和chunkPos。将请求拆分成多个chunk的WriteChunk调用。
- 4. 在WriteChunk内,根据index找到对应的ChunkCacheManager,加ChunkCacheManager锁,根据请求的chunkPos和len从dataCacheMap中找到一个可写的DataCache:
- 4.1 chunkPos[~]1en的区间和当前DataCache有交集(包括刚好是边界的情况)即可写。
- 4.2 同时计算后续的多个DataCache是否和chunkPos~len有交集,如果有则一并获取。
- 5. 如果有可写的DataCache,则调用Write接口将数据合并到DataCache中;如果没有可写的DataCache则new一个,加入到ChunkCacheManager的Map中。
- 6.释放ChunkCacheManager锁,返回成功。

Read流程

© XXX Page 9 of 11



- 1. 根据请求offset, 计算出对应的chunk index和chunkPos。将请求拆分成多个chunk的ReadChunk调用。
- 2. 在ReadChunk内,根据index找到对应的ChunkCacheManager,加ChunkCacheManager读锁,根据请求的chunkPos和len从dataCacheMap中找到一个可读的DataCache。
- 2.1 由于做了缓存分离,这个时候一个chunkCacheManager实际上有3种datacache缓存存在: 写datacache, flushing
- datacache, 和读datacache, 从生成的关系来看, 写datacache肯定是最新的数据, 其次是flushing datacache, 在然后是读
- datacache。所以用户offset~len查找缓存的顺序是先去写datacache中查找,然后去flushing datacache中查找,最后去读datacache中查找。
- 2.2查找的结果又会有存在3种情况:要读的chunkPos~len的区间全部被缓存,部分被缓存,以及无缓存。将缓存部分buf直接copy到接口的buf指针对应的偏移位置,无缓存部分生成requestVer。
- 3. 遍历requestVer,根据每个request的offset找到inode中对应index的S3ChunkInfoList,根据S3ChunkInfoList构建s3Request,最后生成s3RequestVer,主要在函数GenerateS3Request中实现
- 3.1这里新加入了重试机制,一般情况如果s3那边读失败,则对于对象不存在,则需要一直重试,这里有2种
- 4. 遍历s3RequestVer中request采用异步接口读取数据。
- 5. 等待所有的request返回,更新读缓存,获取返回数据填充readBuf。

ReleaseCache流程

- 1. 由于删除采用异步的方式,所以对于delete操作仅仅需要释放client的cache缓存。这里同时要保证的一点是:上层确保该文件没有被打开,才能调用该接口,因此不用考虑cache被删除的同时又有人来增加或修改
- 2. 根据inodeId找到对应FileCacheManager , 调用ReleaseCache接口, 一层一层将缓存释放。

Flush流程

- 1. 根据InodeId找到对应的FileCacheManager, 执行Flush函数。
- 2. FileCacheManager::Flush处理流程。加写锁,获取FileCacheManager的chunkCacheManager的chunkCacheManager的chunkCacheManager的chunkCacheManager的chunkCacheManager的chunkCacheManager的chunkCacheManager对表,将每个chunkCacheManager对装到FlushChunkCacheContext的一个task数组中,
- 由线程池来并发处理不同chunkCacheManager的flush。
- 3. ChunkCacheManager::Flush的处理流程。
- 3.1从写datacache中获取一个datacache赋值给flushingDataCache,并移出写datacache的map中(之前的做法是不移除,但是会出现已经在flush的datacache又合并了新data,导致s3重复数据过多的问题) 3.2执行flushingDataCache的flush,如果成功则datacache转成读缓存,同时调用ReleaseWriteDataCache,更新写缓存相关计数。如果失败,则分为2种情况,一种是s3写失败,则一直退避方式重试,一种是inod
- e获取不存在,则文件已被删,相关写缓存直接释放。 4. dataCache::Flush流程。
- 4.1从mds上获取全局递增的chunkid来关联该datacache,用于chunkid越大表示该对象对应的数据越新。
- 4.2异步的写s3或者diskcache。
- 4.3更新对应s3info信息,添加到inode的s3infoList中。

© XXX Page 10 of 11

FsSync流程

1.循环获取FileCacheManager,执行Flush函数。

后台流程

- 1.在FsCacheManager中增加一个DataCacheNum_字段,如果该字段为0,表示没有cache需要flush,则线程由条件变量控制处于wait状态。 2.write流程会对后台线程处于wait状态的情况触发notify唤醒,同时修改DataCacheNum_。 3.后台执行FsCacheManager::FsSync,最后调用的FileCacheManager::Flush,和flush流程保持一致

Page 11 of 11 © XXX