

1. 目录结构说明

1.1.TSB-Agent 开源版本代码目录

代码目录如下：

proxy	first sync
tsb	first sync
tss-main	first sync
ttm/platform_term	first sync
README.en.md	Initial commit
README.md	Initial commit
TSB Agent V1.0开源版本情况 - 20250115.xlsx	first sync

1.2. 目录说明

文件/文件夹	说明
proxy	tpcmproxy 开发编译目录
proxy/src	tpcmproxy 代码存放目录
proxy/Makefile	tpcmproxy 编译 Makefile 文件
tsb	tsb 开发编译目录
tsb/kernel	tsb 内核模块代码目录
tsb/user	tsb 应用层接口代码目录
tsb/build_tsb.sh	tsb 编译脚本 执行方法： ./build_tsb.sh enable_white_not_tpcm
tsb/buildtsb-Readme.txt	tsb 编译脚本说明
tsb/clean_tsb.sh	清理 tsb 编译目录脚本
tsb/Makefile	tsb 编译 Makefile 文件
tss-main	tss 开发编译目录
tss-main/httcutils	tss 公共接口库代码目录
tss-main/tcs	tss 功能代码目录，调用底层接口通讯及内核等
tss-main/tcs/common	tcs 工具库目录
tss-main/tcs/scripts	tcs 编译脚本存放目录
tss-main/tcs/tcm	tcm 功能接口代码目录
tss-main/tcs/tcsapi	tcs 功能接口代码目录
tss-main/tcs/tddl	可信命令和通知相关的驱动代码目录
tss-main/tcs/tdd	硬件相关的通信驱动代码目录
tss-main/tcf	tss 应用层接口库代码目录
tss-main/tcf/include	tcf 头文件目录
tss-main/tcf/scripts	tss 编译打包脚本目录 编译执行：

	./tcs-com.sh [debug release] ./tcf-com.sh [debug release]
tss-main/tcf/src	tss 应用层接口库代码
tss-main/tcf/test	tss 应用接口测试工具
tss-main/tcf/utlis	tss 部分功能接口工具
tss-main/tcf/Makefile	tcf 编译 Makefile 文件
tss-main/read_sysram/	read_sysram 编译目录
ttm/platform_term	ttm 开发编译目录
ttm/platform_term/agent	agent 开发编译目录
ttm/platform_term/agent/common	agent 公共接口库代码目录
ttm/platform_term/agent/core	agent 主进程处理相关代码目录
ttm/platform_term/agent/include	agent 代码头文件目录
ttm/platform_term/agent/module	agent 各功能模块代码目录
ttm/platform_term/agent/tools	agent 工具代码目录
ttm/platform_term/agent/Makefile	agent 编译 Makefile 文件 编译时直接 make;make install
ttm/platform_term/agent/rule.mk	agent 编译相关参数文件
ttm/platform_term/build	TSB-Agent 打包目录
README.md	TSB-Agent 介绍，功能说明，系统要求，硬件要求等
TSB Agent V1.0 开源版本情况 - 20250115.xlsx	TSB-Agent 开源版本情况说明，功能介绍。

2. 编译步骤说明

2.1. proxy 编译

进入到 proxy 目录下，执行：

```
make
```

2.2. tss 编译

进入到 tss-main/read_sysram/目录下，执行：

```
make
```

进入到 tss-main/tcf/scripts 目录下，执行：

```
./tcs-com.sh [debug|release]
```

```
./tcf-com.sh [debug|release]
```

2.3. tsb 编译

1、符号表拷贝：

```
cp -rf tss-main/tcf/scripts/tss/kernel/tcsexModule.symvers
```

```
tsb/kernel/platform/tcsModule.symvers
```

2、进入到 tsb 目录下，执行：

```
./build_tsb.sh enable_white_not_tpcm
```

2.4. ttm 编译

1、拷贝依赖库：

```
mkdir -p ttm/platform_term/depend/lib
```

```
mkdir -p ttm/platform_term/build/ttm/bin
```

```
cp tss-main/tcf/scripts/tss/user/libhttctcf.so ttm/platform_term/depend/lib/
```

```
cp tss-main/tcf/scripts/tss/user/libhttctcs.so ttm/platform_term/depend/lib/
```

```
cp tsb/tsb/libhttctsb.so ttm/platform_term/depend/lib/
```

```
cp tss-main/tcf/scripts/tss/user/libhttcutils.so ttm/platform_term/depend/lib/
```

```
cp tss-main/tcf/scripts/tss/user/tcm-lib/lib/libtcm.so ttm/platform_term/depend/lib/
```

2、进入到 ttm/platform_term/agent/目录下，执行：

```
make clean;make
```

```
make install
```

3. 安装启动

3.1. 部署安装

```
mkdir -p /usr/local/httccsec/conf
```

```
mkdir -p /usr/local/httccsec/lib
```

```
mkdir -p /usr/local/httccsec/log
```

```
cp -rf tss-main/tcf/scripts/tss /usr/local/httccsec/
```

```
cp -rf proxy/tpcmproxy /usr/local/httccsec/tss/
```

```
cp -rf tss-main/read_sysram/read_sysram.ko /usr/local/httccsec/tss/kernel/
```

```
cp -rf tsb/tsb /usr/local/httccsec/
```

```
cp -rf ttm/platform_term/build/ttm /usr/local/httccsec/
```

```
cp /usr/local/httccsec/tss/user/lib* /usr/local/httccsec/lib -frd
```

```
cp /usr/local/httccsec/tss/user/tcm-lib/lib/* /usr/local/httccsec/lib -frd
```

```
cp /usr/local/httccsec/tsb/libhttctsb.so /usr/local/httccsec/lib -frd
```

```
chmod +x /usr/local/httccsec/tss/srv
```

```
chmod +x /usr/local/httccsec/tsb/srv
```

```
chmod +x /usr/local/httccsec/ttm/srv
```

3.2. 初始化

启动 tss 服务

```
/usr/local/httccsec/tss/srv start
```

全局扫描白名单

```
/usr/local/httccsec/ttm/bin/ht_init scan accuracy_first nounzip
```

重置 license

```
/usr/local/httccsec/ttm/bin/ht_init reset
```

设置管理员

```
/usr/local/httccsec/ttm/bin/ht_init set-admin
```

下发全局策略

```
/usr/local/httccsec/ttm/bin/ht_init set-default-policy all
```

停止 tss 服务

```
/usr/local/httccsec/tss/srv stop
```

3.3. 启动服务

```
/usr/local/httccsec/ttm/srv start
```