鲲鹏原生开发

用户指南

文档版本 01

发布日期 2024-04-29





版权所有 © 华为技术有限公司 2024。 保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWE和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编: 518129

网址: https://www.huawei.com

客户服务邮箱: support@huawei.com

客户服务电话: 4008302118

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以"漏洞处理流程"为准,该流程的详细内容请参见如下网址: https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process

如企业客户须获取漏洞信息,请参见如下网址:

https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory

目 录

| 1环境要求 | 1 |
|--------------------------|----|
| 2 部署 Jenkins | 4 |
| — 2.1 (可选)部署 Jenkins | |
| 2.2 将各个执行机添加至 Jenkins 集群 | 11 |
| 3 部署 Gitlab | 18 |
| 3.1 (可选)配置 Gitlab | 18 |
| 3.2 部署 Gitlab Runner | 22 |

1 环境要求

软件架构

支持鲲鹏架构下的openEuler类(例如openEuler 22.03 LTS)操作系统。

硬件要求

硬件环境如表 硬件环境所示。

表 1-1 硬件环境

| 项目 | 版本 |
|-----|------------------------------------|
| 服务器 | TaiShan 200服务器(型号2280),仅限 双路服务器 |
| 主板 | 鲲鹏主板 |
| ВМС | 1711单板(型号BC82SMMAB) |
| CPU | 鲲鹏920处理器(型号7260、5250、 5220) |
| 机箱 | 不限,建议8盘或12盘 |

软件要求

软件包要求如表1-2所示。

表 1-2 软件包

| 软件类型 | 版本 | 软件包名称 | 软件包说明 | 获取方式 |
|---------------------------------------|-------------|--|---------------------------|--|
| DevKit Pipeline | v1.0 | devkit-pipeline- v1.0.tar.gz | DevKit Pipeline软 件包。 | https://gitee.com/ openeuler/devkit- pipeline/releases/ download/v1.0/ devkit-pipeline- v1.0.tar.gz |
| downloa d_tool- for- windows | v1.0 | download_tool- for-windows.exe | Windows版本的一 键下载工具。 | https://gitee.com/ openeuler/devkit- pipeline/releases/ download/v1.0/ download_tool- for-windows.exe |
| BiSheng Compiler | 3.2.0 | BiShengCompiler -3.2.0-aarch64- linux.tar.gz | 毕昇编译器安装 包。 | https:// mirrors.huaweiclo ud.com/kunpeng/ archive/compiler/ bisheng_compiler / BiShengCompiler- |
| | | | | 3.2.0-aarch64- linux.tar.gz |
| GCC for openEule r | 10.3.1 | gcc-10.3.1-2023.1 2-aarch64- linux.tar.gz | GCC for openEuler 安装包。 | https:// mirrors.huaweiclo ud.com/kunpeng/ archive/compiler/ kunpeng_gcc/ gcc-10.3.1-2023.1 2-aarch64- linux.tar.gz |
| BiSheng JDK8 | 8u40 2 | bisheng- jdk-8u402-linux- aarch64.tar.gz | BiSheng JDK8安装 包。 | https:// mirrors.huaweiclo ud.com/kunpeng/ archive/compiler/ bisheng_jdk/ bisheng- jdk-8u402-linux- aarch64.tar.gz |
| BiSheng JDK17 | 17.0.1 0 | bisheng- jdk-17.0.10-linux- aarch64.tar.gz | BiSheng JDK17安装 包。 | https:// mirrors.huaweiclo ud.com/kunpeng/ archive/compiler/ bisheng_jdk/ bisheng- jdk-17.0.10-linux- aarch64.tar.gz |

| 软件类型 | 版本 | 软件包名称 | 软件包说明 | 获取方式 |
|----------------------|--------------|--|--------------------------|--|
| Lkp Tests | v0.2 | lkp-tests.tar.gz | Lkp Tests安装包。 | https://gitee.com/ openeuler/devkit- pipeline/releases/ download/v0.2/ lkp-tests.tar.gz |
| A-FOT | v0.2 | a-fot.tar.gz | A-FOT安装包。 | https://gitee.com/ openeuler/devkit- pipeline/releases/ download/v0.2/a- fot.tar.gz |
| DevkitDi stribute | v0.2 | devkit_distribute. tar.gz | DevkitDistribute安 装包。 | https://gitee.com/ openeuler/devkit- pipeline/releases/ download/v0.2/ devkit_distribute.t ar.gz |
| DevKit Web | 24.0.R C1 | DevKit- All-24.0.RC1- Linux- Kunpeng.tar.gz | DevKit工具安装包 (Web)。 | https:// mirrors.huaweiclo ud.com/kunpeng/ archive/DevKit/ Packages/ Kunpeng_DevKit/ DevKit- All-24.0.RC1- Linux- Kunpeng.tar.gz |
| DevKit CLI | 24.0.R C1 | DevKit- CLI-24.0.RC1- Linux- Kunpeng.tar.gz | DevKit命令行安装 包。 | https:// mirrors.huaweiclo ud.com/kunpeng/ archive/DevKit/ Packages/ Kunpeng_DevKit/ DevKit- CLI-24.0.RC1- Linux- Kunpeng.tar.gz |

2 部署 Jenkins

- 2.1 (可选)部署Jenkins
- 2.2 将各个执行机添加至Jenkins集群

2.1 (可选) 部署 Jenkins

获取安装包

若需要获取目标系统的Jenkins安装包,请参见: https://archives.jenkins.io/,推荐获取"LTS Releases"中的安装包。

- Jenkins RPM安装包下载链接: https://archives.jenkins.io/redhat-stable/jenkins-2.426.2-1.1.noarch.rpm。
- Jenkins WAR安装包下载链接: https://archives.jenkins.io/war-stable/ 2.426.2/jenkins.war。

□ 说明

- 1. Jenkins离线安装详细操作步骤请参见: https://www.jenkins.io/doc/book/installing/offline/。
- 2. Jenkins运行的JDK为JDK11及以上,官方推荐JDK17。
- 3. 链接中的"2.426.2"指安装包版本号,可在链接中获取最新安装包下载。

配置 Jenkins yum 源

请执行以下命令配置Jenkins yum源。

步骤1 下载Jenkins yum镜像文件到"/etc/yum.repos.d/"目录下。 wget -O /etc/yum.repos.d/jenkins.repo https://pkg.jenkins.io/redhat-stable/jenkins.repo

步骤2 导入Jenkins RPM安装包校验证书。

rpm --import https://pkg.jenkins.io/redhat-stable/jenkins.io-2023.key

步骤3 可选: 升级系统软件包,若需要执行以下命令,建议执行完成后重启系统。

yum upgrade -y

----结束

配置 JDK

请执行以下命令配置JDK。

步骤1 创建JDK安装目录。

mkdir -p /usr/local/lib64/jvm/bisheng

步骤2 下载并解压JDK到对应的安装目录。

wget -c https://mirrors.huaweicloud.com/kunpeng/archive/compiler/bisheng_jdk/bisheng-jdk-17.0.10-linux-aarch64.tar.gz -O - | tar -C /usr/local/lib64/jvm/bisheng/ -xzf - --no-same-owner

步骤3 创建自动配置脚本。

```
cat > "${HOME}"/SetJavaAlternatives.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
jvm_path=/usr/lib/jvm
mkdir -p "${jvm_path}"
jdk_home_path=/usr/local/lib64/jvm/bisheng/bisheng-jdk-17.0.10
PRIORITY_ID=901700010
update-alternatives --install "${jvm_path}"/java-17 java_sdk_17 "${jdk_home_path}" "${PRIORITY_ID}"
update-alternatives --install ~\{jym_path\}''/java-17-openjdk ~java\_sdk_17\_openjdk ~\{jdk_home_path\}'' ~\{jdk_
{PRIORITY_ID}"
update-alternatives --install "${jvm_path}"/java-openjdk java_sdk_openjdk "${jdk_home_path}" "$
{PRIORITY_ID}"
for BinFilePath in "${jdk_home_path}"/bin/*; do
   if [ -x "${BinFilePath}" ]; then
             BinFileName="$(basename "${BinFilePath}")"
             update-alternatives --install /usr/bin/"${BinFileName}" "${BinFileName}" "${BinFilePath}" "$
{PRIORITY ID}"
done
for ManFilePath in "${jdk_home_path}"/man/man1/*; do
   if [ -f "${ManFilePath}" ]; then
             ManFileName="$(basename "${ManFilePath}")"
             update-alternatives --install /usr/share/man/man1/"${ManFileName}" "${ManFileName}" "$
{ManFilePath}" "${PRIORITY_ID}"
done
EOF
```

步骤4 执行自动配置脚本。

/bin/bash "\${HOME}"/SetJavaAlternatives.sh

步骤5 移除自动配置脚本。

rm -rf "\${HOME}"/SetJavaAlternatives.sh

步骤6 配置JDK环境变量。

1. 一键设置Java环境变量。

cat > /etc/profile.d/JavaEnvironmentVariable.sh << 'EOF' # SET JDK Enviroment JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17 PATH=\$PATH:\$JAVA_HOME/bin export JAVA_HOME PATH EOF

2. 加载系统环境变量。

source /etc/profile

----结束

部署 Jenkins

请执行以下命令部署Jenkins。

步骤1 安装Jenkins PRM安装包。

yum install jenkins -y

步骤2 重新加载systemd管理器配置。

systemctl daemon-reload

步骤3 设置开机启动服务并立即启动Jenkins.service。

systemctl --now enable jenkins.service

步骤4 可选: 防火墙相关设置。

1. 请根据实际情况配置防火墙,以允许访问8080端口。 firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8080/tcp firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http

- 2. 使用RPM安装方式默认会安装以下防火墙规则。 firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=jenkins
- 3. 重新加载防火墙并保留状态信息。 firewall-cmd --reload
- 4. 查看防火墙规则设置是否生效。 firewall-cmd --permanent --zone=public --list-all

----结束

Jenkins 初始化设置

在浏览器地址栏中输入**http://服务器IP:8080**(例如http://x.x.x.x:8080),按"Enter"访问Jenkins服务,并根据提示进行Jenkins的初始配置。

步骤1 请根据提示获取初始密码并登录。

- 1. 请执行以下命令获取初始密码。
 cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword
- 2. 填写初始密码,单击"继续"按钮。

图 2-1 Jenkins 初始化设置 1




步骤2 可选: 配置代理,请根据网络环境进行设置。如需离线使用可单击"跳过插件安装"跳过此步骤。

图 2-2 Jenkins 初始化设置 2



单击"配置代理"按钮进入配置代理界面,如<mark>图2-3</mark>所示,配置完成后单击"保存并继续"按钮。

图 2-3 Jenkins 初始化配置 3




步骤3 自定义Jenkins,可选择"安装推荐的插件"。若当前网络不可用,可选择"选择插件来安装",根据提示跳过安装。

图 2-4 Jenkins 初始化设置 4



步骤4 配置管理员用户登录信息,请根据实际需求填写信息,填写完成后单击"保存并完成"。

图 2-5 Jenkins 初始化设置 5



步骤5 Jenkins实例配置,请根据实际需求填写信息,此处使用默认设置,填写完成后单击 "保存并完成"。

图 2-6 Jenkins 初始化配置 6



步骤6 Jenkins安装已完成,请单击"开始使用Jenkins"按钮。

图 2-7 Jenkins 初始化设置 7




----结束

Jenkins 基础插件安装

可在线或离线安装基础插件,如需要离线安装插件,请访问插件主页下载符合目标要求的插件安装包(.hpi)。


• **可选:** 安装Blue Ocean插件,Blue Ocean插件能以更直观的方式查看PiPeline状态。

图 2-8 安装 Blue Ocean 插件 1




在不影响当前业务的情况下,推荐勾选"安装完成后重启Jenkins(空闲时)"。

图 2-9 安装 Blue Ocean 插件 2




• **可选:** 安装Safe Restart插件,Safe Restart插件可安全重启Jenkins。

图 2-10 安装 Safe Restart 插件 1



在不影响当前业务的情况下,推荐勾选"安装完成后重启Jenkins(空闲时)"。

图 2-11 安装 Safe Restart 插件 2




2.2 将各个执行机添加至 Jenkins 集群

凭证设置


步骤1 添加凭据域。单击左侧树"系统管理> 凭据管理",打开"凭据"页面,在"System"右侧下拉列表中单击"添加域"。

图 2-12 添加鲲鹏 DevKit Jenkins CI 插件凭据域




步骤2 请根据实际需求填写域名和描述信息,域名和描述信息便于识别和管理。单击 "Create"进行添加。

图 2-13 添加凭据域



步骤3 添加凭据到凭据域下。在凭据域右侧下拉列表中单击"添加凭据",将凭据添加到当前凭据域下。

图 2-14 添加凭据



在DevKit凭据域下添加AArch64 Jenkins工作节点SSH凭据。

- 1. 在安装了Jenkins的环境上生成工作节点SSH免密登录证书,请根据实际需求设置 SSH Key Passphrases。
 - ssh-keygen -b 40.96 -C "<邮件地址或其他标签>" -f ~/.ssh/id_ed25519_<推荐按照 *_*_* 格式填写目标服务器IP,便于管理KEY> -t ed25519
- 2. 在安装了Jenkins的环境上将生成的证书的公钥上传至目标服务器,请根据提示输入目标服务器对应的用户名和密码。
 - ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519_<推荐按照 *_*_*_* 格式填写目标服务器IP.便于管理KEY>.pub root@<目标服务器IP>
- 3. 删除已知主机名文件中属于指定主机名的所有密钥。 ssh-keygen -R <目标服务器IP>
- 4. 使用SSH Key测试连接目标主机,若已设置SSH Key Passphrases,请在连接目标主机时根据提示输入证书密码。
 - ssh -o IdentitiesOnly=yes -o PasswordAuthentication=no -i ~/.ssh/id_ed25519_<推荐按照 *_*_* 格式填写目标服务器IP,便于管理KEY> -l root -p 22 <目标服务器IP>
- 查看SSH Key密钥。
 cat ~/.ssh/id_ed25519_<推荐按照 *_*_*_* 格式填写目标服务器IP,便于管理KEY>

图 2-15 工作节点 SSH 凭据 1




图 2-16 工作节点 SSH 凭据 2




----结束

工作节点设置


步骤1 添加工作节点。单击左侧树"系统管理>节点和云管理>",打开"节点列表"页面,在页面右上角单击"+New Node"。

图 2-17 工作节点设置 1



步骤2 打开"New Node"页面,填写节点名称并选择节点类型。单击"Create"创建新的工作节点。

图 2-18 工作节点设置 2



山 说明

固定节点是指添加一个普通、固定的节点到Jenkins。

步骤3 单击工作节点右侧 (5),打开"Configure"页面,进行工作节点设置。详细配置参数说明如表2-1所示。

图 2-19 工作节点设置 3




图 2-20 工作节点设置 4



表 2-1 工作节点配置参数说明

| 配置项 | 配置说明 |
|---------------------|--|
| 名称 | 与节点名称保持一致。 |
| 描述 | 按需填写,便于管理标识和即可。 |
| | 例如:aarch64node(ip)openeuler22.03。 |
| Number of executors | 默认为1。 |
| 远程工作目录 | 远程工作目录。 |
| | 例如: /home/JenkinsWorkspace/。 |
| 标签 | 流水线脚本中根据标签来选取执行机,可以打多个标签,用空格隔开,标签需要以"kunpeng_"为前缀。 |
| | 例如:kunpeng_scanner、kunpeng_java_builder、 kunpeng_c_cpp_builder、kunpeng_executor |
| 用法 | 对当前工作节点进行用法描述。可选择: |
| | ● 尽可能的使用这个节点 |
| | ● 只允许运行绑定到这台机器的job |
| 启动方式 | 选择当前工作节点的启动方式。可选择: |
| | Docker variant of Launch agents via SSH with SSH key injection |
| | Launch agent via execution of command on the controller |
| | Launch agents via SSH |
| | ● 通过Java Web启动代理 |
| 主机 | 节点IP地址。 |
| Credentials | 可选择已添加的凭据。 |

| 配置项 | 配置说明 |
|--------------------------------------|--|
| Host Key Verification Strategy | 可选择: |
| | Know hosts file Verification Strategy |
| | Manually provided key Verification Strategy |
| | Manually trusted key Verification Strategy |
| | Non verifying Verification Strategy |
| 高级 | 在高级设置中,可设置端口、Java路径、JVM选项、Prefix Start Agent Command、 |
| | Suffix Start Agent Command、连接超时时间、最大重试次数。 |
| 可用性 | 工作节点可用性。可选择: |
| | ● 尽量保持代理在线 |
| | Use docker container only once |
| | ● 有需要的时候保持代理在线,当空闲时离线 |
| | ● 根据时刻表让代理上线 |
| 节点属性 | 节点属性可选: |
| | Disable deferred wipeout on this node |
| | Sidebar Links |
| | ● 工具位置 |
| | ● 环境变量 |

----结束

3 部署 Gitlab

- 3.1 (可选)配置Gitlab
- 3.2 部署Gitlab Runner

3.1 (可选)配置 Gitlab

下面以x86环境搭建Gitlab为例。

步骤1 请执行以下命令下载Gitlab安装包。

wget https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/gitlab-ce/yum/el7/gitlab-ce-16.9.1-ce.0.el7.x86_64.rpm

步骤2 执行以下命令安装Gitlab。

yum install -y git tar policycoreutils-python openssh-server rpm -ivh gitlab-ce-16.9.1-ce.0.el7.x86_64.rpm

安装成功后会有如下回显信息,如图3-1所示。

图 3-1 安装 Gitlab

步骤3 修改IP端口。

- 1. 编辑Gitlab配置文件。
 vi /etc/gitlab/gitlab.rb
- 2. 修改对外访问的IP端口。 external_url 'http://localhost:8081' # 修改成http://实际IP:需要访问的端口

图 3-2 修改访问地址

设置的端口不能被占用,如设置的端口已经使用,请自定义其他端口,并在防火墙设置开放范围内的端口。

执行以下命令查询服务器OS防火墙的状态。

systemctl status firewalld

如果防火墙已开启(active),请继续执行以下步骤开通防火墙端口;如果防火墙未开启,请跳过以下步骤。

- 2. 执行以下命令查看查看端口是否开通,提示"no"表示端口未开通。 firewall-cmd --query-port=8081/tcp
- 3. 执行以下命令永久开通端口,提示"success"表示开通成功。 firewall-cmd --add-port=8081/tcp --permanent
- 4. 执行以下命令重新载入配置。 firewall-cmd --reload

5. 再次执行以下命令查看端口是否开通,提示"yes"表示端口已开通。 firewall-cmd --query-port=8081/tcp

步骤4 执行以下命令重新加载配置。

gitlab-ctl reconfigure #重新生成相关配置文件,执行此命令时间比较长

图 3-3 重新配置

```
Numning handlers.
[2024-02-2718-142-03-08-00] INFO: Running report handlers
Running handlers complete
Running handlers
R
```

步骤5 执行以下命令配置Gitlab开机自动启动。

systemctl enable gitlab-runsvdir.service systemctl start gitlab-runsvdir.service # 关闭Gitlab的自动启动命令: systemctl disable gitlab-runsvdir.service

步骤6 执行以下命令启动Gitlab。

gitlab-ctl restart

启动成功会有如下回显信息,如图3-4所示。

图 3-4 启动 Gitlab

```
[root@localhost home]# gitlab-ctl restart
ok: run: alertmanager: (pid 75137) 0s
ok: run: gitaly: (pid 75155) 0s
ok: run: gitlab-exporter: (pid 75242) 0s
ok: run: gitlab-kas: (pid 75553) 0s
ok: run: gitlab-workhorse: (pid 75580) 1s
ok: run: logrotate: (pid 75610) 0s
ok: run: nginx: (pid 75636) 0s
ok: run: node-exporter: (pid 75730) 1s
ok: run: postgres-exporter: (pid 75754) 0s
ok: run: postgresql: (pid 75794) 1s
ok: run: prometheus: (pid 75796) 0s
ok: run: puma: (pid 75920) 0s
ok: run: redis: (pid 75925) 0s
ok: run: redis-exporter: (pid 75950) 1s
ok: run: sidekig: (pid 76017) 0s
```

步骤7 执行以下命令查看Gitlab版本。

cat /opt/gitlab/embedded/service/gitlab-rails/VERSION # 回显应为16.9.1

步骤8 页面访问Gitlab。

http://ip:8081/#端口根据个人配置进行更改

图 3-5 访问 Gitlab



步骤9 登录Gitlab。登录Gitlab的默认账户名为root,密码存放在配置文件"/etc/gitlab/initial_root_password"中。

执行以下命令查看密码。

cat /etc/gitlab/initial_root_password

图 3-6 查看密码

```
[roote]ccalbost home]# cat /etc/gitleb/initial_root_password #WANNING: Ins value is valid only in the following conditions # 1. If provided manually (either via 'GITLAB_ROOT_PASSWORD' environment variable or via 'gitlab_rails['initial_root_password']' setting in 'gitlab.rb', it was provided before database was seeded for the first time (usually, the first reconfigure run).

2. Password shown here doesn't work, you must reset the admin password following <a href="https://docs.gitlab.com/ee/security/reset_user_massword.html#reset_your-root-password.">https://docs.gitlab.com/ee/security/reset_user_massword.html#reset_your-root-password.</a>


Password: 12ppVKPpGEF/CPa175V4TLNOXAAFpassmapxthps=

# MOTE: This file will be automatically deleted in the first reconfigure run after 24 hours.
```

步骤10 设置Gitlab界面为简体中文。

成功登录Gitlab后,在Gitlab后台的系统设置中配置简体中文。

图 3-7 设置简体中文



设置完成后刷新页面。

图 3-8 中文界面



----结束

3.2 部署 Gitlab Runner

步骤1 执行以下命令下载Gitlab Runner安装包。

wget https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/gitlab-runner/yum/el7-aarch64/gitlab-runner-16.9.0-1.aarch64.rpm

也可在https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/或https://gitlab-runner-downloads.s3.amazonaws.com/latest/index.html中下载符合自己环境的Gitlab Runer安装包,这里以gitlab-runner-16.9.0-1.aarch64.rpm为例,进行手动下载后传至服务器

步骤2 执行以下命令安装Gitlab Runner安装包。

yum install -y git tar rpm -ivh gitlab-runner-16.9.0-1.aarch64.rpm

步骤3 执行以下命令指定gitlab-runner。

gitlab-runner uninstall
mkdir /home/Kunpeng_staff
gitlab-runner install --working-directory /home/Kunpeng_staff --user root
若想指定用户运行
useradd Kunpeng_staff
gitlab-runner install --working-directory /home/Kunpeng_staff --user Kunpeng_staff

步骤4 执行以下命令启动gitlab-runner。

systemctl daemon-reload #重新加载配置 systemctl start gitlab-runner #启动服务 systemctl enable gitlab-runner #设置开机启动 systemctl restart gitlab-runner #重启服务

步骤5 执行以下命令查看gitlab-runner。

systemctl status gitlab-runner

成功启动如图3-9所示。

图 3-9 启动 gitlab-runner


步骤6 执行以下命令设置权限。

chown -R root:root /home/gitlab-runner # 指定单一时用户运行 chown -R Kunpeng_staff.Kunpeng_staff /home/gitlab-runner

步骤7 Gitlab Runner注册服务。

1. 登录Gitlab,单击左侧树管理中心"Runner"按钮,打开Runner页面,再次单击 "创建一个新的runner",创建新的runner。

图 3-10 创建 runner




2. 填写标签时,若存在多个请用逗号隔开,标签只可为kunpeng_scanner、kunpeng_c_cpp_builder、kunpeng_java_builder、kunpeng_executor,其它配置项请按需填入,单击"创建runner"。

图 3-11 填写标签



3. Runner创建成功后需要注册Runner,如<mark>图3-12</mark>所示,请根据页面中的url、token 内容去到Gitlab Runner环境进行注册。

图 3-12 注册 Runner



4. 单击"进入runners页面",查看Runners相关信息

图 3-13 进入 runners 页面





图 3-14 查看 Runners 信息



步骤8 进行脚本配置,创建或者导入项目后,进入项目中,在目录中选择构建,在流水线编 辑器中进行编辑。

毕昇编译器调用示例:



在流水线脚本中,在某一步骤需要调用毕昇编译器进行编译时,以目标文件为 "/opt/test.c"文件为例。

```
GCC for openEuler调用示例:
stages:
- build
```

gcc_job: stage: build tags: - kunpeng_scanner #对应gitlab-runner注册时的标签,可选择多个 script: - /root/gcc-10.3.1-2023.12-aarch64-linux/bin/gcc /opt/test.c -o 输出路径 #所在机器上应保障 已安装GCC for openEule,路径根据视情况填写

在流水线脚本中,在某一步骤需要调用GCC for openEuler进行编译时,以目标文件为"/opt/test.c"文件为例。

----结束