## start - pwnable.tw

b04902053 鄭淵仁

## flag

FLAG{Pwn4bl3 tW 1s y0ur st4rt}

## solution

我發現這支程式會 read @x3c 個 bytes 到大小只有 @x14 的 buffer。而且程式沒有開啟 canary 保護。

所以我就利用 stack overflow 把 return address 改成 write(1, 0x14, \$esp) 的地方·這時候他就會給我一個在 stack 上的 address · 再利用這個 address 就可以算到 buffer 在哪裡。

而接下來當程式要 read @x3c 個 bytes 的時候,就可以把 return address 蓋成指向 return address 後面 4 個 byte 的 stack 上,並且在那裡輸入 shell code。

這樣一來當程式 return 的時候就可以拿到 shell 了。

## script

• start.py : 可以拿到 shell 的 python3 script。