# Computer Security: hw3

學號: b04902053 姓名: 鄭淵仁

flag: FLAG{CAN\_YOU\_R34D\_MY\_M1ND?}

## write-up

#### 程式的漏洞

readme 這支程式在一開始開了一個大小是 @x20 的 array · 但是之後卻讀了 @x30 bytes 進去這個 array · 所以可以利用這裡來做 stackoverflow · 另外 · 這支程式的 RELRO 的保護是 partial 的 · 所以可以改 .got.plt 的 值 ·

#### 怎麼寫入 rop chain

首先觀察 assembly code · 發現在 main 裡面有下面這段 gadget · 可以用來寫入 6 個 address 到 rbp - 0x20 。

在寫入的 6 個 address 當中‧倒數第 2 個 address 會被 pop 到 rbp .最後 1 個 address 會被當作 return address。所以可以利用最後 2 個 address 來重覆執行這段 gadget .也就可以不斷寫入 rop。

但是為了把寫入的 rop 接在一起,又不能蓋到還沒被 pop 掉的倒數第 2 個 address · 所以要每次都先寫到別的位置,等那個 address 被 pop 掉之後,再回來繼續寫。所以我在 bss 後段除了找了一段 buf 來寫入 rop · 也另外找了一段 tmp buf · 當作可以暫時亂寫的位置。

另外,由於這個部分的步驟很多而且要重複執行,所以我寫了一個 function 來自動化「寫入一次 rop ,再去 tmp\_buf 寫一些資料 」這個操作。 (就是 python script 裡面的 add\_4\_rop() )

有了寫入 rop 的方法之後,接下來要串出可以開 shell 的 rop。

### 要在 rop chain 裡面寫的內容

首先觀察到在 libc 的 read 裡面有一個 syscall 可以當作 gadget :

而且 read 的 offset 和裡面的 syscall 的 offset 只有差 @xe · 另外雖然 libc 的位置可能會移動,但是後面 3 位的數字是不會變的。所以可以把 read@plt 的值改寫成這個 syscall 的位置,讓 read 變成 syscall · 之後就可以自由的 call 自己想要 call 的 syscall 了。

接下來·為了 call syscall · 要能改到 rdx 的值·這時候可以用 \_\_libc\_csu\_init 裡面的這 2 段 gadget 來 改,還可以順便 syscall 。

```
400690: | 4c 89 ea
                         mov
                                  rdx,r13
400693: | 4c 89 f6
                        mov
                                rsi,r14
400696: | 44 89 ff
                        mov edi,r15d
400699: | 41 ff 14 dc
                        | call QWORD PTR [r12+rbx*8]
40069d: | 48 83 c3 01
                        add rbx,0x1
4006a1: | 48 39 eb
                        | cmp rbx,rbp
4006a4:| 75 ea
                        | jne
                                 400690 <__libc_csu_init+0x40>
                      add
4006a6: | 48 83 c4 08
                                 rsp,0x8
```

```
4006aa: | 5b
                         pop
                                 rbx
4006ab: | 5d
                        pop
                               rbp
4006ac: | 41 5c
                        | pop
                               r12
4006ae: | 41 5d
                        pop
                               r13
4006b0: | 41 5e
                        | pop
                               r14
4006b2: | 41 5f
                         pop
                                 r15
4006b4: c3
                         ret
```

最後·只要能把 rax 的值改成 @x3b · 就可以 call execve 來執行 /bin/sh 。但是·因為沒有修改 rax 的值的 gadget 可以用·所以只能利用 syscall 的回傳值來改 rax 。

但是如果剛剛在用 read 修改 read@plt 的值的時候,一次讀 @x3b 個 bytes 進來,同時讓最後一個 byte 蓋到 read@plt 的最後一個 byte 的話,那就要寫到前面不可寫的區域,這樣是不可行的。

所以,我改成先只 read 一個 byte 進來,讓 rax 變成 1 ,這樣一來 read 會變成 write 。接下來再 write @x3b 個 bytes 出去,就可以讓 rax 變成 @x3b ,這樣一來 read 就會變成 execve ,最後就可以 成功呼叫 execve('/bin/sh', 0, 0) 了!

## script

• 可以取得 shell 的 python3 檔案: 1.py (requirements: pwntools)