
Backups Mikrotik

Manual per automatitzar backups de Mikrotiks.

Per guiar-nos primer he executat les comandes a termina, i després les he posat a l'script, que l'script bàsicament indiquem quines comandes executem i en quin ordre ho han de fer.

A mesura que he anat executant les comandes al terminal hi he vist que funcionaven correctament, el he anat posant a l'script acabant-les amb ";".


1. Hem de tenir el email configurat, per fer-ho anem a tools → Email.



2. Creem el backup, amb la següent comanda assignant el nom que volem per el backup.


system backup save dont-encrypt=yes name="Backup-BegurEnglishmen-40D"

[Indaleccius@MikroTik-BegurEnglishmen-40D] > system backup save dont-encrypt=yes name="Backup-BegurEnglishmen-40D" Saving system configuration
Configuration backup saved
[Indaleccius@MikroTik-BegurEnglishmen-40D] >



3. Ara realitzem el backup del export del Mikrotik que també es important tenir-lo. export file="export-BegurEnglishmen-40D"

[Indaleccius@MikroTik-BegurEnglishmen-40D] > export file="export-BegurEnglishmen-40D" [Indaleccius@MikroTik-BegurEnglishmen-40D] >




4. Entre backup i export, deixem un retràs de x segons, per assegurar que no facin col·lisió els procesos. Per fer-ho fem el següent.

En aquest cas té un delay de 3 segons, depenent de les nostres necessitats el podem modificar.

:delay 3;

5. Realitzem l'enviament del correu amb l'assumpte que volem, body i files necessaris.

tool e-mail send to="mikrotik@indaleccius.com" subject="MikroTik-BegurEnglishmen-40D Backup" file=Backup-BegurEnglishmen-40D,export-BegurEnglishmen-40D.rsc



6. Una vegada enviat el correu eliminem els fitxers de backup, per no acumular arxius de backup dins del Mikrotik.


file remove Backup-BegurEnglishmen-40D.backup


```
[Indaleccius@MikroTik-BegurEnglishmen-40D] > file remove Backup-BegurEnglishmen-40D.backup [Indaleccius@MikroTik-BegurEnglishmen-40D] >
```

file remove export-BegurEnglishmen-40D.rsc

```
[Indaleccius@MikroTik-BegurEnglishmen-40D] > file remove export-BegurEnglishmen-40D.rsc [Indaleccius@MikroTik-BegurEnglishmen-40D] >
```

Aixis queda l'script:






Guardem la data actual en una variable local.
:local currentDate [/system clock get date]
Realitzem el backup en format backup.
system backup save dont-encrypt=yes name="Backup-BegurEnglishmen-40D";
Creem un delay de 3 segons de la primer comanda
:delay 3;
Realitzem el backup en format export.
export file="export-BegurEnglishmen-40D";
Realitzem l'enviament per correu.
tool e-mail send to="mikrotik@indaleccius.com" subject=("MikroTik-BegurEnglishmen-40D Backup - " . \$currentDate) file=Backup-BegurEnglishmen-40D,export-BegurEnglishmen-40D.rsc;
Creem delay de 3 segons.
:delay 3;
Una vegada enviats els fitxers de backup, els eliminem perquè no s'acumulin.
file remove Backup-BegurEnglishmen-40D.backup
file remove export-BegurEnglishmen-40D.rsc
GITHUB:
https://github.com/orioltorrent5/mikrotik-configs

7. En cas que la hora del Mikrotik no estigui ven configurada l'hem de configurar, ja que sinó el timing de quan i quina hora s'han fet estarà incorrecta.

Anem a System NTP Client i el configurem:

<Falta revisar perquè es queda en waiting>



8. Ara crearem una tasca automàtica perquè el backup es faci cada x temps de forma automatitzada.

Per fer-ho anem System → Scheduler → Creem una nova tasca.

On event posem el nom del script o scripts que volem que s'executi, també indiquem cada quan en el meu cas he posat cada 7 dies.

