

Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Departamento de Informática Licenciatura em Engenharia Informática

Comunicações por Computador

Ano Letivo de 2022/2023

TP2 Parte A - Implementação de um sistema DNS

Grupo 7

Orlando José da Cunha Palmeira, A97755

16 de novembro de 2022



TP2 Parte A - Implementação de um sistema DNS

Orlando José da Cunha Palmeira, A97755

16 de novembro de 2022

Índice

1	Introdução					
2	Arqı	uitectu	ra do sistema	2		
3	Mod	lelo co	municativo do sistema	5		
	3.1	Transf	erência de Zona			
		3.1.1	Cenário completo			
		3.1.2	Cenário de recusa da transferência de zona			
		3.1.3	Cenário de transferência de zona desnecessária			
		3.1.4	Cenário de ocorrência de erros			
		3.1.5	Especificação dos PDU's utilizados na transferência de zona			
	3.2	Querie				
		3.2.1	Transacções de <i>queries</i> entre os componentes			
		3.2.2	Cenário de pedido cliente-servidor primário/secundário			
		3.2.3	Cenário de pedido cliente-servidor de resolução (iterativo)			
		3.2.4	Cenário de pedido cliente-servidor de resolução (recursivo)			
		3.2.5	Especificação dos PDU's utilizados nas <i>Queries</i>	12		
4	lmp	lementa	ação dos elementos	15		
	4.1		<u> </u>	15		
		4.1.1	O seu funcionamento	15		
		4.1.2	O modo <i>debug</i>	15		
	4.2	Servido	or Primário	15		
		4.2.1	O seu funcionamento	16		
		4.2.2	O modo <i>debug</i>	16		
		4.2.3	Actividades reportadas nos <i>logs</i>	16		
	4.3	Servido	or Secundário	16		
		4.3.1	O seu funcionamento	17		
		4.3.2	O modo <i>debug</i>	17		
		4.3.3	Actividades reportadas nos <i>logs</i>	17		
5	Aná	lise de	testes do sistema	18		
Ar	nexos			29		
•		ко 1 - М	Manual de utilização do cliente			
			Manual de utilização do servidor			
			Conteúdo do ficheiro de configuração do servidor de topo primário			

Anexo 4 - Conteúdo do ficheiro de configuração do servidor de topo secundário	30
Anexo 5 - Conteúdo do ficheiro de configuração do servidor de domínio de topo	
primário do domínio .xpto	31
Anexo 6 - Conteúdo do ficheiro de configuração do servidor de domínio de topo	
secundário do domínio .xpto	31
Anexo 7 - Conteúdo do ficheiro de configuração do servidor de domínio de topo	
primário do domínio .otpx	32
Anexo 8 - Conteúdo do ficheiro de configuração do servidor de domínio de topo	
secundário do domínio .otpx	32
Anexo 9 - Conteúdo do ficheiro de configuração do servidor primário do domínio	
abcd.xpto	33
Anexo 10 - Conteúdo do ficheiro de configuração do primeiro servidor secundário do	
domínio abcd.xpto	33
Anexo 11 - Conteúdo do ficheiro de configuração do segundo servidor secundário do	
domínio abcd.xpto	34
Anexo 12 - Conteúdo do ficheiro de configuração do servidor primário do domínio	
dcba.otpx	34
Anexo 13 - Conteúdo do ficheiro de configuração do primeiro servidor secundário do	
domínio dcba.otpx	35
Anexo 14 - Conteúdo do ficheiro de configuração do segundo servidor secundário do	
domínio dcba.otpx	35
Anexo 15 - Conteúdo do ficheiro de base de dados do servidor de topo primário	36
Anexo 16 - Conteúdo do ficheiro de base de dados do servidor de domínio de topo	
primário do domínio .xpto	37
Anexo 17 - Conteúdo do ficheiro de base de dados do servidor de domínio de topo	
primário do domínio .otpx	38
Anexo 18 - Conteúdo do ficheiro de base de dados do servidor primário do domínio	
abcd.xpto	39
Anexo 19 - Conteúdo do ficheiro de base de dados do servidor primário do domínio	4.0
dcba.otpx	40

Lista de Figuras

2.1	Topologia utilizada na implementação do sistema	2
2.2	Esquema hierárquico dos domínios do sistema	2
3.1	Transferência de zona no cenário completo	5
3.2	Transferência de zona no cenário de recusa	7
3.3	Transferência de zona desnecessária	8
3.4	Pedido cliente-servidor primário/secundário	9
3.5	Pedido cliente-servidor de resolução	10
3.6	Pedido cliente-servidor de resolução	11
5.1	Transferência de zona - Servidor Primário	19
5.2	Transferência de zona - Servidor Secundário	19
5.3	Query ao servidor primário - Cliente	20
5.4	Query ao servidor primário - Servidor Primário	20
5.5	Query ao servidor secundário - Cliente	21
5.6	Query ao servidor secundário - Servidor Secundário	21
5.7	Transferência de zona - Servidor Primário	22
5.8	Transferência de zona - Servidor Secundário	22
5.9	Query ao servidor primário - Cliente	23
5.10	Query ao servidor primário - Servidor Primário	23
5.11	Query ao servidor secundário - Cliente	24
5.12	Query ao servidor secundário - Servidor Secundário	24
5.13	Transferência de zona - Servidor Primário	25
5.14	Transferência de zona - Servidor Secundário	25
5.15	Query ao servidor primário - Cliente	26
5.16	Query ao servidor primário - Servidor Primário	26
5.17	Query ao servidor secundário - Cliente	27
5.18	Query ao servidor secundário - Servidor Secundário	27
	Primeira versão da base de dados	28
	Segunda versão da base de dados	28

Lista de Tabelas

									_
2.1	Funcionalidades de cada componente da topologia								3

1 Introdução

No âmbito da unidade curricular de Comunicações por Computador, foi proposto que se desenvolvesse um pequeno sistema DNS.

Neste relatório são abordados tópicos do enunciado que foram implementados para esta primeira fase bem como algumas propostas de implementação de tópicos da segunda fase. Para a primeira fase, está implementado o cliente, os servidores primários e os servidores secundários. O cliente consegue enviar pedidos aos servidores primários e secundários e os servidores secundários conseguem efectuar pedidos de transferência de zona aos servidores primários. Quanto aos tópicos da segunda fase, é abordado um possível funcionamento do servidor de resolução, é apresentada uma proposta de codificação binária para as *queries* e são explicados os possíveis modos de comunicação entre os servidores (iterativo ou recursivo).

2 Arquitectura do sistema

Na topologia utilizada neste trabalho existem catorze servidores e um cliente, conforme apresentado na figura seguinte.




Figura 2.1: Topologia utilizada na implementação do sistema

Nesta implementação existem dois domínios de topo normais (xpto e otpx), um domínio de topo para DNS reverso e dois subdomínios dos domínios de topo (abcd.xpto e dcba.otpx), um por cada domínio de topo. Para facilitar a compreensão da lógica dos domínios, é apresentado na figura seguinte a hierarquia dos mesmos.




Figura 2.2: Esquema hierárquico dos domínios do sistema

Cada um dos elementos da topologia exerce um papel sobre o seu domínio, se aplicável. As funcionalidades de cada componente são apresentadas a seguir.

(A designação de cada componente é a que foi utilizada na topologia da figura 2.1)

Componente	Domínio	Papel desempenhado				
client	Não aplicável	Enviar e receber <i>queries</i> dos servidores.				
STp	root	Servidor de topo primário				
STs	root	Servidor de topo secundário				
SP-XPTO	.xpto	Servidor de domínio de topo primário				
SS-XPTO	.xpto	Servidor de domínio de topo secundário				
SP-OTPX	.otpx	Servidor de domínio de topo primário				
SS-OTPX	.otpx	Servidor de domínio de topo secundário				
SP-ABCD-XPTO	abcd.xpto	Servidor primário				
SSA-ABCD-XPTO	abcd.xpto	Servidor secundário				
SSB-ABCD-XPTO	abcd.xpto	Servidor secundário				
SP-DCBA-OTPX	dcba.otpx	Servidor primário				
SSA-DCBA-OTPX	dcba.otpx	Servidor secundário				
SSB-DCBA-OTPX	dcba.otpx	Servidor secundário				
SR-ABCD-XPTO	abcd.xpto	Servidor de resolução				
SP-reverse	.reverse	Servidor primário do domínio de DNS reverso				

Tabela 2.1: Funcionalidades de cada componente da topologia

O cliente deve apenas enviar *queries* (e receber as respostas das mesmas) aos servidores, tendo em conta que é da sua responsabilidade enviar um nome correcto para um servidor correcto sob "pena" de nunca receber uma resposta se isso não acontecer. Se a *query* for correcta, então o cliente apresenta os respectivos resultados obtidos através do servidor que contactou.

Para evitar uma situação como a que foi descrita anteriormente, existe o servidor de resolução (DNS resolver). O servidor de resolução deve ser o contacto preferencial do cliente uma vez que ele (i) vai ter a informação que o cliente pretende na sua cache, aumentando o desempenho, ou (ii) vai fazer um contacto iterativo (ou recursivo) com todos os servidores para obter a resposta desejada e não fará apenas um contacto, tal como o cliente faria.

Os servidores de topo possuem a informação acerca do domínio *root* bem como dos domínios de topo. Este tipo de servidores é contactado maioritariamente pelos servidores de resolução para obter respostas a pedidos dos clientes. Neste trabalho existirão dois servidores de topo, um primário e um secundário. Deste modo será possível fazer com que a base de dados seja transferida automaticamente do servidor primário para o secundário sem necessidade de leitura do ficheiro em cada servidor.

Os servidores de domínios de topo serão responsáveis pelos domínios .xpto e .otpx (domínios de topo no contexto deste trabalho) e possuem informações acerca dos servidores autoritativos respectivos subdomínios (abcd.xpto e dcba.otpx). Tal como nos servidores de topo, para cada

domínio de topo existirão dois servidores, um primário e um secundário. Estes servidores são muito semelhantes aos servidores de topo.

Os servidores primários "normais", isto é, responsáveis pelos subdomínios dos domínios de topo, terão informações e irão responder a *queries* acerca do seu domínio, bem como proporcionar aos respectivos servidores secundários o serviço de transferência de zona (a transferência de zona é explicada mais à frente).

Os servidores secundários, tal como os primários, terão informações e irão responder a *queries* acerca do seu domínio. Estes servidores, no seu arranque, devem pedir de imediato ao seu servidor primário a transferência de zona por forma a poder ter acesso à base de dados para poder responder a *queries* sobre o seu domínio, auxiliando o servidor primário.

O processo de transferência de zona ocorre em duas situações: (i) no arranque de um servidor secundário e (ii) quando o tempo de vida da réplica da base de dados de um servidor secundário (SOAEXPIRE) termina.

A transferência de zona é sempre solicitada por um servidor secundário ao servidor primário. No início do processo, o servidor efectua o pedido (pede o número de série) ao servidor primário e este último aprova, ou não, o respectivo pedido, dependendo das características do servidor que fez a solicitação. Se o pedido for aceite pelo servidor primário, este envia ao servidor secundário o número de entradas da sua base de dados. Após o servidor secundário aceitar o número de entradas informado, inicia a transferência de zona propriamente dita, isto é, o servidor primário envia uma entrada devidamente indexada de cada vez e, a cada envio, o servidor secundário verifica se o índice da entrada recebida é o esperado. Este processo repetese até ao servidor primário informar que a transferência de zona terminou.

No caso em que o servidor secundário recebe uma entrada cujo índice não é o expectável, este desiste da transferência de zona, fecha a conexão TCP com o servidor primário e aguarda durante um intervalo de tempo (SOARETRY) para voltar a tentar efectuar a transferência de zona.

O servidor de DNS reverso é responsável pelo domínio .reverse. Neste domínio é possível obter informações dos nomes dos domínios "normais" (todos os que não estão associados ao .reverse) através dos endereços IP dos seus servidores.

O servidor de DNS reverso funciona da mesma maneira que qualquer outro servidor. A única diferença é que, nas *queries* que ele recebe, irá um endereço IP de um servidor de um certo domínio e ele responde com o respectivo nome associado ao IP.

Neste sistema, o cliente comunica com qualquer tipo de servidor enviando datagramas UDP. Os servidores podem comunicar entre si com uma conexão TCP, mas apenas na transferência de zona. No caso de *queries*, os servidores comunicam uns com os outros com UDP.

Nota: Todos os ficheiros de configuração e bases de dados encontram-se nos anexos deste relatório.

3 Modelo comunicativo do sistema

Neste capítulo são abordados os diversos casos de interação entre componentes bem como é explicada a estrutura dos pacotes enviados entre cada componente.

3.1 Transferência de Zona

3.1.1 Cenário completo

O cenário completo é aquele em que a transferência de zona é efectivamente feita, isto é, o servidor secundário está autorizado a fazer a solicitação, a versão da base de dados do servidor secundário é mais antiga do que a do servidor primário (ou pode ser também que o servidor secundário esteja a arrancar) e não há ocorrência de erros na transmissão.

Apresenta-se abaixo um esquema da comunicação entre o servidor primário e secundário neste cenário.




Figura 3.1: Transferência de zona no cenário completo

As interações apresentadas no esquema da figura 3.1 podem ser explicadas do seguinte modo:

- 1. O servidor secundário envia a *string* "SOASERIAL" ao servidor primário, indicando que pretende saber a sua versão actual da base de dados.
- 2. O servidor primário responde enviando o número de série da sua base de dados.
- 3. O servidor secundário verifica que a versão que tem é mais antiga do que a que o servidor primário lhe comunicou. Deste modo, o servidor secundário irá solicitar ao servidor primário que lhe envie uma réplica da base de dados indicando-lhe o domínio que quer receber.
- 4. O servidor primário verifica que o domínio é válido e que o servidor que efectuou o pedido está autorizado a receber a réplica. Assim, o servidor primário responde com o número de entradas que a sua base de dados possui.
- 5. O servidor secundário aceita receber esse número de entradas, pelo que responde ao servidor primário com o mesmo número.
- 6. O servidor primário envia uma entrada com o respectivo índice.
- 7. O servidor primário verifica que o índice da entrada recebida é o esperado e informa o servidor primário enviando-lhe o índice recebido.
- 8. Os dois itens anteriores repetem-se até não haver mais entradas a enviar.
- 9. O servidor primário verifica que chegou ao fim das entradas da base de dados e informa o servidor secundário dessa situação enviando-lhe a *string* "ZTDONE"

3.1.2 Cenário de recusa da transferência de zona

O cenário de recusa da transferência de zona aborda o caso em que o servidor primário recusa fornecer a um servidor secundário a réplica da sua base de dados. Isto acontece porque o servidor secundário não tem autorização para receber a réplica ou porque o domínio que o servidor secundário pretende receber é inválido/inexistente. Apresenta-se abaixo um esquema da comunicação entre o servidor primário e secundário neste cenário.




Figura 3.2: Transferência de zona no cenário de recusa

As interações apresentadas no esquema da figura 3.2 podem ser explicadas do seguinte modo:

- 1. O servidor secundário envia a *string* "SOASERIAL" ao servidor primário, indicando que pretende saber a sua versão actual da base de dados.
- 2. O servidor primário responde enviando o número de série da sua base de dados.
- 3. O servidor secundário verifica que a versão que tem é mais antiga do que a que o servidor primário lhe comunicou. Deste modo, o servidor secundário irá solicitar ao servidor primário que lhe envie uma réplica da base de dados indicando-lhe o domínio que quer receber.
- 4. O servidor primário verifica que ocorreu uma das seguintes situações: (i) o servidor secundário não está autorizado a receber a réplica da base de dados ou (ii) o domínio pretendido pelo servidor secundário é inválido.
 - Deste modo, o servidor primário recusa a transferência de zona enviando ao servidor secundário a *string* "DENIED".

3.1.3 Cenário de transferência de zona desnecessária

O cenário de transferência de zona desnecessária aborda o caso em que o servidor secundário verifica que a versão da sua base de dados é igual à do servidor primário. Apresenta-se abaixo um esquema da comunicação entre o servidor primário e secundário neste cenário.




Figura 3.3: Transferência de zona desnecessária

As interações apresentadas no esquema da figura 3.3 podem ser explicadas do seguinte modo:

- 1. O servidor secundário envia a *string* "SOASERIAL" ao servidor primário, indicando que pretende saber a sua versão actual da base de dados.
- 2. O servidor primário responde enviando o número de série da sua base de dados.
- 3. O servidor secundário verifica que a sua versão da base de dados é igual à que o servidor primário lhe comunicou. Deste modo, não é necessário fazer a transferência de zona e o servidor secundário envia ao servidor primário a *string* "NOZT"

3.1.4 Cenário de ocorrência de erros

Na transferência de zona podem ocorrer diversos erros (rede, mau funcionamento do componente, componente indisponível para comunicação, etc...). Quando há a ocorrência de um erro nalgum dos componentes envolvidos na transferência de zona, o respectivo componente desiste da transferência de zona e fecha a conexão TCP.

Não foi colocado um esquema gráfico a representar este cenário uma vez que um erro pode ocorrer em qualquer altura da transferência de zona.

3.1.5 Especificação dos PDU's utilizados na transferência de zona

Os PDU's utilizados na transferência de zona neste trabalho não têm uma estrutura específica. Todos os dados enviados entre os componentes envolvidos são apenas as *strings* presentes nos esquemas das figuras 3.1, 3.2 e 3.3 enviadas em segmentos TCP.

3.2 Queries

3.2.1 Transacções de *queries* entre os componentes

O envio de *queries* funciona da mesma maneira entre todos os componentes do sistema. Todas as queries são enviadas em datagramas UDP.

Nos casos em que há erros na descodificação de *queries*, o receptor responde ao remetente com uma *query* "vazia" com o campo "*responde code*" igual a 3 (os campos da estrutura da *query* são explicados mais à frente).

3.2.2 Cenário de pedido cliente-servidor primário/secundário

Este cenário aborda o caso em que um cliente efectua uma *query* directamente a um servidor primário/secundário e o servidor, para além de descodificar a *query* correctamente, consegue fornecer uma resposta ao pedido recebido.




Figura 3.4: Pedido cliente-servidor primário/secundário

As interações apresentadas no esquema da figura 3.4 podem ser explicadas do seguinte modo:

- 1. O cliente envia ao servidor uma *query* indicando que pretende saber quais são os servidores de *e-mail* ('MX') do domínio 'abcd.xpto'.
- 2. O servidor descodifica a *query* correctamente e envia a respectiva resposta.

Neste cenário ainda existem as hipóteses de o servidor não ter a informação completa que o cliente solicitou ($response\ code=1$) ou o domínio sobre o qual o cliente deseja receber informações não existe na base de dados ou cache do servidor ($response\ code=2$).

3.2.3 Cenário de pedido cliente-servidor de resolução (iterativo)

Este cenário aborda o caso em que o cliente envia uma *query* a um servidor de resolução no modo iterativo.




Figura 3.5: Pedido cliente-servidor de resolução

As interações apresentadas no esquema da figura 3.5 podem ser explicadas do seguinte modo:

- 1. O cliente envia ao servidor uma *query* indicando que pretende saber quais são os servidores de *e-mail* ('MX') do domínio 'abcd.xpto'.
- 2. O servidor de resolução solicita ao servidor de topo informações acerca das autoridades do domínio ".xpto".
- O servidor de topo envia ao servidor de resolução as informações das autoridades do domínio ".xpto", isto é, envia informações sobre os servidores de domínio de topo do domínio ".xpto".
- 4. O servidor de resolução envia ao servidor de domínio de topo do domínio ".xpto" um pedido de informações acerca das autoridades do domínio "abcd.xpto".
- 5. O servidor de domínio de topo do domínio ".xpto" envia ao servidor de resolução as informações das autoridades do domínio "abcd.xpto".
- 6. O servidor de resolução envia ao servidor autoritativo do domínio "abcd.xpto" um pedido de informações acerca dos servidores de *e-mail* desse mesmo domínio.

- 7. O servidor autoritativo do domínio "abcd.xpto" responde enviando as informações dos servidores de *e-mail* desse domínio.
- 8. O servidor de resolução finalmente obtém a resposta desejada e encaminha-a para o cliente.

É importante referir que, se o servidor de resolução tiver a informação pretendida na sua cache, este envia a resposta directamente ao cliente sem contactar todos os outros servidores.

3.2.4 Cenário de pedido cliente-servidor de resolução (recursivo)

Este cenário aborda o caso em que o cliente envia uma *query* a um servidor de resolução no modo recursivo.




Figura 3.6: Pedido cliente-servidor de resolução

As interações apresentadas no esquema da figura 3.6 podem ser explicadas do seguinte modo:

- 1. O cliente envia ao servidor uma *query* indicando que pretende saber quais são os servidores de *e-mail* ('MX') do domínio 'abcd.xpto'.
- 2. O servidor de resolução solicita ao servidor de topo que obtenha informações dos servidores de *e-mail* do domínio "abcd.xpto"
- 3. O servidor de topo solicita ao servidor de domínio de topo do domínio ".xpto" que obtenha informações dos servidores de *e-mail* do domínio "abcd.xpto".
- 4. O servidor de domínio de topo do domínio ".xpto" solicita ao servidor autoritativo do domínio "abcd.xpto" informações sobre os seus servidores de *e-mail*.
- 5. O servidor autoritativo do domínio "abcd.xpto" responde ao servidor de domínio de topo do domínio ".xpto" enviando os servidores de *e-mail* do domínio "abcd.xpto".

- 6. O servidor de domínio de topo do domínio ".xpto" envia a informação que obteve ao servidor de topo.
- 7. O servidor de topo envia a informação que obteve ao servidor de resolução.
- 8. O servidor de resolução finalmente obtém a resposta desejada e encaminha-a para o cliente.

Tal como no modo iterativo, se o servidor de resolução tiver a informação pretendida na sua cache, este envia a resposta directamente ao cliente sem contactar todos os outros servidores.

3.2.5 Especificação dos PDU's utilizados nas Queries

Os PDU's das queries possuem os seguintes campos:

- 1. MESSAGE ID Indica o *id* da mensagem. Serve para o remetente saber que recebeu a resposta ao seu pedido. Este campo é um valor entre 0 e 65535 e ocupa 2 *bytes*.
- 2. FLAGS Existem três flags: Q, R e A. A flag 'Q' indica que a query é uma pergunta, senão é uma resposta. A flag 'R' indica se a comunicação para obter a resposta ao pedido deve ser feita em modo recursivo, senão deve ser feita em modo iterativo. A flag 'A' indica se a resposta enviada na query é proveniente de uma fonte autoritativa. Os valores deste campo variam de 0 a 7 e correspondem à conversão de valores binários para decimais, sendo os valores binários a representação da ativação das flags. Este campo ocupa 1 byte.
- 3. RESPONSE CODE Este campo identifica possíveis erros na resposta a uma query. Se o seu valor for 0, significa que não houve qualquer erro. Caso o seu valor seja 1, significa que não existe resposta directa ao pedido mas o domínio incluído na query existe na fonte da resposta. No caso do valor ser 2, significa que a fonte da resposta desconhece o domínio incluído na query, isto é, o domínio não existe. Finalmente, se o valor for 3, significa que houve um erro a descodificar a query. Este campo ocupa 1 byte.
- NUMBER OF VALUES Este campo indica o número de entradas na resposta que respondem directamente ao pedido.
 Este campo ocupa 1 byte.
- 5. NUMBER OF AUTHORITIES Indica o número de servidores autoritativos para o domínio mencionado na *query*.
- NUMBER OF EXTRA VALUES Indica o número de entradas com informação adicional relacionada com os resultados da query ou com os servidores da lista de autoridades. Este campo ocupa 1 byte.

- 7. NAME Indica o domínio sobre o qual se pretende obter informação. Este campo tem um tamanho variável.
- 8. TYPE OF VALUE Indica o tipo de valor que se pretende obter: NS, A, MX ou PTR. Como os tipos de valor são poucos e numeráveis, podemos atribuir-lhes números inteiros permitindo que este campo ocupe 1 byte.
- 9. RESPONSE VALUES Este campo armazena os valores que correspondem à resposta directa à *query*. Este campo tem um tamanho variável.
- AUTHORITIES VALUES Este campo armazena os nomes dos servidores cujos domínios são iguais ao domínio do campo NAME.
 Este campo tem um tamanho variável.
- EXTRA VALUES Este campo armazena os valores do tipo 'A' cujos nomes dos servidores estão no campo RESPONSE VALUES ou AUTHORITIES VALUES.
 Este campo tem um tamanho variável.

Segue-se uma proposta de codificação binária de uma *query*. Os campos são inseridos no datagrama UDP conforme a ordem que aparecem a seguir.

- MESSAGE ID Número inteiro limitado a 1 byte.
- FLAGS Número inteiro limitado a 1 byte.
- RESPONSE CODE Número inteiro limitado a 1 byte.
- NUMBER OF VALUES Número inteiro limitado a 1 byte
- Tamanho do campo NAME Número inteiro limitado a 1 byte.
- NAME String de tamanho variável.
- TYPE OF VALUE Número inteiro limitado a 1 byte.
- Tamanho do campo RESPONSE VALUES Número inteiro limitado a 2 bytes.
- RESPONSE VALUES String de tamanho variável
- Tamanho do campo AUTHORITIES VALUES Número inteiro limitado a 2 bytes.
- AUTHORITIES VALUES String de tamanho variável
- Tamanho do campo EXTRA VALUES Número inteiro limitado a 2 bytes.
- EXTRA VALUES String de tamanho variável

Nesta proposta de codificação, tendo em conta que é previsível que o campo NAME transporte uma *string* pequena, 1 *byte* será suficiente para representar o tamanho do campo NAME.

Já os campos RESPONSE VALUES, AUTHORITIES VALUES e EXTRA VALUES podem transportar uma quantidade considerável de dados. Deste modo, deverá ser necessário, no mínimo, alocar 2 *bytes* para informar o tamanho de cada um dos referidos campos.

4 Implementação dos elementos

4.1 Cliente

A implementação do cliente é muito simples. Neste trabalho, o cliente abre um *socket*, utiliza-o para enviar os dados e aguarda por uma resposta a esses dados.

4.1.1 O seu funcionamento

Neste trabalho, o cliente apenas envia uma *query* ao servidor e aguarda pela sua resposta. O comportamento do cliente é influenciado pelos argumentos que lhe são fornecidos na linha de comandos, sendo que há três argumentos que são obrigatórios fornecer e outros três que são opcionais. Os argumentos obrigatórios são o IP do servidor ao qual se vai fazer a *query*, o domínio sobre o qual se pretende obter informações e o tipo de valor ('NS','A','MX','PTR') que se pretende obter na *query*. Os argumentos opcionais são a personalização do tempo que o cliente aguarda pela resposta (*timeout*), a desactivação do modo *debug* e a activação do modo de comunicação recursivo.

4.1.2 O modo debug

O modo *debug* do cliente é muito simples. Este modo apenas permite que o cliente envie as suas *queries* numa *string* relativamente legível que depois possa ser lida por uma pessoa. Assim, ao utilizar um *sniffer* (por exemplo, o *Wireshark*) podemos ver facilmente o conteúdo enviado pelo cliente aos servidores.

4.2 Servidor Primário

O servidor primário, nesta fase, possui três funcionalidades. Ele começa por abrir um *socket* TCP para receber e atender pedidos de transferência de zona, depois abre um *socket* UDP para receber e responder a *queries*. Finalmente, o servidor primário ainda executa uma *thread* que "vigia" a sua cache, isto é, verifica o TTL de cada uma das suas entradas e quando. Quando

o TTL de uma entrada da cache termina, a *thread* "vigilante" altera o estado dessa entrada de VALID (1) para FREE (0).

4.2.1 O seu funcionamento

O servidor primário recebe e atende pedidos. Este tipo de servidor responde a queries (na porta 5300) e a pedidos de transferência de zona (na porta 5200). O comportamento do servidor primário é influenciado pelos argumentos que lhe são fornecidos pela linha de comandos, sendo que há quatro argumentos que são obrigatórios fornecer e um que é opcional. Os argumentos obrigatórios são o IP do próprio servidor, o tipo de papel que ele vai ter (primário, secundário ou resolução), o nome completo do domínio ao qual ele vai pertencer e o caminho para o seu ficheiro de configuração. O argumento opcional é a desactivação do modo debug.

4.2.2 O modo debug

O modo *debug* do servidor primário tem duas funcionalidades. Uma permite que o servidor envie as suas respostas numa *string* relativamente legível para ser facilmente visualizada num *sniffer*. A outra permite que as atividades reportadas no ficheiro de *logs* também sejam impressas no *standard output*.

4.2.3 Actividades reportadas nos logs

Nesta fase, o servidor primário reporta os seguintes eventos nos seus logs.

- Inexistência do seu ficheiro de configuração/base de dados.
- Incoerências/incorreções na leitura do ficheiro de configuração/base de dados.
- Recepção de queries.
- Respostas a queries.
- Início e conclusão de uma transferência de zona.
- Erros na execução de uma transferência de zona.

4.3 Servidor Secundário

O servidor secundário, nesta fase, possui três funcionalidades. Ele começa por abrir um *socket* UDP (na porta 5300) para receber e responder a *queries* (após realizar a primeira transferência

de zona), depois executa uma *thread* que vai avaliando a passagem do tempo para saber quando deve solicitar a versão da base de dados ao servidor primário (e, se necessário, esta *thread* efectua o pedido da réplica da base de dados ao servidor primário). Finalmente, tal como o servidor primário, este servidor tem uma *thread* que "vigia" a cache para verificar o TTL das suas entradas.

4.3.1 O seu funcionamento

O servidor secundário, tal como o primário, recebe e atende pedidos. Este tipo de servidor apenas responde a *queries* e efectua pedidos de transferência de zona. O seu comportamento é influenciado pelos argumentos que lhe são fornecidos na linha de comandos, sendo que há quatro argumentos obrigatórios fornecer e um opcional. Os argumentos obrigatórios são o IP do próprio servidor, o tipo de papel que ele vai ter (primário, secundário, ou resolução), o nome completo do domínio ao qual vai pertencer e o caminho para o ficheiro de configuração. O argumento opcional é a desactivação do modo debug.

4.3.2 O modo debug

O modo debug do servidor secundário tem duas funcionalidades. Uma permite que o servidor envie as suas respostas numa string relativamente legível para ser facilmente visualizada num sniffer. A outra permite que as atividades reportadas no ficheiro de logs também sejam impressas no standard output

4.3.3 Actividades reportadas nos logs

Nesta fase, o servidor secundário reporta os seguintes eventos nos seus logs.

- Inexistência do seu ficheiro de configuração.
- Incoerências/incorreções na leitura do ficheiro de configuração.
- Recepção de queries.
- Respostas a queries.
- Início e conclusão de uma transferência de zona.
- Erros na execução de uma transferência de zona.

5 Análise de testes do sistema

A realização de testes aos componentes do sistema é essencial para verificar o seu correcto funcionamento.

Para isso, nesta primeira fase, foram realizados os seguintes testes para verificar o funcionamento do sistema:

- 1. Realização de uma transferência de zona no servidor de topo secundário no seu arranque.
- 2. Realização de uma query do cliente ao servidor de topo primário.
- 3. Realização de uma query do cliente ao servidor de topo secundário.
- 4. Realização de uma transferência de zona no servidor de domínio de topo secundário do domínio .xpto no seu arranque.
- 5. Realização de uma query ao servidor de domínio de topo primário do domínio .xpto.
- 6. Realização de uma query ao servidor de domínio de topo secundário do domínio .xpto.
- 7. Realização de uma transferência de zona no servidor secundário do domínio abcd.xpto no seu arranque.
- 8. Realização de uma query do cliente ao servidor primário do domínio abcd.xpto.
- 9. Realização de uma query do cliente ao servidor secundário do domínio abcd.xpto.
- 10. Realização de uma transferência de zona no servidor secundário após o servidor primário actualizar a base de dados.

$1.^{\circ}$ Teste - Transferência de zona no servidor de topo secundário no seu arranque

Este teste pretende verificar se o servidor de topo secundário, no seu arranque, consegue fazer uma transferência de zona do servidor de topo primário.

Obtiveram-se os seguintes resultados:

Figura 5.1: Transferência de zona - Servidor Primário

```
(/TP2* python3 server.py "10.0.1.10" -ss "('.','./files/sts.conf')"
14/1/2022 20:24:43 ZT 10.0.0.10 SS
TIL DEFAULT 86400
DAY DEFAULT 86400
@ DEFAULT 86400
@ DEFAULT .
. SOMPER SERVER.
. SOMPER 1000 TIL
. SOMPER 1000 TIL
. NO SERVER.
. NO SERVER.
. TIL 1
. NO SERVER.
. TIL 2
. XPTO. NO XSS.XPTO. TIL 1
. XPTO. NO XSS.XPTO. TIL 2
. XPTO. NO XSS.XPTO. TIL 3
. XPTO. NO XSS.XPTO. TIL
```

Figura 5.2: Transferência de zona - Servidor Secundário

Neste teste, o primeiro servidor a arrancar foi o primário. Posteriormente, iniciou-se o servidor secundário e o mesmo efectuou de imediato a transferência de zona imprimindo no seu ecrã o conteúdo que recebeu do servidor primário.

2.º Teste - Query do cliente ao servidor de topo primário.

Este teste pretende verificar se o cliente consegue fazer *queries* ao servidor primário. Obtiveram-se os seguintes resultados:

Figura 5.3: Query ao servidor primário - Cliente

Figura 5.4: Query ao servidor primário - Servidor Primário

Neste teste, o cliente efectua uma *query* ao servidor de topo primário solicitando informações sobre os servidores autoritativos do domínio .xpto.

3.º Teste - Query do cliente ao servidor de topo secundário.

Este teste pretende verificar se o cliente consegue fazer *queries* ao servidor secundário. Obtiveram-se os seguintes resultados:

```
root@client:/home/core/Desktop/TP2# python3 client.py "10.0.1.10" "xpto." "NS" # Header
MESSAGE-ID = 60874, FLAGS = A, RESPONSE-CODE = 0,
N-VALUES = 2, N-AUTHORITIES = 2, N-EXTRA-VALUES = 2;
# Data: Query Info
QUERY-INFO.NAME = xpto., QUERY-INFO.TYPE = NS;
# Data: List of Response, Authorities and Extra Values
RESPONSE-VALUES = xpto. NS xss.xpto. 86384 1,
RESPONSE-VALUES = xpto. NS xsp.xpto. 86384 2;
AUTHORITIES-VALUES = xpto. NS xsp.xpto. 86384 2;
EXTRA-VALUES = xpto. NS xsp.xpto. 86384,
EXTRA-VALUES = xspto. A 10.0.2.10 86384,
EXTRA-VALUES = xss.xpto. A 10.0.3.10 86384;
```

Figura 5.5: Query ao servidor secundário - Cliente

```
14/11/2022 20:59:17 QR 10.0.12.20:45343 60874,Q,0,0,0,0;xpto.,NS;
14/11/2022 20:59:17 QE 10.0.12.20:45343 60874,A,0,2,2,2;xpto.,NS;xpto. NS xss.xp
to. 86384 1,xpto. NS xsp.xpto. 86384 2;xpto. NS xss.xpto. 86384 1,xpto. NS xsp.x
to. 86384 2;xsp.xpto. A 10,0,2,10 86384,xss.xpto. A 10,0,3,10 86384;
```

Figura 5.6: Query ao servidor secundário - Servidor Secundário

Neste teste, o cliente efectua uma *query* ao servidor de topo secundário solicitando informações sobre os servidores autoritativos do domínio .xpto.

4.º Teste - Transferência de zona no servidor de domínio de topo secundário do domínio .xpto no seu arranque.

Este teste pretende verificar se o servidor de domínio de topo secundário, no seu arranque, consegue fazer uma transferência de zona do servidor de domínio de topo primário. Obtiveram-se os seguintes resultados:

```
root@SP-XPTO:/home/core/Besktop/TP2#

< "10.0.2.10" -sp "('xpto.',','files/sp_xpto.conf')"

14/11/2022 21:13:37 EV 127.0.0.1 conf-file-read './files/sp_xpto.conf'

14/11/2022 21:13:37 EV 127.0.0.1 db-file './files/xpto.db' was read'

14/11/2022 21:13:44 ZT 10.0.3.10 SP
```

Figura 5.7: Transferência de zona - Servidor Primário

```
root@SS-XPTO:/home/core/Desktop/TP2#

    "10.0.3.10" -ss "('xpto.',','files/ss_xpto.conf')"
14/11/2022 21:13:44 ZT 10.0.2.10 SS
TTL DEFAULT 86400
@ DEFAULT 86400
@ SOASP Servp.xpto. TTL
@ SOASEFREL 1 TTL
@ SOAREFRESH 1 TTL
@ SOAREFRESH 1 TTL
@ SOAREFRESH 10 TTL
@ SOAREFRESH 10 TTL
@ SOREYPRE 10 TTL
@ SOREYPRE 10 TTL
@ NS servp.xpto. TTL 1
@ NS servp.xpto. TTL 2
abcd NS xssa.abcd.xpto. TTL 1
abcd NS xssa.abcd.xpto. TTL 3
serva A 10.0.3.10 TTL
serva A 10.0.3.10 TTL
xsp.abcd A 10.0.9.10 TTL
xssa.abcd A 10.0.10 TTL
xss
```

Figura 5.8: Transferência de zona - Servidor Secundário

Neste teste, o primeiro servidor a arrancar foi o primário. Posteriormente, iniciou-se o servidor secundário e o mesmo efectuou de imediato a transferência de zona imprimindo no seu ecrã o conteúdo que recebeu do servidor primário.

5.º Teste - Query do cliente ao servidor de domínio de topo primário.

Este teste pretende verificar se o cliente consegue fazer *queries* ao servidor primário. Obtiveram-se os seguintes resultados:

```
root@client:/tmp/pycore.34867/client.conf# !cd
cd /home/core/Desktop/TP2/
<2# python3 client.py "10.0.2.10" "abcd.xpto." "NS"
# Header
MESSAGE-ID = 6893, FLAGS = A, RESPONSE-CODE = 0,
N-VALUES = 3, N-BUTHORITIES = 3, N-EXTRA-VALUES = 3;
# Data: Query Info
QUERY-INFO,NHME = abcd.xpto., QUERY-INFO,TYPE = NS;
# Data: List of Response, Authorities and Extra Values
RESPONSE-VALUES = abcd.xpto. NS xssa.abcd.xpto. 86362 1,
RESPONSE-VALUES = abcd.xpto. NS xssb.abcd.xpto. 86362 2,
RESPONSE-VALUES = abcd.xpto. NS xssa.abcd.xpto. 86362 2,
RESPONSE-VALUES = abcd.xpto. NS xssa.abcd.xpto. 86362 1,
AUTHORITIES-VALUES = abcd.xpto. NS xssb.abcd.xpto. 86362 1,
AUTHORITIES-VALUES = abcd.xpto. NS xssb.abcd.xpto. 86362 2,
BUTHORITIES-VALUES = abcd.xpto. NS xssb.abcd.xpto. 86362 2,
EXTRA-VALUES = xsp.abcd.xpto. A 10.0.8.10 86362,
EXTRA-VALUES = xssb.abcd.xpto. A 10.0.10.10 86362;
EXTRA-VALUES = xssb.abcd.xpto. A 10.0.10.10 86362;
```

Figura 5.9: Query ao servidor primário - Cliente

```
root@SP-XPTO:/home/core/Desktop/TP2#
< "10.0.2.10" -sp "('xpto.','/files/sp_xpto.conf')"
14/11/2022 21:20:49 EV 127,0.0.1 conf-file-read './files/sp_xpto.conf'
14/11/2022 21:20:49 EV 127,0.0.1 db-file './files/xpto.db' was read'
14/11/2022 21:20:52 ZT 10.0.3.10 SP
14/11/2022 21:21:27 QR 10.0.12.20:35275 6893.0,0.0,0,0;abcd.xpto.,NS;
14/11/2022 21:21:27 QR 10.0.12.20:35275 6893.0,0.3,3.3;abcd.xpto.,NS;abcd.xpto.
NS xssa,abcd.xpto. 86362 1,abcd.xpto. NS xssb,abcd.xpto. 86362 2,abcd.xpto.,NS xsp,abcd.xpto. 86362 3;abcd.xpto. NS xssb,abcd.xpto. 86362 3;abcd.xpto. NS xssb,abcd.xpto. 86362 2,abcd.xpto. NS xssb,abcd.xpto. 86362 2,abcd.xpto. NS xssb,abcd.xpto. 86362 2,abcd.xpto. NS xssb,abcd.xpto. 86362 3;abcd.xpto. NS xssb,abcd.xpto. 86362 3;abcd.xpto. R 10.0.85362 3;xsp,abcd.xpto. R 10.0.10 10.85362 3;xsp,abcd.xpto. R 10.0.
```

Figura 5.10: Query ao servidor primário - Servidor Primário

Neste teste, o cliente efectua uma *query* ao servidor de domínio de topo primário solicitando informações sobre os servidores autoritativos do domínio abcd.xpto.

6.º Teste - Query do cliente ao servidor de domínio de topo secundário.

Este teste pretende verificar se o cliente consegue fazer *queries* ao servidor secundário. Obtiveram-se os seguintes resultados:

```
root@client:/home/core/Desktop/TP2# python3 client.py "10.0.3.10" "abcd.xpto.">
# Header
MESSAGE-ID = 33531, FLACS = A, RESPONSE-CODE = 0,
N-VALUES = 3, N-AUTHORITIES = 3, N-EXTRA-VALUES = 3;
# Data: Query info
OUERY-INFO.NAME = abcd.xpto., QUERY-INFO.TYPE = NS;
# Data: List of Response, Authorities and Extra Values
RESPONSE-VALUES = abcd.xpto. NS xssa,abcd.xpto. 86348 1,
RESPONSE-VALUES = abcd.xpto. NS xssa,abcd.xpto. 86348 2,
RESPONSE-VALUES = abcd.xpto. NS xssa,abcd.xpto. 86348 3;
AUTHORITIES-VALUES = abcd.xpto. NS xssa,abcd.xpto. 86348 1,
AUTHORITIES-VALUES = abcd.xpto. NS xssa,abcd.xpto. 86348 2,
AUTHORITIES-VALUES = abcd.xpto. NS xssa,abcd.xpto. 86348 2,
AUTHORITIES-VALUES = abcd.xpto. NS xssa,abcd.xpto. 86348 3;
EXTRA-VALUES = xssa,abcd.xpto. A 10.0.8.10 86348,
EXTRA-VALUES = xssa,abcd.xpto. A 10.0.9.10 86348,
EXTRA-VALUES = xssb,abcd.xpto. A 10.0.10.10 86348;
```

Figura 5.11: Query ao servidor secundário - Cliente

```
14/11/2022 21:21:43 QR 10.0.12.20:45205 33531,0.0.0.0.0;abcd.xpto.,NS;
14/11/2022 21:21:43 QE 10.0.12.20:45205 33531,0.0.3.3;abcd.xpto.,NS;abcd.xpto.
NS xssa.abcd.xpto. 86348 1,abcd.xpto. NS xssb.abcd.xpto. 86348 2,abcd.xpto. NS
xsp.abcd.xpto. 86348 3;abcd.xpto. NS xssa.abcd.xpto. 86348 1,abcd.xpto. NS xssa.abcd.xpto. 86348 2,abcd.xpto. NS xss.abcd.xpto. 86348 2,abcd.xpto. NS xss.abcd.xpto. 86348 3;xssp.abcd.xpto. A 10.0.8.
10 86348,xssa.abcd.xpto. A 10.0.9,10 86348,xssb.abcd.xpto. A 10.0,10,10 86348;
```

Figura 5.12: Query ao servidor secundário - Servidor Secundário

Neste teste, o cliente efectua uma *query* ao servidor de domínio de topo secundário solicitando informações sobre os servidores autoritativos do domínio abcd.xpto.

7.º Teste - Transferência de zona no servidor secundário do domínio abdc.xpto no seu arranque.

Este teste pretende verificar se o servidor secundário, no seu arranque, consegue fazer uma transferência de zona do servido primário.

Obtiveram-se os seguintes resultados:

Figura 5.13: Transferência de zona - Servidor Primário

```
root@SSA-ABCD-XPTO:/home/core/Desktop/TP2# python3 server.py "10.0.9.10" -ss ">
14/11/2022 21:51:41 ZT 10.0.8.10 SS
TTL DEFAULT 86400

8 DEFAULT 86400

8 DEFAULT 366400

8 SORSP servp.abcd.xpto. TTL

8 SORSP servp.abcd.xpto. TTL

8 SORSERIRL 1 TTL

8 SORSERIRL 1 TTL

8 SORSERIRL 1 TTL

8 SORSERIRE 100 TTL

8 SORSERIRE 100 TTL

8 SORSERIRE 100 TTL

8 SORSERIRE 100 TTL

9 SORSEXPIRE 100 TTL

8 SORSEXPIRE 100 TTL

9 SORSEXPIRE 100 TTL

10 NS servsa.abcd.xpto. TTL 2

10 NS servsb.abcd.xpto. TTL 3

11 servsb A 10.0.9.10 TTL

11 servsb A 10.0.9.10 TTL

12 mail A 200.0.1.2 TTL

13 Mail A 200.0.1.3 TTL

14 Mail A 200.0.1.3 TTL

15 MANUE servs TTL

15 SORMET servs TTL
```

Figura 5.14: Transferência de zona - Servidor Secundário

Neste teste, o primeiro servidor a arrancar foi o primário. Posteriormente, iniciou-se o servidor secundário e o mesmo efectuou de imediato a transferência de zona imprimindo no seu ecrã o conteúdo que recebeu do servidor primário.

8.º Teste - Query do cliente ao servidor primário do domínio abcd.xpto.

Este teste pretende verificar se o cliente consegue fazer *queries* ao servidor primário. Obtiveram-se os seguintes resultados:

```
cd /home/core/Desktop/TP2/

<top/TP2# python3 client.py "10.0.8.10" "abcd.xpto." "NS"

# Header
MESSAGE-ID = 48706, FLAGS = A, RESPONSE-CODE = 0,
N-VALUES = 3, N-AUTHORITIES = 3, N-EXTRA-VALUES = 3;

# Data: Query Info
QUERY-INFO.NAME = abcd.xpto., QUERY-INFO.TYPE = NS;

# Data: List of Response, Authorities and Extra Values
RESPONSE-VALUES = abcd.xpto. NS servsa.abcd.xpto. 86307 1,
RESPONSE-VALUES = abcd.xpto. NS servsb.abcd.xpto. 86307 2,
RESPONSE-VALUES = abcd.xpto. NS servsb.abcd.xpto. 86307 3;
AUTHORITIES-VALUES = abcd.xpto. NS servsb.abcd.xpto. 86307 2,
AUTHORITIES-VALUES = abcd.xpto. NS servsb.abcd.xpto. 86307 2,
AUTHORITIES-VALUES = abcd.xpto. NS servsb.abcd.xpto. 86307 3;
EXTRA-VALUES = servya.abcd.xpto. A 10.0.8.10 86307,
EXTRA-VALUES = servsb.abcd.xpto. A 10.0.10.9.10 86307,
EXTRA-VALUES = servsb.abcd.xpto. A 10.0.10.10 86307;
```

Figura 5.15: Query ao servidor primário - Cliente

Figura 5.16: Query ao servidor primário - Servidor Primário

Neste teste, o cliente efectua uma *query* ao servidor primário do domínio abcd.xpto solicitando informações sobre os servidores autoritativos do domínio abcd.xpto.

9.º Teste - Query do cliente ao servidor secundário do domínio abcd.xpto.

Este teste pretende verificar se o cliente consegue fazer *queries* ao servidor secundário. Obtiveram-se os seguintes resultados:

```
root@client:/home/core/Desktop/TP2# python3 client.py "10.0.9.10" "abcd.xpto.">
# Header
#ESSAGE-ID = 32503, FLAGS = A, RESPONSE-CODE = 0,
N-VALUES = 3, N-AUTHORITIES = 3, N-EXTRA-VALUES = 3;
# Data: Query Info
QUERY-INFO.NAME = abcd.xpto., QUERY-INFO.TYPE = NS;
# Data: List of Response, Authorities and Extra Values
RESPONSE-VALUES = abcd.xpto. NS servsa.abcd.xpto. 88297 1,
RESPONSE-VALUES = abcd.xpto. NS servsb.abcd.xpto. 88297 2,
RESPONSE-VALUES = abcd.xpto. NS servsa.abcd.xpto. 88297 2,
AUTHORITIES-VALUES = abcd.xpto. NS servsb.abcd.xpto. 88297 2,
EXTRA-VALUES = servp.abcd.xpto. A 10.0.8.10 88297,
EXTRA-VALUES = servsa.abcd.xpto. A 10.0.9.10 88297,
EXTRA-VALUES = servsb.abcd.xpto. A 10.0.10.10 86297;
```

Figura 5.17: Query ao servidor secundário - Cliente

```
14/11/2022 22:07;38 QR 10.0.12.20;40842 32503,0,0,0,0,0;abcd.xpto.,NS;
14/11/2022 22:07;38 QE 10.0.12.20;40842 32503,A,0,3,3,3;abcd.xpto.,NS;abcd.xpto.
NS servsa,abcd.xpto. 86297 1,abcd.xpto. NS servsb,abcd.xpto. 86297 2,abcd.xpto.
NS servsh,abcd.xpto. 86297 3,abcd.xpto. NS servsh,abcd.xpto. 86297 1,abcd.xpto.
NS servsb,abcd.xpto. 86297 2,abcd.xpto. NS servsh,abcd.xpto. 86297 1,abcd.xpto.
pto. A 10.0.8,10 86297,servsa,abcd.xpto. A 10.0,3,10 86297,servsb,abcd.xpto. A 10.0,10,10 86297.
```

Figura 5.18: Query ao servidor secundário - Servidor Secundário

Neste teste, o cliente efectua uma *query* ao servidor secundário do domínio abcd.xpto solicitando informações sobre os servidores autoritativos do domínio abcd.xpto.

10.º Teste - Transferência de zona no servidor secundário após o servidor primário actualizar a base de dados

Este teste pretende verificar se, ao fim do intervalo de tempo *SOAEXPIRE*, o servidor secundário consegue actualizar a sua base de dados para uma versão mais recente se o servidor primário tiver.

Obtiveram-se os seguintes resultados:

```
C"-ss "('abcd.xpto.','./files/ssa_abcd_xpto.conf')"
15/11/2022 00:10:47 ZT 10.0.8.10 SS
TTL DEFAULT 86400

@ DEFAULT abcd.xpto.
DAY DEFAULT 86400

@ SORGY Servy.abcd.xpto. TTL

@ SORGERIAL 1 TTL

@ SORGERIAL 1 TTL

@ SORGERESH 100 TTL

@ SORGERESH 100 TTL

@ SORGERESH 10 TTL

@ SORGERESH 10 TTL

@ SORGERESH 10 TTL

@ SORGERY IN TTL

# NS servsb.abcd.xpto. TTL 1

# NS servsb.abcd.xpto. TTL 2

# NS servsb.abcd.xpto. TTL 3

# Servp A 10.0.8.10 TTL

# Servs A 10.0.9.10 TTL

# Servs A 10.0.9.10 TTL

# Servs A 10.0.0.1.3 TTL

## Mail A 200.0.1.4 TTL

## Mail A 200.0.1.4 TTL

## SOR NET STREET TTL

## SORGER IN TTL

## SORG
```

Figura 5.19: Primeira versão da base de dados

```
15/11/2022 00:12:07 ZT 10.0.8.10 SS
15/11/2022 00:12:07 EV 127,0.0.1 db-file 'zone_transfer' was read'
TTL DEFAULT 86400

@ DEFAULT 86400

@ DEFAULT 86400

@ SOMSP servp.abcd.xpto. TTL

@ SOMSERIAL 2 TTL

@ SOMSERIAL 2 TTL

@ SOMSERIAL 2 TTL

@ SOMSERIAL 2 TTL

@ SOMSERISH 10 TTL

@ SOMSERY 10 TTL

@ SOMSERY 10 TTL

@ SOMSEXPIRE 80 TTL

@ NS servsa.abcd.xpto. TTL 1

@ NS servsa.abcd.xpto. TTL 2

@ NS servp.abcd.xpto. TTL 3

servp A 10.0.8.10 TTL

servsa A 10.0.9.10 TTL

mail1 A 200.0.1.1 TTL

mail2 A 200.0.1.2 TTL

mail3 A 200.0.1.3 TTL

www A 200.0.1.4 TTL

sp CNAME servp TTL

ss CNAME servp TTL

ss CNAME serve TTL
```

Figura 5.20: Segunda versão da base de dados

No início, o valor *SOASERIAL* da base de dados do servidor secundário é igual a 1. Passado um certo tempo, o servidor secundário solicita uma transferência de zona e a sua base de dados para a ter uma versão (*SOASERIAL*) igual a 2.

Anexos

Anexo 1 - Manual de utilização do cliente

O cliente tem de receber, no mínimo, os seguintes argumentos:

python3 client.py <ip_a_quem_pergunta> <domínio_completo> <tipo_de_valor>
Os argumentos acima devem ser fornecidos pela ordem em que constam.

Podem ser passados, opcionalmente, os seguintes argumentos: python3 client.py -t <timeout> --no-debug -r

- -t <timeout>: Personaliza o tempo que o cliente espera pela sua resposta
- --no-debug: Indica que o cliente não funcionará em modo debug
- -r: Indica que a comunicação entre os servidores para responder à query deve ser feita em modo recursivo.

Anexo 2 - Manual de utilização do servidor

O servidor tem de receber, no mínimo, os seguintes argumentos:

python3 server.py <ip_próprio> <papel> "('<domínio_completo>','<path_ficheiro_configuração>')"

Os argumentos acima devem ser fornecidos pela ordem em que constam.

Nota: O <papel> pode assumir um dos seguintes valores: -sp,-ss ou -sr.

Podem ser passados, opcionalmente, os seguintes argumentos:

■ --no-debug: Indica que o servidor não funcionará em modo debug

Anexo 3 - Conteúdo do ficheiro de configuração do servidor de topo primário

```
# primary top server config

. DB ./files/root.db
. SS 10.0.1.10
. DD 127.0.0.1
otpx. DD 127.0.0.1
xpto. DD 127.0.0.1
. LG ./logs/sp_root.log
all LG ./logs/sp_root_all.log
root ST ./files/st_servers.db
```

Anexo 4 - Conteúdo do ficheiro de configuração do servidor de topo secundário

```
# secondary top server config

. SP 10.0.0.10
. DD 127.0.0.1
xpto. DD 127.0.0.1
otpx. DD 127.0.0.1
. LG ./logs/ss_root.log
all LG ./logs/ss_root_all.log
root ST ./files/st_servers.db
```

Anexo 5 - Conteúdo do ficheiro de configuração do servidor de domínio de topo primário do domínio .xpto

```
# primary server config for top domain xpto.

xpto. DB ./files/xpto.db
xpto. SS 10.0.3.10
xpto. DD 127.0.0.1
abcd.xpto. DD 127.0.0.1
xpto. LG ./logs/sp_xpto.log
all LG ./logs/sp_xpto_all.log
root ST ./files/st_servers.db
```

Anexo 6 - Conteúdo do ficheiro de configuração do servidor de domínio de topo secundário do domínio .xpto

```
# secondary server config for top domain xpto.

xpto. SP 10.0.2.10

xpto. DD 127.0.0.1

abcd.xpto. DD 127.0.0.1

xpto. LG ./logs/ss_xpto.log
all LG ./logs/ss_xpto_all.log
root ST ./files/st_servers.db
```

Anexo 7 - Conteúdo do ficheiro de configuração do servidor de domínio de topo primário do domínio .otpx

```
# primary server config for top domain otpx.

otpx. DB ./files/otpx.db
otpx. SS 10.0.3.11
otpx. DD 127.0.0.1
dcba.otpx. DD 127.0.0.1
otpx. LG ./logs/sp_otpx.log
all LG ./logs/sp_otpx_all.log
root ST ./files/st_servers.db
```

Anexo 8 - Conteúdo do ficheiro de configuração do servidor de domínio de topo secundário do domínio .otpx

```
# secondary server config for top domain otpx.
otpx. SP 10.0.2.11
otpx. DD 127.0.0.1
abcd.otpx. DD 127.0.0.1
otpx. LG ./logs/ss_otpx.log
all LG ./logs/ss_otpx_all.log
root ST ./files/st_servers.db
```

Anexo 9 - Conteúdo do ficheiro de configuração do servidor primário do domínio abcd.xpto

```
# primary server config for top domain abcd.xpto.
abcd.xpto. DB ./files/abcd-xpto.db
abcd.xpto. SS 10.0.9.10
abcd.xpto. SS 10.0.10.10
abcd.xpto. DD 127.0.0.1
abcd.xpto. LG ./logs/sp_abcd_xpto.log
all LG ./logs/sp_abcd_xpto_all.log
root ST ./files/st_servers.db
```

Anexo 10 - Conteúdo do ficheiro de configuração do primeiro servidor secundário do domínio abcd.xpto

```
# secondary server config for top domain abcd.xpto.
abcd.xpto. SP 10.0.8.10
abcd.xpto. DD 127.0.0.1
abcd.xpto. LG ./logs/ssa_abcd_xpto.log
all LG ./logs/ssa_abcd_xpto_all.log
root ST ./files/st_servers.db
```

Anexo 11 - Conteúdo do ficheiro de configuração do segundo servidor secundário do domínio abcd.xpto

```
# secondary server config for top domain abcd.xpto.
abcd.xpto. SP 10.0.8.10
abcd.xpto. DD 127.0.0.1
abcd.xpto. LG ./logs/ssb_abcd_xpto.log
all LG ./logs/ssb_abcd_xpto_all.log
root ST ./files/st_servers.db
```

Anexo 12 - Conteúdo do ficheiro de configuração do servidor primário do domínio dcba.otpx

```
# primary server config for top domain dcba.otpx.

dcba.otpx. DB ./files/dcba-otpx.db

dcba.otpx. SS 10.0.9.11

dcba.otpx. SS 10.0.10.11

dcba.otpx. DD 127.0.0.1

dcba.otpx. LG ./logs/sp_dcba_otpx.log
all LG ./logs/sp_dcba_otpx_all.log
root ST ./files/st_servers.db
```

Anexo 13 - Conteúdo do ficheiro de configuração do primeiro servidor secundário do domínio dcba.otpx

```
# secondary server config for top domain dcba.otpx.

dcba.otpx. SP 10.0.8.11
dcba.otpx. DD 127.0.0.1
dcba.otpx. LG ./logs/ssa_dcba_otpx.log
all LG ./logs/ssa_dcba_otpx_all.log
root ST ./files/st_servers.db
```

Anexo 14 - Conteúdo do ficheiro de configuração do segundo servidor secundário do domínio dcba.otpx

```
# secondary server config for top domain dcba.otpx.

dcba.otpx. SP 10.0.8.11
dcba.otpx. DD 127.0.0.1
dcba.otpx. LG ./logs/ssb_dcba_otpx.log
all LG ./logs/ssb_dcba_otpx_all.log
root ST ./files/st_servers.db
```

Anexo 15 - Conteúdo do ficheiro de base de dados do servidor de topo primário

```
# root database
TTL DEFAULT 86400
DAY DEFAULT 86400
@ DEFAULT .
. SOASP servp. TTL
. SOASERIAL 1 TTL
. SOAREFRESH 100 TTL
. SOARETRY 10 TTL
. SOAEXPIRE 1000 TTL
# My domain
. NS servs. TTL 1
. NS servp. TTL 2
# My subdomains
xpto. NS xss.xpto. TTL 1
xpto. NS xsp.xpto. TTL 2
otpx. NS oss.otpx. TTL 1
otpx. NS osp.otpx. TTL 2
# SERVER IP's
servs. A 10.0.1.10 DAY
servp. A 10.0.0.10 DAY
xsp.xpto. A 10.0.2.10 DAY
xss.xpto. A 10.0.3.10 DAY
osp.otpx. A 10.0.2.11 DAY
oss.otpx. A 10.0.3.11 DAY
# Canonic names
sp CNAME servp DAY
ss CNAME servs DAY
```

Anexo 16 - Conteúdo do ficheiro de base de dados do servidor de domínio de topo primário do domínio .xpto

```
# xpto top domain database
TTL DEFAULT 86400
@ DEFAULT xpto.
DAY DEFAULT 86400
@ SOASP servp.xpto. TTL
@ SOASERIAL 1 TTL
@ SOAREFRESH 100 TTL
@ SOARETRY 10 TTL
@ SOAEXPIRE 10 TTL
# My domain
@ NS servs.xpto. TTL 1
@ NS servp.xpto. TTL 2
# My subdomains
abcd NS xssa.abcd.xpto. TTL 1
abcd NS xssb.abcd.xpto. TTL 2
abcd NS xsp.abcd.xpto. TTL 3
# servers ip's
servs A 10.0.3.10 TTL
servp A 10.0.2.10 TTL
xsp.abcd A 10.0.8.10 TTL
xssa.abcd A 10.0.9.10 TTL
xssb.abcd A 10.0.10.10 TTL
# Canonics
sp CNAME servp TTL
ss CNAME servs TTL
sp.abcd CNAME xsp.abcd TTL
ssa.abcd CNAME xssa.abcd TTL
ssb.abcd CNAME xssb.abcd TTL
```

Anexo 17 - Conteúdo do ficheiro de base de dados do servidor de domínio de topo primário do domínio .otpx

```
# otpx top domain database
TTL DEFAULT 86400
@ DEFAULT otpx.
DAY DEFAULT 86400
@ SOASP servp.otpx. TTL
@ SOASERIAL 1 TTL
@ SOAREFRESH 100 TTL
@ SOARETRY 10 TTL
@ SOAEXPIRE 10 TTL
# My domain
@ NS servs.otpx. TTL 1
@ NS servp.otpx. TTL 2
# My subdomains
dcba NS ossa.dcba.otpx. TTL 1
dcba NS ossb.dcba.otpx. TTL 2
dcba NS osp.dcba.otpx. TTL 3
# server ip's
servs A 10.0.3.11 TTL
servp A 10.0.2.11 TTL
osp.dcba A 10.0.8.11 TTL
ossa.dcba A 10.0.9.11 TTL
ossb.dcba A 10.0.10.11 TTL
# Canonics
sp CNAME servp TTL
ss CNAME servs TTL
sp.dcba CNAME osp.dcba TTL
ssa.dcba CNAME ossa.dcba TTL
ssb.dcba CNAME ossb.dcba TTL
```

Anexo 18 - Conteúdo do ficheiro de base de dados do servidor primário do domínio abcd.xpto

```
# abcd.xpto. subdomain database
TTL DEFAULT 86400
@ DEFAULT abcd.xpto.
DAY DEFAULT 86400
@ SOASP servp.abcd.xpto. TTL
@ SOAADMIN abcd\.admin.abcd.xpto. TTL
@ SOASERIAL 2 TTL
@ SOAREFRESH 100 TTL
@ SOARETRY 10 TTL
@ SOAEXPIRE 80 TTL
# My domain
@ NS servsa.abcd.xpto. TTL 1
@ NS servsb.abcd.xpto. TTL 2
@ NS servp.abcd.xpto. TTL 3
# servers ip's
servp A 10.0.8.10 TTL
servsa A 10.0.9.10 TTL
servsb A 10.0.10.10 TTL
mail1 A 200.0.1.1 TTL
mail2 A 200.0.1.2 TTL
mail3 A 200.0.1.3 TTL
www A 200.0.1.4 TTL
# Canonics
sp CNAME servp TTL
ssa CNAME servsa TTL
ssb CNAME servsb TTL
# EMAILS
@ MX mail1.abcd.xpto. TTL
@ MX mail2.abcd.xpto. TTL
@ MX mail3.abcd.xpto. TTL
```

Anexo 19 - Conteúdo do ficheiro de base de dados do servidor primário do domínio dcba.otpx

```
# dcba.otpx. subdomain database
TTL DEFAULT 86400
@ DEFAULT dcba.otpx.
DAY DEFAULT 86400
@ SOASP servp.abcd.xpto. TTL
@ SOAADMIN dcba\.admin.dcba.otpx. TTL
@ SOASERIAL 1 TTL
@ SOAREFRESH 100 TTL
@ SOARETRY 10 TTL
@ SOAEXPIRE 100 TTL
# My domain
@ NS servsa.dcba.otpx. TTL 1
@ NS servsb.dcba.otpx. TTL 2
@ NS servp.dcba.otpx. TTL 3
# servers ip's
servp A 10.0.8.11 TTL
servsa A 10.0.9.11 TTL
servsb A 10.0.10.11 TTL
mail1 A 200.0.2.1 TTL
mail2 A 200.0.2.2 TTL
mail3 A 200.0.2.3 TTL
www A 200.0.2.4 TTL
# Canonics
sp CNAME servp TTL
ssa CNAME servsa TTL
ssb CNAME servsb TTL
# EMAILS
@ MX mail1.abcd.xpto. TTL
@ MX mail2.abcd.xpto. TTL
@ MX mail3.abcd.xpto. TTL
```