


STAGE PLOT - PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE ESCENARIO

CEREMONIA DE CLAUSURA CIEDI 2026
FONDO DEL ESCENARIO (UPSTAGE)



Nota: La disposición física de los micrófonos de coro representa la formación arqueada en dos filas (Voces 5, 4, 3, 2, 1 al frente; Voces 10, 9, 8, 7, 6 atrás).
Las 4 guitarras electroacústicas adicionales (marcadas sin número de canal) se conectarán a dos amplificadores Line 6 en escenario y no se envían a la consola principal de P.A.

RIDER TÉCNICO Y LISTA DE CANALES (INPUT LIST)

Docentes Responsables: Orlando Gómez, Oscar Villarreal, Joan Cabrera | Consola Requerida: Digital 32 Canales Mínimo (ej. Behringer X32 / Midas M32)

Ch	Instrumento / Voz	Micrófono	Caja Dir.	Observaciones
1	Voz 1 - Inalámbrico	Micrófono (UHF)	-	Coro fila delantera
2	Voz 2 - Inalámbrico	Micrófono (UHF)	-	Coro fila delantera
3	Voz 3 - Inalámbrico	Micrófono (UHF)	-	Coro fila delantera
4	Voz 4 - Inalámbrico	Micrófono (UHF)	-	Coro fila delantera
5	Voz 5 - De mano	Micrófono (Cable)	-	Coro fila delantera
6	Voz 6 - De mano	Micrófono (Cable)	-	Coro fila trasera
7	Voz 7 - De mano	Micrófono (Cable)	-	Coro fila trasera
8	Voz 8 - De mano	Micrófono (Cable)	-	Coro fila trasera
9	Voz 9 - De mano	Micrófono (Cable)	-	Coro fila trasera
10	Voz 10 - De mano	Micrófono (Cable)	-	Coro fila trasera
11	Vientos - Saxofón 1	Mic. Dinámico	-	Soporte de piso
12	Vientos - Saxofón 2	Mic. Dinámico	-	Soporte de piso
13	Vientos - Trompeta 1	Mic. Dinámico	-	Soporte de piso
14	Vientos - Trompeta 2	Mic. Dinámico	-	Soporte de piso
15	Batería - Bombo	Mic. Din. (B52)	-	Mic. interno
16	Batería - Caja	Mic. Din. (SM57)	-	Mic. en caja

DISTRIBUCIÓN DE MONITORES (ENVÍOS AUXILIARES)

Envío	Ubicación en Escena	Detalle / Mezcla de Audio Sugerida
Aux 1	MON 1 (Downstage Right)	Voces principales (Frente Derecha del público) y mezcla sutil de piano.
Aux 2	MON 2 (Downstage Left)	Voces principales (Frente Izquierda del público) y mezcla sutil de piano.
Aux 3	MON 3 (Midstage Right)	Side-fill derecho: Mezcla general balanceada con énfasis en sección de cuerdas.
Aux 4	MON 4 (Midstage Left)	Side-fill izquierdo: Mezcla general balanceada con énfasis en sección de viento.
Aux 5	MON 5 (Upstage Center)	Upstage Center (Techo/Atrás): Retorno para batería, congas, vientos y fila.

Ch	Instrumento / Voz	Micrófono	Caja Dir.	Observaciones
17	Batería - Hi hat	Mic. Cond.	-	Condensador
18	Batería - Tom 1	Mic. Clip (Din.)	-	Clip de tom
19	Batería - Tom 2	Mic. Clip (Din.)	-	Clip de tom
20	Batería - Over Head L	Mic. Cond.	-	Base aérea (Amb.)
21	Percusión - Congas L-R	Mic. Dinámico x2	-	Soporte doble conga
22	Teclado 1 (Principal)	-	DI Activa	Línea Principal
23	Teclado 2	-	DI Pasiva	Línea balanceada
24	Teclado 3	-	DI Pasiva	Línea balanceada
25	Teclado 4	-	DI Pasiva	Línea balanceada
26	Teclado 5	-	DI Pasiva	Línea balanceada
27	Teclado 6	-	DI Pasiva	Línea balanceada
28	Guitarra Eléctrica	Mic. Din. / Líne	DI Pasiva	Línea + Mic Amp
29	Guitarra Elec-Acu. 1	-	DI Pasiva	DI a Consola
30	Bajo Eléctrico	Línea / DI	DI Activa	Línea + Amp
31	Aux R	-	Línea	Línea pistas/repro.
32	Aux L	-	Línea	Línea pistas/repro.

REQUERIMIENTOS Y NOTAS TÉCNICAS ADICIONALES

- GUITARRAS ADICIONALES: Hay 4 guitarras electroacústicas adicionales en escena que se conectarán directamente a 2 amplificadores LINE 6 provistos localmente. Estas guitarras NO van conectadas a la consola principal de sonido de P.A.
- SISTEMA DE CORO: Consta de 10 cantantes. Los micrófonos 1 a 4 son inalámbricos UHF de mano en base de piso. Los micrófonos 5 a 10 son de mano con cable XLR en base de piso. Deben estar perfectamente numerados y etiquetados en la consola.
- CAJAS DIRECTAS (DI): Se requieren 6 Cajas Directas pasivas para teclados 2-6 y guitarra 29, y 2 Cajas Directas activas de alta calidad para Teclado 1 (principal) y Bajo Eléctrico (canal 30).
- ELECTRICIDAD: Puntos de corriente de 110V CA independientes (mínimo 4 tomas cada uno) en: Zona de teclados (derecha), Zona de guitarras (centro) y Zona de batería/vientos (fondo).