

# 附录B 消息、控件通知和消息映像宏

### B.1 一些通用窗口消息

WM命令	描述	参 数 说 明
WM_CREATE	发送此消息,告诉窗口初始化自己	IParam指向CREATESTRUCT,它包含 CreateWindow()参数;初始化成功时 应返回0
WM_INITDIALOG	发送此消息,告诉对话框初始化自己; 在WM_CREATE消息之后以及在所有对 话框中的控件被创建后发送	wParam是接收初始焦点的控件窗口的 句柄,IParam是被CreateDialogParam() 传递的可选参数
WM_GETMINMAXINFO	发送此消息,告诉窗口即将被重调到窗口必须保持的最大或最小尺寸	lParam指向一个MINMAXINFO结构, 它允许窗口设置它的最小和最大尺寸
WM_SIZE	发送此消息,告诉一个窗口已被重调大小	wParam是一个标志,用以区分窗口被 最大化、最小化还是只是被重调大小。 IParam告诉新窗口的大小
WM_PAINT	发送此消息,告诉窗口绘制它的客户区	wParam是进行绘制的设备环境
WM_DESTROY	发送此消息,告诉一个窗口重新分配全 局堆上的任何内容	wParam和lParam未被使用
WM_NCCREATE	发送此消息,告诉一个窗口正初始化非 客户区	lParam指向WM_CREATE使用的相 同的CREATESTRUCT结构
WM_NCDESTROY	发送此消息,告诉一个窗口非客户区已 被销毁	wParam和lParam未被使用
WM_NCPAINT	发送此消息,告诉一个窗口绘制它的非 客户区	wParam拥有绘制区域的句柄,区域 在第4章中描述
WM_ERASEBKGND	发送此消息,告诉一个窗口擦除背景	wParam指定进行擦除的设备环境(一个 绘制的和被填充的矩形)
WM_SHOWWINDOW	发送此消息,告诉窗口显示或隐藏自己	如果wParam非0,则窗口被显示
WM_ENABLE	发送此消息,告诉一个窗口启用或禁用 自己	如果wParam非0,则窗口已被启用
WM_INITMENUPOPUP	发送此消息,告诉窗口它的系统菜单或 主菜单将被打开	wParam拥有菜单对象的句柄,IParam的 低位字表示子菜单位置,如果 IParam的 高位字非0,则系统菜单将打开
WM_HELP	发送此消息 ,告诉一个窗口F1键已被按下	lParam包含一个HELPINFO结构的指针 结构包含处理上下文相关的帮助所需要 的信息
WM_MOUSEMOVE	当鼠标移到它的客户区时被寄送到一个 窗口	wParam指示是否有键盘的Shift-Ctrl-Alt 键被按下,IParam指示相对于客户区的 新的鼠标光标位置
WM_LBUTTONDOWN	鼠标的左键在客户区被按下时,被寄送 到该窗口	与WM_MOUSEMOVE相同
WM_LBUTTONUP	当鼠标左键在窗口的客户区被松开时, 被寄送到该窗口	与WM_MOUSEMOVE相同



(续)

WM命令	描 述	参 数 说 明
WM_LBUTTONDBLCLK	当鼠标左键在客户区被双击时,被寄送	与WM_MOUSEMOVE相同,但注意,
	到该窗口	没有CS_DBLCLKS窗口类风格的窗口
		不接受该窗口消息
WM_RBUTTONDOWN	与WM_LBUTTONDBLCLK相同,但这	与WM_MOUSEMOVE相同,但这里是
WM_RBUTTONUP	里是鼠标右键	鼠标右键
WM_RBUTTONDBLCLK		
WM_KEYDOWN	当一个按键被按下时,被寄送到拥有键	wParam包含虚拟键控代码 , lParam包
	盘焦点的窗口——除了Alt键被按下而Ctrl	含附加键数据
	键没被按下的情况	
WM_KEYUP	当一个按键被释放时,被寄送到拥有键	与WM_KEYDOWN相同
	盘焦点的窗口——除了Alt键被按下而Ctrl	
	键没被按下的情况	
WM_CHAR	在WM_KEYDOWN消息被翻译成一个按	wParam包含该字符,IParam与WM_KEY-
	键字符时,被寄送到该窗口	DOWN相同

### B.2 控件通知实例

#### B.2.1 WM\_XXX控件通知

控 件 窗 口	发送的通知	
所有被创建的没有WS_EX_NOPA-	当一个控键或任何一个子窗口被创建或被销毁或被单击时,发送 WM	
RENTNOTIFY窗口风格的子窗口	_PARENTNOTIFY通知以告诉父窗口	
按钮、组合框、列表框	WM_CTLCOLOR, WM_DRAWITEM, WM_MEASUREITEM,	
	WM_DELETEITEM、WM_CHARTOITEM、WM_VKEYTOITEM和	
	WM_COMPAREITEM通知被发送到父窗口,以告诉在哪里绘制控件	
滚动条	通知是WM_HSCROLL、WM_VSCROLL	

### B.2.2 WM\_COMMAND控件通知

控件窗口	发送的通知
静态	通知包括:STN_CLICKED、STN_DBLCLK、STN_ENABLE、STN_DISABLE
按钮	通知包括:BN_CLICKED、BN_PAINT、BN_DISABLE、BN_PUSHED、BN_UNPUSHED、
	BN_DBLCLK、BN_SETFOCUS、BN_KILLFOCUS
编辑	通知包括: EN_SETFOCUS、EN_KILLFOCUS、EN_CHANGE、EN_UPDATE、
	EN_ERRSPACE、EN_MAXTEXT、EN_HSCROLL、EN_VSCROLL
列表框	通知包括:LBN_SELCHANGE、LBN_DBLCLK、LBN_SELCANCEL、LBN_SETFOCUS、
	LBN_KILLFOCUS
组合框	通知包括: CBN_SELCHANGE、CBN_DBLCLK、CBN_SETFOCUS、CBN_KILLFOCUS、
	CBN_EDITCHANGE, CBN_EDITUPDATE, CBN_DROPDOWN, CBN_CLOSEUP,
	CBN_SELENDOK、CBN_SELENDCANCEL



#### B.2.3 WM\_NOTIFY控件通知

控件窗口	发送的通知
动画、进度指示滑块指示	只提供: NM_OUTOFMEMORY
微调按钮	提供:NM_OUTOFMEMORY和UDN_DELTAPOS。对于UDN_DELTAPOS通知,
	NMHDR是指向NMUPDOWN结构的头
选项卡	提供: NM_OUTOFMEMORY、TCN_KEYDOWN、TCN_SELCHANGE、
	TCN_SELCHANGING。当通知是 TCN_KEYDOWN时,NMHDR是指向
	NMTCKEYDOWN结构的头
树形视图控件	提供:TVN_SELCHANGING、TVN_SELCHANGED、TVN_GETDISPINFO、
	TVN_SETDISPINFO、TVN_ITEMEXPANDING、TVN_ITEMEXPANDED、
	TVN_BEGINDRAG, TVN_BEGINRDRAG, TVN_DELETEITEM,
	TVN_BEGINLABELEDIT, TVN_ENDLABELEDIT
	还提供一般通知消息: NM_OUTOFMEMORY、NM_CLICK、NM_DBLCLK、
	NM_RETURN, NM_RCLICK, NM_RDBLCLK, NM_SETFOCUS,
	NM_KILLFOCUS、NM_CUSTOMDRAW、NM_HOVER
	根据发送的通知 ,NMHDR结构可以是下面的结构之一: NMTVDISPINFO、
	NMTVKEYDOWN、NMTVCUSTOMDRAW
列表控件	提供:LVN_ITEMCHANGING、LVN_ITEMCHANGED、LVN_INSERTITEM、
	LVN_DELETEITEM, LVN_DELETEALLITEMS, LVN_COLUMNCLICK,
	LVN_BEGINDRAG, LVN_BEGINRDRAG, LVN_ODCACHEHINT,
	LVN_ITEMACTIVATE、LVN_ODSTATECHANGED、LVN_ODFINDITEM、
	LVN_BEGINLABELEDIT, LVN_ENDLABELEDIT, LVN_GETDISPINFO,
	LVN_SETDISPINFO、LVN_KEYDOWN、LVN_MARQUEEBEGIN
	还提供上面所列的通知消息
	根据发送的通知 ,NMHDR结构可以是下面的结构之一: NMLVDISPINFO、
	NMLVKEYDOWN

#### B.2.4 同时具有WM\_COMMAND和WM\_NOTIFY控件通知的控件窗口

控 件 窗 口	发送的通知
多信息编辑	WM_NOTIFY控件通知: EN_MSGFILTER、EN_REQUESTRESIZE、EN_SELCHANGE、
	EN_DROPFILES, EN_PROTECTED, EN_CORRECTTEXT, EN_STOPNOUNDO,
	EN_IMECHANGE, EN_SAVECLIPBOARD, EN_OLEOPFAILED,
	EN_OBJECTPOSITIONS、EN_LINK、EN_DRAGDROPDONE

# B.3 窗口消息的消息映像宏

宏	说明	消息处理函数调用参数
ON_MESSAGE(WM_XXX,Handler)	可以处理任何窗口消息,这里的	LRESULT Handler (WPARAM
例如:	WM_XXX是任何窗口消息值,	wParam , LPARAM lParam)
ON_MESSAGE(WM_CREATE,My	Handler可以是任意名称	
Handler)		
ON_MESSAGE(WM_PAINT,MyHan		
dler)		
ON_WM_XXX	每一个标准窗口消息都有属于它	OnXxx(message specific)(因为参数是
例如:	自己的宏,它没有参数,并且它的	特定的消息,最好让 Class Wizard添
ON_WM_CREATE()	名字和使用基于它的WM_XXX设计	加这些宏到消息映像中)
ON WM DESTROY()		



## B.4 被映射的消息

宏	说 明	消息处理函数调用参数
WM_CTLCOLOR_REFLECT()	这些宏允许控件窗口处	HBRUSH CtlColor(CDC*,UINT)
WM_DRAWITEM_REFLECT()	理WM_XXX类型的控件	Void DrawItem(LPDRAWITEMSTRUCT)
WM_MEASUREITEM_REFLECT()	通知,这里的通知被父窗	$Void\ Measure Item (LPMEASURE ITEM STRUCT)$
WM_DELETEITEM_REFLECT()	口映射到该控件窗口	$Void\ DeleteItem (LPDELETEITEMSTRUCT)$
WM_CHARTOITEM_REFLECT()		int CharToItem(UINT, UNIT)
WM_VKEYTOITEM_REFLECT()		int VkeyToItem(UINT, UNIT)
$WM\_COMPAREITEM\_REFLECT()$		$int\ Compare Item (LPCOMPARE ITEM STRUCT)$
$WM\_HSCROLL\_REFLECT()$		void HScroll(UINT, UINT)
$WM\_VSCROLL\_REFLECT()$		void VScroll(UINT, UINT)
$WM\_PARENTNOTIFY\_REFLECT()$		void ParentNotify(UINT, LPARAM)
ON_CONTROL_REFLECT(nCode, Handler)	该宏允许控件窗口处理WM_COMMAND类型的控件通知,它们被父窗口映射到该控件窗口,这里的nCode是控件通知代码,而Handler是所选择的任意名字	Void Handler ( )
ON_CONTROL_REFLECT_EX(nCode, Handler)	除了消息处理函数返回 一个布尔值外,与上面相 同,如果布尔值为TRUE, 则也允许父窗口处理该消 息	BOOL Handler ( )
ON_NOTIFY_REFLECT(nCode,Handler)	该宏允许控件窗口处理 WM_NOTIFY类型的控件 通知,该通知被父窗口映射到该控件窗口,这里的 nCode是通知代码,而 Handler是所选择的任意 名字	Void Handler(NMHDR* pNotifyStruct, LRESULT* result)
ON_NOTIFY_REFLECT_EX(nCode, Handler)	除了处理函数返回一个 布尔值外,与上面的相同。 如果返回值为 TRUE,则 允许父窗口处理该消息	BOOL Handler(NMHDR* pNotifyStruct, LRESULT* result)

# B.5 命令和通知消息

宏	说明	消息处理函数调用参数
ON_COMMAND(id, Handler)	该宏使WM_COMMAND消息指	Void Handler()
	向处理函数,这里的id是命令id	
ON_COMMAND_RANGE(id,	除了允许消息处理函数处理一个连	Void Handler(UINT id)
idLast, Handler)	续范围的命令ID外,与上面相同	



(续)

		(六)
宏	说明	消息处理函数调用参数
ON_COMMAND_EX(id, Handler)	与上面相同,但是现在处理函数 可以返回一个布尔值,如果该值为 FALSE,则允许OnCmdMsg()继续 扫描消息映像寻找另一个消息处理 函数	BOOL Handler(UINT id)
ON_COMMAND_EX_RANGE(id idLast,Handler)	除了ID是一个范围以外,与上面 相同	BOOL Handler(UINT)
ON_CONTROL(nCode, id, Handler)	该宏使 WM_COMMAND控件通 知指向消息处理函数	Void Handler()
ON_CONTROL_RANGE(nCode, id, idLast, Handler) ON_XXX_XXXX(id, Handler)例如:	除了允许控件 ID是一个范围外, 与上面相同	Void Handler(UINT id)
ON_BN_DOUBLECLICKED(id, Handler);	每个WM_XXX控件通知有它自己 特有的宏,它只是把 nCode传递给 ON_CONTROL()	Void Handler()
ON_NOTIFY(nCode, id, Handler)	该宏使WM_NOTIFY控件通知指 向处理函数	Void Handler(NMHDR*, LRESULT*)
ON_NOTIFY_RANGE(nCode, id, idLast, Handler)	除了允许控件 ID为一个范围外, 与上面相同	Void Handler(UINT id, NMHDR*, LRESULT *)
ON_NOTIFY_EX(nCode, id, Handler)	与上面相同,但是这里处理函数 可以返回一个布尔值,如果该值为 FALSE,则允许OnCmdMsg ()继续扫 描消息映像以寻找另一个处理函数	BOOL Handler(UINT id, NMHDR*, LRESULT *)
ON_NOTIFY_EX_RANGE(nCode, id, idLast, Handler)	除了允许ID为一个范围外,与上 面相同	BOOL Handler(UINT id, NMHDR*, LRESULT *)