码元:代表不同离散数值的基本波形,n 进制码元有n种波形可以表示log2n个比特 模拟信道: 传输模拟信号 信道 数字信道: 传输数字信号 基带信号:将数字信号用两种电压表 基本术语 示,送到数字信道上传输(基带传输) 传输的信号 宽带信号:将基带信号进行调制形成的频分复用模拟信号, 送到模拟信道上传输(宽带传输) 串行/并行 数据传输方式 码元传输速率: B (Baud波特) /s: 单位时间传输的码元数量 (携带的数据取决于码元的进制) 数据传输速率 信息传输速率: bit/s 限制的是码间干扰,为避免码间串 扰,极限码元速率为2W波特(频道 带宽Hz) 极限传输速率=2Wlog2V 奈奎斯特定理 (奈氏准则) 提高一个码元所携带的比特数 (未限制): 多元调制 限制的是外界噪声,给出了带宽受限 信道的极限容量 且有噪声的干扰的信道极限数据传输 数率 极限传输速率=Wlog2(1+S/N) 通信基础 不仅考虑了带宽。也考虑的信噪比,限 香农定理 制了一个码元对应的二进制位数是有限 归零RZ编码: 前半段高1低0,后 半段归零 (提供了同步机制) 非归零编码NRZ: 高1低0(存在 同步问题,需要都带有时钟线) 反向非归零编码NRZI: 交界处不变 为1, 跳变为0, 传输了时钟信号 数字数据->数字信号 曼彻斯特编码:中间跳变下跳为 1,上跳为0,传输了时钟同步信号 (标准以太网) 差分曼彻斯特编码:交界处不变为1, 由于中间固定跳变,故所占的频 变为0,中间固定跳变传输时钟信号 带宽度是原始基带宽度的两倍 (抗干扰能力更强) 采样->量化->编码,采样定理:采样率 必须大于最大的频率的两倍,才能保证模 拟信号的完整 (奈氏准则) 编码与调制 模拟数据->数字信号 调幅AM 调频FM 数字数据->模拟信号 调相PM 正交调度调制QAM: AM+PM: R=Blog2(mn),m个相位n种振幅 为实现传输的有效性,需要较高的频率,还可以频分复用技 术充分利用带宽资源, 电话机和本地局交换机就是这个方式 模拟数据->模拟信号 第二章-物理层 由于存在损耗,线路上传输的信号功率会逐 渐衰减,导致接受错误,中继器对信号进行 再生和还原以增长网络的长度 两端的连接两个网速完全相同的 中继器 网络,而不是子网 5-4-3规则: 五个网段-四个中继 器-三个设备节点 物理层设备 对信号进行再生放大转发, 接着转发到其他所有的端 口,共享式设备,不能分割 冲突域,平分带宽 集线器 屏蔽双绞线(UTP): 价格便宜, 可传输模拟信号和数字信号,近距 离传输,远距离传输需要放大 双绞线 非屏蔽双绞线(STP) 同轴电缆: 传播数字基带信号, 良好的抗干扰特性 导向传输介质 多模光纤: 利用全反射特性,可以让不同角 度入射的多条光线在一根光纤中传输,只适 合近距离传输 单模光纤: 当光纤的直径减小到只有一 光纤 个波长,可以使光纤一直向前传播,成 本高,适合远距离 无线电缆: 无需对准方向,广播发射信 传输定理 地面微波通信:信号沿直线传播, 因此距离有限,需要中继站接力 非导向传输介质 微波 卫星通信: 通过地球同步卫星作为中继 来转发微波信号,保密性差,时延长 红外线激光 机械特性 电气特性

物理层接口特性

功能特性

过程特性

模拟: 取值连续

数字: 取值离散

信号和数据