1. Организация

2. Преговор
2.1 Упражнение 1

3. Защо двоична бройна система?

4. Компоненти на компютъра

5. Какво е операционна система?
5.1 Упражнение 2

6. Отговорности на ядрото

Занятия

- Два блока седмично; във всеки от тях един учебен час теория и един учебен час практика.

Занятия

- Два блока седмично; във всеки от тях един учебен час теория и един учебен час практика.
- За практическите занятия Ви е необходим *компютър*. В случай, че за някой конкретен това не е така, ще предупреждавам своевременно.

Конспект - сбита версия

0. Въведение в ОС

Конспект - сбита версия

0. Въведение в ОС
1. Програмиране на C

Конспект - сбита версия

0. Въведение в ОС
1. Програмиране на C
2. Памет

Конспект - сбита версия

0. Въведение в ОС
1. Програмиране на C
2. Памет
3. Процесор

Конспект - сбита версия

0. Въведение в ОС
1. Програмиране на C
2. Памет
3. Процесор
4. Файлови системи

Конспект - сбита версия

0. Въведение в ОС
1. Програмиране на C
2. Памет
3. Процесор
4. Файлови системи
5. Мрежи

Конспект - сбита версия

0. Въведение в ОС
1. Програмиране на C
2. Памет
3. Процесор
4. Файлови системи
5. Мрежи
6. Сигурност

Бройни системи

Какво е бройна система?

Бройни системи

Какво е бройна система?

$14_{(10)} = 1 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0 \quad \Longrightarrow \quad 14_{(10)}$

Бройни системи

Какво е бройна система?

$$14_{(10)} = 1 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0 \implies 14_{(10)}$$

$$14_{(10)} = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 \implies 1110_{(2)}$$

Бройни системи

Какво е бройна система?

$$14_{(10)} = 1 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0 \implies 14_{(10)}$$

$$14_{(10)} = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 \implies 1110_{(2)}$$

$$14_{(10)} = 1 \cdot 3^2 + 1 \cdot 3^1 + 2 \cdot 3^0 \implies 112_{(3)}$$

Бройни системи

Какво е бройна система?

$$14_{(10)} = 1 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0 \implies 14_{(10)}$$

$$14_{(10)} = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 \implies 1110_{(2)}$$

$$14_{(10)} = 1 \cdot 3^2 + 1 \cdot 3^1 + 2 \cdot 3^0 \implies 112_{(3)}$$

$$14_{(10)} = 1 \cdot 8^1 + 6 \cdot 8^0 \implies 16_{(8)}$$

Бройни системи

Какво е бройна система?

$$14_{(10)} = 1 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0$$

$$14_{(10)} = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$$

$$14_{(10)} = 1 \cdot 3^2 + 1 \cdot 3^1 + 2 \cdot 3^0$$

$$14_{(10)} = 1 \cdot 8^1 + 6 \cdot 8^0$$

$$14_{(10)} = 14 \cdot 16^0$$

$$\Longrightarrow 14_{(10)}$$

$$\Longrightarrow 1110_{(2)}$$

$$\Longrightarrow 112_{(3)}$$

$$\Longrightarrow 16_{(8)}$$

$$\Longrightarrow 14_{(16)} \equiv E_{(16)}$$

Бройни системи

$$14_{(10)} = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 1110_{(2)}$$

Бройни системи

$$14_{(10)} = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 1110_{(2)}$$

База

Бройни системи

$$14_{(10)} = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 1110_{(2)}$$

Коефициенти

Бройни системи

$$14_{(10)} = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 1110_{(2)}$$

Позиции

Бройни системи

$$14_{(10)} = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 1110_{(2)}$$

База

Коефициенти

Позиции

От значение е и базата на първоначалната бройна система база.

Бройни системи

- Най-важните бройни системи за нас са двоична и шестнайсетична.

Бройни системи

- Най-важните бройни системи за нас са двоична и шестнайсетична.
- Първата, заради нейната тясна връзка с хардуера, върху който се изпълняват нашите програми. Ще бележим с префикс 0b.

Бройни системи

- Най-важните бройни системи за нас са двоична и шестнайсетична.
- Първата, заради нейната тясна връзка с хардуера, върху който се изпълняват нашите програми. Ще бележим с префикс `0b`.
- Втората, защото е много лесно преобразуването ѝ към двоична и обратно. *Защо?* Ще бележим с префикс `0x`.

Бройни системи

- Ключовото наблюдение е, че една шестнайсетична цифра описва точно половин байт - т.е. четири бита. Най-голямата шестнайсетична цифра е `f`.

Бройни системи

- Ключовото наблюдение е, че една шестнайсетична цифра описва точно половин байт - т.е. четири бита. Най-голямата шестнайсетична цифра е `f`.

$$\texttt{f}_{(16)} = 1111_{(2)}$$
$$\texttt{ff}_{(16)} = 11111111_{(2)}$$

Бройни системи

- Превръщаме от двоична към шестнайсетична, разделяйки поредицата от битове (започвайки от най-младшия) на групи от по четири (наричаме ги тетрада), и на всяка от получените групи съпоставяме съответната шестнайсетична цифра.

Бройни системи

- Превръщаме от двоична към шестнайсетична, разделяйки поредицата от битове (започвайки от най-младшия) на групи от по четири (наричаме ги тетрада), и на всяка от получените групи съпоставяме съответната шестнайсетична цифра.
- Обратната посока. Превръщаме от шестнайсетична към двоична, като на всяка цифра съпоставяме група от по четири бита.

Десетични представки

Представките в системата SI умножават мерната единица по степен на 10 - например $1\,\mathrm{km} = 10^3\,\mathrm{m}$, а $1\,\mathrm{ms} = 10^{-3}\,\mathrm{s}$.

Десетични представки

Представките в системата SI умножават мерната единица по степен на 10 - например $1\,\mathrm{km} = 10^3\,\mathrm{m}$, а $1\,\mathrm{ms} = 10^{-3}\,\mathrm{s}$.

Представка	**Множител**
кило (k)	10^3
мега (M)	10^6
гига (G)	10^9
тера (T)	10^{12}
пета (P)	10^{15}

Десетични представки

Представките в системата SI умножават мерната единица по степен на 10 - например $1\,\mathrm{km} = 10^3\,\mathrm{m}$, а $1\,\mathrm{ms} = 10^{-3}\,\mathrm{s}$.

Представка	**Множител**
кило (k)	10^3
мега (M)	10^6
гига (G)	10^9
тера (T)	10^{12}
пета (P)	10^{15}

Представка	**Множител**
мили (m)	10^{-3}
микро (μ)	10^{-6}
нано (n)	10^{-9}
пико (p)	10^{-12}
фемто (f)	10^{-15}

Няколко важни константи

Уговорка. За нас един килобайт е 1024 байта. Аналогично имаме

Няколко важни константи

Уговорка. За нас един килобайт е 1024 байта. Аналогично имаме

$$1\,\mathrm{KB} = 1024\,\mathrm{B}$$
$$1\,\mathrm{MB} = 1024\,\mathrm{KB}$$
$$1\,\mathrm{GB} = 1024\,\mathrm{MB}$$
$$1\,\mathrm{TB} = 1024\,\mathrm{GB}$$
$$1\,\mathrm{PB} = 1024\,\mathrm{TB}$$

Няколко важни константи

Няма да се придържаме към системата SI, която определя един килобайт като 1000 байта, а 1024 байта нарича кибибайт. Важните константи са:

Няколко важни константи

Няма да се придържаме към системата SI, която определя един килобайт като 1000 байта, а 1024 байта нарича кибибайт. Важните константи са:

$$1\,\mathrm{KB} = 2^{10}\,\mathrm{B}$$
$$1\,\mathrm{MB} = 2^{20}\,\mathrm{B}$$
$$1\,\mathrm{GB} = 2^{30}\,\mathrm{B}$$
$$1\,\mathrm{TB} = 2^{40}\,\mathrm{B}$$
$$1\,\mathrm{PB} = 2^{50}\,\mathrm{B}$$

Няколко важни константи

Тяхното помнене е доста удобно, когато трябва бързо да превърнете произволно число - било то отместване във файл или големина на описвано множество от побитова карта, в размер.


Индианци и яйца (Endianness)

- *Пример.* Нека имаме целочислено число, съставено от четири байта (`uint32_t`). В паметта то се представя чрез поредица от съседни байтове - това е неговият *запис*. Програмистът влага на тези байтове *смисъл* на число, представено в двоична бройна система.

Индианци и яйца (Endianness)

- *Пример.* Нека имаме целочислено число, съставено от четири байта (`uint32_t`). В паметта то се представя чрез поредица от съседни байтове - това е неговият *запис*. Програмистът влага на тези байтове *смисъл* на число, представено в двоична бройна система.
- За реда на байтовете (записа) има два общоприети варианта - отдясно-наляво или отляво-надясно; т.е. младшите битове се намират съответно или най-вдясно, или най-вляво.

Индианци и яйца (Endianness)



Фигура: Илюстрация на endianness при 4-байтово число.

Индианци и яйца (Endianness)

- Когато байтовете на данните са разположени отдясно-наляво, казваме, че се използва big endian. Обратно, ако са отляво-надясно - little endian.[1]

[1] Терминът *endianness* произлиза от творбата „Пътешествията на Гъливер“ на Джонатан Суифт, в един епизод от която две групи лилипути имат спор за това от кой край трябва да се чупи сварено яйце - дали от малкия (little end), или от големия (big end). Оттам идват и съответно little-endian и big-endian. Действителна връзка с индианци няма. ☺

Индианци и яйца (Endianness)

- Когато байтовете на данните са разположени отдясно-наляво, казваме, че се използва big endian. Обратно, ако са отляво-надясно - little endian.[1]
- При повечето архитектури (x86, ARM) се използва little-endian.

[1] Терминът *endianness* произлиза от творбата „Пътешествията на Гъливер“ на Джонатан Суифт, в един епизод от която две групи лилипути имат спор за това от кой край трябва да се чупи сварено яйце - дали от малкия (little end), или от големия (big end). Оттам идват и съответно little-endian и big-endian. Действителна връзка с индианци няма. ☺

Индианци и яйца (Endianness)

- Когато байтовете на данните са разположени отдясно-наляво, казваме, че се използва big endian. Обратно, ако са отляво-надясно - little endian.[1]
- При повечето архитектури (x86, ARM) се използва little-endian.
- При комуникация през мрежата се използва big-endian (още наричан network order).

[1] Терминът *endianness* произлиза от творбата „Пътешествията на Гъливер“ на Джонатан Суифт, в един епизод от която две групи лилипути имат спор за това от кой край трябва да се чупи сварено яйце - дали от малкия (little end), или от големия (big end). Оттам идват и съответно little-endian и big-endian. Действителна връзка с индианци няма. ☺

Упражнение

- Превърнете 0b111011110011 в шестнайсетична бройна система.

Упражнение

- Превърнете 0b111011110011 в шестнайсетична бройна система.

Отг. 0xef3

Упражнение

- Превърнете 0b111011110011 в шестнайсетична бройна система. Отг. 0xef3
- Ако горното число беше размер на файл, то колко щеше да бъде голям той?

Упражнение

- Превърнете 0b111011110011 в шестнайсетична бройна система. Отг. 0xef3
- Ако горното число беше размер на файл, то колко щеше да бъде голям той? Отг. 3KB 755B

Упражнение

- Превърнете 0b111011110011 в шестнайсетична бройна система. Отг. 0xef3
- Ако горното число беше размер на файл, то колко щеше да бъде голям той? Отг. 3KB 755B
- Ако горното число беше записът в little-endian, то колко щеше да бъде размерът на файла?

Упражнение

- Превърнете 0b111011110011 в шестнайсетична бройна система. Отг. 0xef3
- Ако горното число беше размер на файл, то колко щеше да бъде голям той? Отг. 3KB 755B
- Ако горното число беше записът в little-endian, то колко щеше да бъде размерът на файла? Отг. 0b001111111110 = 0x3fe = 1022B

Упражнение

- Превърнете 0b111011110011 в шестнайсетична бройна система. `Отг. 0xef3`
- Ако горното число беше размер на файл, то колко щеше да бъде голям той? `Отг. 3KB 755B`
- Ако горното число беше записът в little-endian, то колко щеше да бъде размерът на файла? `Отг. 0b001111111110 = 0x3fe = 1022B`
- 0x8000000, 0x1000, 0x400, 0x10000.

Упражнение

- Превърнете 0b111011110011 в шестнайсетична бройна система. Отг. 0xef3
- Ако горното число беше размер на файл, то колко щеше да бъде голям той? Отг. 3KB 755B
- Ако горното число беше записът в little-endian, то колко щеше да бъде размерът на файла? Отг. 0b001111111110 = 0x3fe = 1022B
- 0x8000000, 0x1000, 0x400, 0x10000. Отг. 128MB, 4KB, 1KB, 64KB

Упражнение

- Превърнете 0b111011110011 в шестнайсетична бройна система. Отг. 0xef3
- Ако горното число беше размер на файл, то колко щеше да бъде голям той? Отг. 3KB 755B
- Ако горното число беше записът в little-endian, то колко щеше да бъде размерът на файла? Отг. 0b001111111110 = 0x3fe = 1022B
- 0x8000000, 0x1000, 0x400, 0x10000. Отг. 128MB, 4KB, 1KB, 64KB
- Използвайте програма, написана на C, за да проверите дали машината Ви използва little- или big-endian за 4-байтово целочислено число. *Подсказка.* В gdb използвайте команда `x/4b &a`, където a е вашата променлива.

Защо двоична бройна система?

- Не винаги е било така. Машините на Бабидж (XIX в.), Harvard Mark I (1944) и ENIAC (1945) смятат в *десетична* система - за всяка цифра има колело или брояч с 10 положения.

[2]Бащата на Джон Атанасов, Иван Атанасов, е българин от село Бояджик.

Защо двоична бройна система?

- Не винаги е било така. Машините на Бабидж (XIX в.), Harvard Mark I (1944) и ENIAC (1945) смятат в *десетична* система - за всяка цифра има колело или брояч с 10 положения.
- По същото време Z3 на Конрад Цузе (1941) и ABC на Джон Атанасов и Клифърд Бери (1942) смятат в *двоична*.[2]

[2] Бащата на Джон Атанасов, Иван Атанасов, е българин от село Бояджик.


Защо двоична бройна система?

- Не винаги е било така. Машините на Бабидж (XIX в.), Harvard Mark I (1944) и ENIAC (1945) смятат в *десетична* система - за всяка цифра има колело или брояч с 10 положения.
- По същото време Z3 на Конрад Цузе (1941) и ABC на Джон Атанасов и Клифърд Бери (1942) смятат в *двоична*.[2]
- След доклада на фон Нойман за EDVAC (1945) почти всички компютри са двоични. *Защо?*

[2] Бащата на Джон Атанасов, Иван Атанасов, е българин от село Бояджик.


Защо точно две състояния?

- Сигналът е напрежение - непрекъсната величина, върху която винаги има шум.




Защо точно две състояния?

- Сигналът е напрежение - непрекъсната величина, върху която винаги има шум.
- При 2 нива всяка стойност има широк интервал и шумът трудно ги обърква. При 10 нива интервалите са много по-тесни.



Защо точно две състояния?

- Сигналът е напрежение - непрекъсната величина, върху която винаги има шум.
- При 2 нива всяка стойност има широк интервал и шумът трудно ги обърква. При 10 нива интервалите са много по-тесни.
- Транзисторът не е „двоичен“ - в цифровите схеми го използваме като ключ, напълно отворен или затворен.



Двоичната логика е проста

- Две състояния са истина и лъжа - аритметиката се свежда до булева алгебра (Шанън, 1937), а И, ИЛИ и НЕ се изграждат от няколко транзистора.

Двоичната логика е проста

- Две състояния са истина и лъжа - аритметиката се свежда до булева алгебра (Шанън, 1937), а И, ИЛИ и НЕ се изграждат от няколко транзистора.
- Всичко, което обработваме - числа, текст, изображения, звук, програми - може да се запише като поредица от битове.

Двоичната логика е проста

- Две състояния са истина и лъжа - аритметиката се свежда до булева алгебра (Шанън, 1937), а И, ИЛИ и НЕ се изграждат от няколко транзистора.
- Всичко, което обработваме - числа, текст, изображения, звук, програми - може да се запише като поредица от битове.
- Не е догма. Сетун (МГУ, 1958) е троичен компютър, флаш паметите MLC/TLC/QLC пазят по 2-4 бита в клетка (4-16 нива на заряд), а PCIe 6.0 предава по 2 бита наведнъж (PAM4, 4 нива). Там допълнителните грешки се поемат от кодове за корекция.

Цели числа без знак

- С N бита записваме 2^N различни стойности. Без знак (unsigned) това са числата от 0 до $2^N - 1$.

Бита	Обхват
8	от 0 до 255
16	от 0 до 65 535
32	от 0 до 4 294 967 295
64	от 0 до $\approx 1.8 \cdot 10^{19}$

Цели числа без знак

- С N бита записваме 2^N различни стойности. Без знак (unsigned) това са числата от 0 до $2^N - 1$.

Бита	Обхват
8	от 0 до 255
16	от 0 до 65 535
32	от 0 до 4 294 967 295
64	от 0 до $\approx 1.8 \cdot 10^{19}$

- Броят битове е фиксиран. Пренос, който не се побира, се губи - смятаме по модул 2^N. В 8 бита $255 + 1 = 0$, като километраж на кола.

Цели числа в C

Тип	Минимум по стандарт	Linux x86-64	Windows x64
`char`	8 бита	8	8
`short`	16 бита	16	16
`int`	16 бита	32	32
`long`	32 бита	64	32
`long long`	64 бита	64	64

- Стандартът гарантира само минимални размери, реалните зависят от платформата - проверете със `sizeof`.

Цели числа в C

Тип	Минимум по стандарт	Linux x86-64	Windows x64
`char`	8 бита	8	8
`short`	16 бита	16	16
`int`	16 бита	32	32
`long`	32 бита	64	32
`long long`	64 бита	64	64

- Стандартът гарантира само минимални размери, реалните зависят от платформата - проверете със `sizeof`.
- Когато размерът е важен, използвайте типовете от `<stdint.h>`: `int8_t`, `uint16_t`, `int32_t`, `uint64_t` и т.н.

Въпрос

```
(unsigned char)-1 == 255
```

Вярно ли е? Защо?

Отрицателни числа - първи опит

- Най-простата идея: най-старшият бит е знак, а останалите - големина (на англ. sign and magnitude).

$$+5 = 0000\,0101 \qquad -5 = 1000\,0101$$

Отрицателни числа - първи опит

- Най-простата идея: най-старшият бит е знак, а останалите - големина (на англ. sign and magnitude).

$$+5 = 0000\,0101 \qquad -5 = 1000\,0101$$

- Два проблема:

Отрицателни числа - първи опит

- Най-простата идея: най-старшият бит е знак, а останалите - големина (на англ. sign and magnitude).

$$+5 = 0000\,0101 \qquad -5 = 1000\,0101$$

- Два проблема:
  - две нули - $0000\,0000$ $(+0)$ и $1000\,0000$ (-0);

Отрицателни числа - първи опит

- Най-простата идея: най-старшият бит е знак, а останалите - големина (на англ. sign and magnitude).

$$+5 = 0000\,0101 \qquad -5 = 1000\,0101$$

- Два проблема:
  - две нули - $0000\,0000$ $(+0)$ и $1000\,0000$ (-0);
  - обикновеното събиране вече не работи:
    $0000\,0101 + 1000\,0101 = 1000\,1010 = -10$, а не 0.

Допълнителен код

- В допълнителен код (на англ. two's complement) най-старшият бит получава *отрицателно* тегло -2^{N-1}:

$$1111\,1011 = -128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 2 + 1 = -5$$

Допълнителен код

- В допълнителен код (на англ. two's complement) най-старшият бит получава *отрицателно* тегло -2^{N-1}:

$$1111\,1011 = -128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 2 + 1 = -5$$

- Смяна на знака: обръщаме всички битове и добавяме 1.

$$5 = 0000\,0101 \longrightarrow 1111\,1010 \longrightarrow 1111\,1011 = -5$$

Допълнителен код

- В допълнителен код (на англ. two's complement) най-старшият бит получава *отрицателно* тегло -2^{N-1}:

$$1111\,1011 = -128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 2 + 1 = -5$$

- Смяна на знака: обръщаме всички битове и добавяме 1.

$$5 = 0000\,0101 \longrightarrow 1111\,1010 \longrightarrow 1111\,1011 = -5$$

- Събирането работи без промяна, преносът се изхвърля:

$$0000\,0101 + 1111\,1011 = (1)\,0000\,0000 = 0$$

Допълнителен код

- Има само една нула, а една и съща схема събира числа със и без знак.

Допълнителен код

- Има само една нула, а една и съща схема събира числа със и без знак.
- Обхватът е от -2^{N-1} до $2^{N-1}-1$ - за 8 бита от -128 до 127.

Допълнителен код

- Има само една нула, а една и съща схема събира числа със и без знак.
- Обхватът е от -2^{N-1} до $2^{N-1}-1$ - за 8 бита от -128 до 127.
- Старшият бит все още показва знака (1 значи отрицателно), но не е „просто знак“ - -1 е 1111 1111, а не 1000 0001.

Допълнителен код

- Има само една нула, а една и съща схема събира числа със и без знак.
- Обхватът е от -2^{N-1} до $2^{N-1}-1$ - за 8 бита от -128 до 127.
- Старшият бит все още показва знака (1 значи отрицателно), но не е „просто знак“ - -1 е 1111 1111, а не 1000 0001.
- Затова `(unsigned char)-1 == 255`: битовете са същите, само ги четем по различен начин.

Дроби - позиции след запетаята

- Позиционният запис продължава и надясно от запетаята - с отрицателни степени на основата:

$$0.625_{(10)} = 6 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^{-3}$$

Дроби - позиции след запетаята

- Позиционният запис продължава и надясно от запетаята - с отрицателни степени на основата:

$$0.625_{(10)} = 6 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^{-3}$$

- *А в двоична?* Колко е $0.101_{(2)}$?

Дроби - позиции след запетаята

- В двоична е същото, но степените са на 2:

$$0.101_{(2)} = 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} = 0.5 + 0.125 = 0.625$$

Дроби - позиции след запетаята

- В двоична е същото, но степените са на 2:

$$0.101_{(2)} = 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} = 0.5 + 0.125 = 0.625$$

- Всяка позиция надясно е два пъти по-малка от предишната:

$$2^{-1} = 0.5 \qquad 2^{-2} = 0.25 \qquad 2^{-3} = 0.125 \qquad 2^{-4} = 0.0625$$

Дроби - позиции след запетаята

- В двоична е същото, но степените са на 2:

$$0.101_{(2)} = 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} = 0.5 + 0.125 = 0.625$$

- Всяка позиция надясно е два пъти по-малка от предишната:

$$2^{-1} = 0.5 \qquad 2^{-2} = 0.25 \qquad 2^{-3} = 0.125 \qquad 2^{-4} = 0.0625$$

- Пример: $5.75 =$

Дроби - позиции след запетаята

- В двоична е същото, но степените са на 2:

$$0.101_{(2)} = 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} = 0.5 + 0.125 = 0.625$$

- Всяка позиция надясно е два пъти по-малка от предишната:

$$2^{-1} = 0.5 \qquad 2^{-2} = 0.25 \qquad 2^{-3} = 0.125 \qquad 2^{-4} = 0.0625$$

- Пример: $5.75 = 4 + 1 + 0.5 + 0.25 = 101.11_{(2)}$

Дроби - от десетична към двоична

- Умножаваме дробната част по 2. Цялата част на резултата е следващият бит, а с дробната продължаваме.

Пресмятане	Бит

Дроби - от десетична към двоична

- Умножаваме дробната част по 2. Цялата част на резултата е следващият бит, а с дробната продължаваме.
- *Защо?* Умножението по 2 мести двоичната запетая с една позиция надясно - първият бит след нея „излиза“ пред нея.

Пресмятане	Бит

Дроби - от десетична към двоична

- Умножаваме дробната част по 2. Цялата част на резултата е следващият бит, а с дробната продължаваме.
- *Защо?* Умножението по 2 мести двоичната запетая с една позиция надясно - първият бит след нея „излиза“ пред нея.

Пресмятане	**Бит**
$0.625 \times 2 = 1.25$	1

Дроби - от десетична към двоична

- Умножаваме дробната част по 2. Цялата част на резултата е следващият бит, а с дробната продължаваме.
- *Защо?* Умножението по 2 мести двоичната запетая с една позиция надясно - първият бит след нея „излиза“ пред нея.

Пресмятане	**Бит**
$0.625 \times 2 = 1.25$	1
$0.25 \times 2 = 0.5$	0

Дроби - от десетична към двоична

- Умножаваме дробната част по 2. Цялата част на резултата е следващият бит, а с дробната продължаваме.
- *Защо?* Умножението по 2 мести двоичната запетая с една позиция надясно - първият бит след нея „излиза“ пред нея.

Пресмятане	**Бит**
$0.625 \times 2 = 1.25$	1
$0.25 \times 2 = 0.5$	0
$0.5 \times 2 = 1.0$	1

Дроби - от десетична към двоична

- Умножаваме дробната част по 2. Цялата част на резултата е следващият бит, а с дробната продължаваме.
- *Защо?* Умножението по 2 мести двоичната запетая с една позиция надясно - първият бит след нея „излиза“ пред нея.

Пресмятане	**Бит**
$0.625 \times 2 = 1.25$	1
$0.25 \times 2 = 0.5$	0
$0.5 \times 2 = 1.0$	1

$$\Longrightarrow \; 0.625 = 0.101_{(2)}$$

Дроби - от десетична към двоична

- Умножаваме дробната част по 2. Цялата част на резултата е следващият бит, а с дробната продължаваме.
- *Защо?* Умножението по 2 мести двоичната запетая с една позиция надясно - първият бит след нея „излиза“ пред нея.

Пресмятане	**Бит**
$0.625 \times 2 = 1.25$	1
$0.25 \times 2 = 0.5$	0
$0.5 \times 2 = 1.0$	1

$$\Longrightarrow\ 0.625 = 0.101_{(2)}$$

- Спираме, когато дробната част стане 0.

Безкрайни двоични дроби

Пресмятане	Бит

Безкрайни двоични дроби

Пресмятане	Бит
$0.1 \times 2 = 0.2$	0

Безкрайни двоични дроби

Пресмятане	Бит
$0.1 \times 2 = 0.2$	0
$0.2 \times 2 = 0.4$	0

Безкрайни двоични дроби

Пресмятане	Бит
$0.1 \times 2 = 0.2$	0
$0.2 \times 2 = 0.4$	0
$0.4 \times 2 = 0.8$	0

Безкрайни двоични дроби

Пресмятане	Бит
$0.1 \times 2 = 0.2$	0
$0.2 \times 2 = 0.4$	0
$0.4 \times 2 = 0.8$	0
$0.8 \times 2 = 1.6$	1

Безкрайни двоични дроби

Пресмятане	Бит
$0.1 \times 2 = 0.2$	0
$0.2 \times 2 = 0.4$	0
$0.4 \times 2 = 0.8$	0
$0.8 \times 2 = 1.6$	1
$0.6 \times 2 = 1.2$	1

Безкрайни двоични дроби

Пресмятане	Бит
$0.1 \times 2 = 0.2$	0
$0.2 \times 2 = 0.4$	0
$0.4 \times 2 = 0.8$	0
$0.8 \times 2 = 1.6$	1
$0.6 \times 2 = 1.2$	1
$0.2 \times 2 = 0.4$	0
$\ldots$	

Безкрайни двоични дроби

$$0.1 = 0.0\overline{0011}_{(2)}$$

Пресмятане	Бит
$0.1 \times 2 = 0.2$	0
$0.2 \times 2 = 0.4$	0
$0.4 \times 2 = 0.8$	0
$0.8 \times 2 = 1.6$	1
$0.6 \times 2 = 1.2$	1
$0.2 \times 2 = 0.4$	0
...	

Безкрайни двоични дроби

Пресмятане	Бит
$0.1 \times 2 = 0.2$	0
$0.2 \times 2 = 0.4$	0
$0.4 \times 2 = 0.8$	0
$0.8 \times 2 = 1.6$	1
$0.6 \times 2 = 1.2$	1
$0.2 \times 2 = 0.4$	0
...	

$$0.1 = 0.0\overline{00011}_{(2)}$$

- Повтаря се безкрайно - също като $\frac{1}{3} = 0.333\ldots$

Безкрайни двоични дроби

Пресмятане	Бит
$0.1 \times 2 = 0.2$	0
$0.2 \times 2 = 0.4$	0
$0.4 \times 2 = 0.8$	0
$0.8 \times 2 = 1.6$	1
$0.6 \times 2 = 1.2$	1
$0.2 \times 2 = 0.4$	0
...	

$$0.1 = 0.0\overline{00011}_{(2)}$$

- Повтаря се безкрайно - също като $\frac{1}{3} = 0.333\ldots$
- Краен двоичен запис има само дроб със знаменател степен на 2: $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{8}$ - да; $\frac{1}{10}, \frac{1}{3}$ - не.

Безкрайни двоични дроби

Пресмятане	Бит
$0.1 \times 2 = 0.2$	0
$0.2 \times 2 = 0.4$	0
$0.4 \times 2 = 0.8$	0
$0.8 \times 2 = 1.6$	1
$0.6 \times 2 = 1.2$	1
$0.2 \times 2 = 0.4$	0
...	

$$0.1 = 0.0\overline{00011}_{(2)}$$

- Повтаря се безкрайно - също като $\frac{1}{3} = 0.333\ldots$
- Краен двоичен запис има само дроб със знаменател степен на 2: $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{8}$ - да; $\frac{1}{10}, \frac{1}{3}$ - не.
- Компютърът не може да запише 0.1 точно - пази приближение.

Къде да сложим запетаята?

- *Фиксирана запетая* - например 16 бита за цялата част и 16 за дробната. Просто е, но обхватът е малък: от ≈ 0.000015 до $\approx 65\,536$.

Къде да сложим запетаята?

- *Фиксирана запетая* - например 16 бита за цялата част и 16 за дробната. Просто е, но обхватът е малък: от ≈ 0.000015 до $\approx 65\,536$.
- Във физиката имат същия проблем и го решават с научен запис: $6.022 \cdot 10^{23}$, $1.6 \cdot 10^{-19}$. Значещите цифри и порядъкът се пазят поотделно.

Къде да сложим запетаята?

- *Фиксирана запетая* - например 16 бита за цялата част и 16 за дробната. Просто е, но обхватът е малък: от ≈ 0.000015 до $\approx 65\,536$.
- Във физиката имат същия проблем и го решават с научен запис: $6.022 \cdot 10^{23}$, $1.6 \cdot 10^{-19}$. Значещите цифри и порядъкът се пазят поотделно.
- *Плаваща запетая* - научен запис, но с основа 2:

$$5.75 = 101.11_{(2)} = 1.0111_{(2)} \cdot 2^2$$

Къде да сложим запетаята?

- *Фиксирана запетая* - например 16 бита за цялата част и 16 за дробната. Просто е, но обхватът е малък: от ≈ 0.000015 до $\approx 65\,536$.
- Във физиката имат същия проблем и го решават с научен запис: $6.022 \cdot 10^{23}$, $1.6 \cdot 10^{-19}$. Значещите цифри и порядъкът се пазят поотделно.
- *Плаваща запетая* - научен запис, но с основа 2:

$$5.75 = 101.11_{(2)} = 1.0111_{(2)} \cdot 2^2$$

- Нормализираното число винаги започва с 1, затова тази единица не се записва (неявен бит).

IEEE 754 - float (32 бита)

S експонента E (8) дробна част F (23)

IEEE 754 - float (32 бита)

S експонента E (8) дробна част F (23)

$$\text{стойност} = (-1)^S \cdot 1.F_{(2)} \cdot 2^{E-127}$$

IEEE 754 - float (32 бита)

S експонента E (8) дробна част F (23)

$$\text{стойност} = (-1)^S \cdot 1.F_{(2)} \cdot 2^{E-127}$$

- E се пази без знак. Отместването 127 позволява отрицателни степени: $E = 127$ означава 2^0, $E = 1$ означава 2^{-126}.

IEEE 754 - float (32 бита)

$$\text{стойност} = (-1)^S \cdot 1.F_{(2)} \cdot 2^{E-127}$$

- E се пази без знак. Отместването 127 позволява отрицателни степени: $E = 127$ означава 2^0, $E = 1$ означава 2^{-126}.
- $E = 0$ и $E = 255$ са запазени - за нулата, много малки (денормализирани) числа, $\pm\infty$ и NaN.

IEEE 754 - float (32 бита)

$$\text{стойност} = (-1)^S \cdot 1.F_{(2)} \cdot 2^{E-127}$$

- E се пази без знак. Отместването 127 позволява отрицателни степени: $E = 127$ означава 2^0, $E = 1$ означава 2^{-126}.
- $E = 0$ и $E = 255$ са запазени - за нулата, много малки (денормализирани) числа, $\pm\infty$ и NaN.
- `double` (64 бита): 1 + 11 + 52 бита, отместване 1023.

Пример - 5.75 като float

1. Двоично: $5.75 = 101.11_{(2)}$

Пример - 5.75 като float

1. Двоично: $5.75 = 101.11_{(2)}$
2. Нормализираме: $1.0111_{(2)} \cdot 2^2$

Пример - 5.75 като float

1. Двоично: $5.75 = 101.11_{(2)}$
2. Нормализираме: $1.0111_{(2)} \cdot 2^2$
3. Знак: $S = 0$, защото числото е положително.

Пример - 5.75 като float


1. Двоично: $5.75 = 101.11_{(2)}$
2. Нормализираме: $1.0111_{(2)} \cdot 2^2$
3. Знак: $S = 0$, защото числото е положително.
4. Експонента: $E = 2 + 127 = 129 = 1000\,0001_{(2)}$

Пример - 5.75 като float

1. Двоично: $5.75 = 101.11_{(2)}$
2. Нормализираме: $1.0111_{(2)} \cdot 2^2$
3. Знак: $S = 0$, защото числото е положително.
4. Експонента: $E = 2 + 127 = 129 = 1000\,0001_{(2)}$
5. Дробна част: битовете след запетаята, 0111, допълнени с нули до 23 бита.


Пример - 5.75 като float

1. Двоично: $5.75 = 101.11_{(2)}$
2. Нормализираме: $1.0111_{(2)} \cdot 2^2$
3. Знак: $S = 0$, защото числото е положително.
4. Експонента: $E = 2 + 127 = 129 = 1000\,0001_{(2)}$
5. Дробна част: битовете след запетаята, 0111, допълнени с нули до 23 бита.



Пример - 5.75 като float

1. Двоично: $5.75 = 101.11_{(2)}$
2. Нормализираме: $1.0111_{(2)} \cdot 2^2$
3. Знак: $S = 0$, защото числото е положително.
4. Експонента: $E = 2 + 127 = 129 = 1000\,0001_{(2)}$
5. Дробна част: битовете след запетаята, 0111, допълнени с нули до 23 бита.




$$= 0\text{x}40\text{B}80000$$

А 0.1?

- $0.1 = 1.1001\,1001\,1001\ldots_{(2)} \cdot 2^{-4}$ - дробната част е безкрайна, затова след 23-тия бит закръгляме.


А 0.1?

- $0.1 = 1.1001\,1001\,1001\ldots_{(2)} \cdot 2^{-4}$ - дробната част е безкрайна, затова след 23-тия бит закръгляме.



А 0.1?


- $0.1 = 1.1001\,1001\,1001\ldots_{(2)} \cdot 2^{-4}$ - дробната част е безкрайна, затова след 23-тия бит закръгляме.



$$= \texttt{0x3DCCCCCD}$$

А 0.1?

- $0.1 = 1.1001\,1001\,1001\ldots_{(2)} \cdot 2^{-4}$ - дробната част е безкрайна, затова след 23-тия бит закръгляме.



$$= \texttt{0x3DCCCCCD}$$

- Записаното число е 0.100000001490116119384765625 - близо до 0.1, но не 0.1.

Въпрос

```
0.1 + 0.2 == 0.3
```

Вярно ли е?

$0.1 + 0.2 != 0.3$

В който и да е език за програмиране сумата в `double` е 0.30000000000000004.

C

```
double s = 0.1 + 0.2;
printf("%d\n s == 0.3);
// 0
```

$0.1 + 0.2 != 0.3$

В който и да е език за програмиране сумата в `double` е 0.30000000000000004.

C

```
double s = 0.1 + 0.2;
printf("%d\n s == 0.3);
// 0
```

JavaScript

```
> 0.1 + 0.2 === 0.3
false
```

$0.1 + 0.2 \mathrel{!}= 0.3$

В който и да е език за програмиране сумата в `double` е 0.30000000000000004.

C

```
double s = 0.1 + 0.2;
printf("%d\n s == 0.3);
// 0
```

JavaScript

```
> 0.1 + 0.2 === 0.3
false
```

x86-64 (NASM)

```
a:  dq 0.1
b:  dq 0.2
c:  dq 0.3

movsd   xmm0, [a]  ; 0.1
addsd   xmm0, [b]  ; + 0.2
ucomisd xmm0, [c]  ; == 0.3?
sete    al         ; al = 0
```

$0.1 + 0.2 != 0.3$

В който и да е език за програмиране сумата в `double` е 0.30000000000000004.

C

```
double s = 0.1 + 0.2;
printf("%d\n s == 0.3);
// 0
```

JavaScript

```
> 0.1 + 0.2 === 0.3
false
```

x86-64 (NASM)

```
a:  dq 0.1
b:  dq 0.2
c:  dq 0.3

movsd   xmm0, [a]  ; 0.1
addsd   xmm0, [b]  ; + 0.2
ucomisd xmm0, [c]  ; == 0.3?
sete    al         ; al = 0
```

Сумата е `0x3FD3333333333334`, а 0.3 е `0x3FD3333333333333` - разликата е в последния бит.

Дроби - какво следва от това

- `float` пази около 7 значещи десетични цифри, `double` - около 15-16.

Дроби - какво следва от това

- `float` пази около 7 значещи десетични цифри, `double` - около 15-16.
- Не сравнявайте дроби с ==. Проверявайте дали разликата е достатъчно малка: `fabs(a - b) < 1e-9`.

Дроби - какво следва от това

- `float` пази около 7 значещи десетични цифри, `double` - около 15-16.
- Не сравнявайте дроби с ==. Проверявайте дали разликата е достатъчно малка: `fabs(a - b) < 1e-9`.
- Не пазете пари във `float` - пазете цели стотинки в целочислен тип.

Дроби - какво следва от това

- `float` пази около 7 значещи десетични цифри, `double` - около 15-16.
- Не сравнявайте дроби с ==. Проверявайте дали разликата е достатъчно малка: `fabs(a - b) < 1e-9`.
- Не пазете пари във `float` - пазете цели стотинки в целочислен тип.
- Специални стойности: $1.0/0.0 = +\infty$, $0.0/0.0 = \text{NaN}$, и NaN не е равно дори на себе си.

Символи - ASCII

- Компютърът не знае какво е буква. Всеки символ е число, а таблица определя кое число коя буква е.

Символи - ASCII

- Компютърът не знае какво е буква. Всеки символ е число, а таблица определя кое число коя буква е.
- ASCII (1963): 7 бита, 128 символа - латински букви, цифри, препинателни знаци и управляващи символи (например `'\n'` е 10).

Символи - ASCII

- Компютърът не знае какво е буква. Всеки символ е число, а таблица определя кое число коя буква е.
- ASCII (1963): 7 бита, 128 символа - латински букви, цифри, препинателни знаци и управляващи символи (например `'\n'` е 10).
- В C `char` е просто малко цяло число: `'A' == 65 == 0b1000001`, `'a' == 97 == 0b1100001`.

Символи - ASCII

- Компютърът не знае какво е буква. Всеки символ е число, а таблица определя кое число коя буква е.
- ASCII (1963): 7 бита, 128 символа - латински букви, цифри, препинателни знаци и управляващи символи (например `'\n'` е 10).
- В C `char` е просто малко цяло число: `'A' == 65 == 0b1000001`, `'a' == 97 == 0b1100001`.
- Таблицата е подредена нарочно: малката и главната буква се различават в един бит (`'a' - 'A' == 32`), а стойността на цифра получаваме с `c - '0'`.

Символи - кодови таблици

- ASCII използва 7 от 8-те бита. Останалите 128 стойности всеки използва за своите букви - само за кирилица има CP1251, KOI8-R, ISO 8859-5 и други.

Символи - кодови таблици

- ASCII използва 7 от 8-те бита. Останалите 128 стойности всеки използва за своите букви - само за кирилица има CP1251, KOI8-R, ISO 8859-5 и други.
- Един и същ байт е различна буква в различните таблици:

Символи - кодови таблици

- ASCII използва 7 от 8-те бита. Останалите 128 стойности всеки използва за своите букви - само за кирилица има CP1251, KOI8-R, ISO 8859-5 и други.
- Един и същ байт е различна буква в различните таблици:

Байт	**Таблица**	**Символ**
`0xC0`	CP1251	А
`0xC0`	KOI8-R	ю
`0xC0`	ISO 8859-5	Р

Символи - кодови таблици

- ASCII използва 7 от 8-те бита. Останалите 128 стойности всеки използва за своите букви - само за кирилица има CP1251, KOI8-R, ISO 8859-5 и други.
- Един и същ байт е различна буква в различните таблици:

Байт	Таблица	Символ
0xC0	CP1251	А
0xC0	KOI8-R	ю
0xC0	ISO 8859-5	Р

- Текст, прочетен с грешната таблица, става безсмислица („кракозябри“, на англ. mojibake).

Символи - Unicode и UTF-8

- Unicode дава на всеки символ от всички писменост уникален номер (code point) от U+0000 до U+10FFFF - над 1,1 милиона възможни, от които над 150 000 вече са заети.

Символи - Unicode и UTF-8

- Unicode дава на всеки символ от всички писменост уникален номер (code point) от U+0000 до U+10FFFF - над 1,1 милиона възможни, от които над 150 000 вече са заети.
- В началото (1991) Unicode е 16-битов, но 65 536 символа се оказват малко и през 1996 г. е разширен.

Символи - Unicode и UTF-8

- Unicode дава на всеки символ от всички писмености уникален номер (code point) от U+0000 до U+10FFFF - над 1,1 милиона възможни, от които над 150 000 вече са заети.
- В началото (1991) Unicode е 16-битов, но 65 536 символа се оказват малко и през 1996 г. е разширен.
- UTF-8 записва всеки номер с 1 до 4 байта, а ASCII символите остават същите единични байтове:

A	U+0041	`41`
А (кирилско)	U+0410	`D0 90`
емоджи „усмихнато лице“	U+1F600	`F0 9F 98 80`


Символи - Unicode и UTF-8

- Unicode дава на всеки символ от всички писмености уникален номер (code point) от U+0000 до U+10FFFF - над 1,1 милиона възможни, от които над 150 000 вече са заети.
- В началото (1991) Unicode е 16-битов, но 65 536 символа се оказват малко и през 1996 г. е разширен.
- UTF-8 записва всеки номер с 1 до 4 байта, а ASCII символите остават същите единични байтове:

A	U+0041	`41`
А (кирилско)	U+0410	`D0 90`
емоджи „усмихнато лице“	U+1F600	`F0 9F 98 80`

- В C `strlen("Ж") == 2` - `strlen` брои байтове, не символи.

Компютърната система



Процесор и памет

- **Процесорът (CPU)** изпълнява инструкции една след друга - смята, сравнява и премества данни.

Процесор и памет

- **Процесорът (CPU)** изпълнява инструкции една след друга - смята, сравнява и премества данни.
- ОС също е програма, която процесорът изпълнява. Чрез нея той управлява останалите компоненти.

Процесор и памет

- **Процесорът (CPU)** изпълнява инструкции една след друга - смята, сравнява и премества данни.
- ОС също е програма, която процесорът изпълнява. Чрез нея той управлява останалите компоненти.
- **Оперативната памет (RAM)** пази инструкциите и данните на програмите, които се изпълняват в момента - и двете в една и съща памет.


Процесор и памет

- **Процесорът (CPU)** изпълнява инструкции една след друга - смята, сравнява и премества данни.
- ОС също е програма, която процесорът изпълнява. Чрез нея той управлява останалите компоненти.
- **Оперативната памет (RAM)** пази инструкциите и данните на програмите, които се изпълняват в момента - и двете в една и съща памет.
- Всеки байт в паметта има *адрес* - помните ли a, $a + 1$, $a + 2$ от слайда за endianness?

Процесор и памет

- **Процесорът (CPU)** изпълнява инструкции една след друга - смята, сравнява и премества данни.
- ОС също е програма, която процесорът изпълнява. Чрез нея той управлява останалите компоненти.
- **Оперативната памет (RAM)** пази инструкциите и данните на програмите, които се изпълняват в момента - и двете в една и съща памет.
- Всеки байт в паметта има *адрес* - помните ли a, $a + 1$, $a + 2$ от слайда за endianness?
- RAM е енергозависима - при изключване съдържанието ѝ се губи.

Процесорът отвътре



Части на процесора

- **Управляващото устройство** извлича следващата инструкция, декодира я и казва на останалите части какво да правят.

Части на процесора

- **Управляващото устройство** извлича следващата инструкция, декодира я и казва на останалите части какво да правят.
- **Аритметико-логическото устройство (ALU)** смята: събиране, изваждане, сравнение, AND, OR, XOR, NOT. Изградено е от логически елементи, а те - от транзистори.

Части на процесора

- **Управляващото устройство** извлича следващата инструкция, декодира я и казва на останалите части какво да правят.
- **Аритметико-логическото устройство (ALU)** смята: събиране, изваждане, сравнение, AND, OR, XOR, NOT. Изградено е от логически елементи, а те - от транзистори.
- **Регистрите** са най-бързата памет - няколко десетки клетки в самия процесор, по 64 бита на x86-64.

Части на процесора

- **Управляващото устройство** извлича следващата инструкция, декодира я и казва на останалите части какво да правят.
- **Аритметико-логическото устройство (ALU)** смята: събиране, изваждане, сравнение, AND, OR, XOR, NOT. Изградено е от логически елементи, а те - от транзистори.
- **Регистрите** са най-бързата памет - няколко десетки клетки в самия процесор, по 64 бита на x86-64.
- **Кешът** пази копие на последно използваните данни от RAM, за да не се чака паметта всеки път.

Регистри с общо предназначение

- Достъпни са за всяка програма - за променливи, междинни резултати и адреси.

```
mov rax, 42       ; rax = 42
add rax, rbx      ; rax = rax + rbx
```

Регистри с общо предназначение

- Достъпни са за всяка програма - за променливи, междинни резултати и адреси.
- x86-64 има 16 такива: `rax`, `rbx`, `rcx`, `rdx`, `rsi`, `rdi`, `rsp`, `rbp` и `r8`-`r15`. ARM64 има 31: `x0`-`x30`.

```
mov rax, 42       ; rax = 42
add rax, rbx      ; rax = rax + rbx
```

Регистри с общо предназначение

- Достъпни са за всяка програма - за променливи, междинни резултати и адреси.
- x86-64 има 16 такива: `rax`, `rbx`, `rcx`, `rdx`, `rsi`, `rdi`, `rsp`, `rbp` и `r8`-`r15`. ARM64 има 31: `x0`-`x30`.
- Отделно има регистри за дроби - `xmm0` от примера с $0.1 + 0.2$ е такъв.

```
mov rax, 42       ; rax = 42
add rax, rbx      ; rax = rax + rbx
```

Регистри с общо предназначение

- Достъпни са за всяка програма - за променливи, междинни резултати и адреси.
- x86-64 има 16 такива: `rax`, `rbx`, `rcx`, `rdx`, `rsi`, `rdi`, `rsp`, `rbp` и `r8`-`r15`. ARM64 има 31: `x0`-`x30`.
- Отделно има регистри за дроби - `xmm0` от примера с $0.1 + 0.2$ е такъв.
- Някои архитектури ги делят на регистри за данни и за адреси (Motorola 68000), x86-64 и ARM64 - не.

```
mov rax, 42       ; rax = 42
add rax, rbx      ; rax = rax + rbx
```

Регистри за управление

- **Програмен брояч** (PC; `rip`) - адресът на следващата инструкция.

[3] На x86-64 режимът е в младшите два бита на `cs`.

Регистри за управление

- **Програмен брояч** (PC; `rip`) - адресът на следващата инструкция.
- **Регистър на инструкцията** (IR) - текущата инструкция. Програмите не го виждат.

[3] На x86-64 режимът е в младшите два бита на `cs`.

Регистри за управление

- **Програмен брояч** (PC; `rip`) - адресът на следващата инструкция.
- **Регистър на инструкцията** (IR) - текущата инструкция. Програмите не го виждат.
- **Регистър на състоянието** (PSW; `rflags` на x86-64) - резултатът от последното сравнение (нула, знак, пренос, препълване), дали прекъсванията са разрешени и режимът на процесора.[3]

[3] На x86-64 режимът е в младшите два бита на `cs`.

Регистри за управление

- **Програмен брояч** (PC; `rip`) - адресът на следващата инструкция.
- **Регистър на инструкцията** (IR) - текущата инструкция. Програмите не го виждат.
- **Регистър на състоянието** (PSW; `rflags` на x86-64) - резултатът от последното сравнение (нула, знак, пренос, препълване), дали прекъсванията са разрешени и режимът на процесора.[3]
- Програмата ги променя само косвено - с преходи и сравнения, а прекъсванията и режима - само ядрото.

[3] На x86-64 режимът е в младшите два бита на `cs`.

Кеш памет

	Типичен обем	Къде е	Време за достъп

Кеш памет

	Типичен обем	Къде е	Време за достъп
Регистри	стотици байта	в ядрото	< 0.3 ns

Кеш памет

	Типичен обем	Къде е	Време за достъп
Регистри	стотици байта	в ядрото	< 0.3 ns
L1	32-64 KB	на ядро	≈ 1 ns

Кеш памет

	Типичен обем	Къде е	Време за достъп
Регистри	стотици байта	в ядрото	< 0.3 ns
L1	32-64 KB	на ядро	≈ 1 ns
L2	0.5-3 MB	на ядро	≈ 3 ns

Кеш памет

	Типичен обем	Къде е	Време за достъп
Регистри	стотици байта	в ядрото	< 0.3 ns
L1	32-64 KB	на ядро	≈ 1 ns
L2	0.5-3 MB	на ядро	≈ 3 ns
L3	8-64 MB	общ за ядрата	≈ 10 ns

Кеш памет

	Типичен обем	Къде е	Време за достъп
Регистри	стотици байта	в ядрото	< 0.3 ns
L1	32-64 KB	на ядро	≈ 1 ns
L2	0.5-3 MB	на ядро	≈ 3 ns
L3	8-64 MB	общ за ядрата	≈ 10 ns
RAM	8-64 GB	извън процесора	≈ 100 ns

Кеш памет

	Типичен обем	Къде е	Време за достъп
Регистри	стотици байта	в ядрото	< 0.3 ns
L1	32-64 KB	на ядро	≈ 1 ns
L2	0.5-3 MB	на ядро	≈ 3 ns
L3	8-64 MB	общ за ядрата	≈ 10 ns
RAM	8-64 GB	извън процесора	≈ 100 ns

- Колкото по-далеч от ALU, толкова по-голям и по-бавен: L1 $<$ L2 $<$ L3 по обем, L1 $>$ L2 $>$ L3 по скорост.

Кеш памет

	Типичен обем	Къде е	Време за достъп
Регистри	стотици байта	в ядрото	< 0.3 ns
L1	32-64 KB	на ядро	≈ 1 ns
L2	0.5-3 MB	на ядро	≈ 3 ns
L3	8-64 MB	общ за ядрата	≈ 10 ns
RAM	8-64 GB	извън процесора	≈ 100 ns

- Колкото по-далеч от ALU, толкова по-голям и по-бавен: L1 $<$ L2 $<$ L3 по обем, L1 $>$ L2 $>$ L3 по скорост.
- L1 е разделен на две - за инструкции (L1I) и за данни (L1D).

Шина и входно-изходни устройства

- **Шината** пренася данни между компонентите: по едни линии - адреса, по други - самите данни, по трети - управляващи сигнали.

Шина и входно-изходни устройства

- **Шината** пренася данни между компонентите: по едни линии - адреса, по други - самите данни, по трети - управляващи сигнали.
- Шината **не** е дънната платка. Дънната платка е платката, на която компонентите са монтирани и свързани.

Шина и входно-изходни устройства

- **Шината** пренася данни между компонентите: по едни линии - адреса, по други - самите данни, по трети - управляващи сигнали.
- Шината **не** е дънната платка. Дънната платка е платката, на която компонентите са монтирани и свързани.
- **Входно-изходните устройства** - клавиатура, мишка, монитор, мрежова карта, дискове - не се свързват към шината пряко, а чрез *контролер*: малък чип със собствени регистри и буфер.

Шина и входно-изходни устройства

- **Шината** пренася данни между компонентите: по едни линии - адреса, по други - самите данни, по трети - управляващи сигнали.
- Шината **не** е дънната платка. Дънната платка е платката, на която компонентите са монтирани и свързани.
- **Входно-изходните устройства** - клавиатура, мишка, монитор, мрежова карта, дискове - не се свързват към шината пряко, а чрез *контролер*: малък чип със собствени регистри и буфер.
- ОС говори с всеки контролер чрез *драйвер* - програмен код, който знае как да работи с точно този вид устройство.

Памет и устройства за съхранение

	Пази данните без ток	Типичен обем	Време за достъп

Памет и устройства за съхранение

	Пази данните без ток	Типичен обем	Време за достъп
RAM	не	8-64 GB	$\approx$ 100 ns

Памет и устройства за съхранение

	Пази данните без ток	Типичен обем	Време за достъп
RAM	не	8-64 GB	$\approx$ 100 ns
SSD	да	0.25-4 TB	$\approx$ 0.1 ms

Памет и устройства за съхранение

	Пази данните без ток	Типичен обем	Време за достъп
RAM	не	8-64 GB	$\approx$ 100 ns
SSD	да	0.25-4 TB	$\approx$ 0.1 ms
HDD	да	1-30 TB	$\approx$ 10 ms

Памет и устройства за съхранение

	Пази данните без ток	Типичен обем	Време за достъп
RAM	не	8-64 GB	$\approx$ 100 ns
SSD	да	0.25-4 TB	$\approx$ 0.1 ms
HDD	да	1-30 TB	$\approx$ 10 ms

- Дисковете са енергонезависими и много по-обемни, но SSD е около 1000 пъти по-бавен от RAM, а HDD - около 100 000 пъти.

Памет и устройства за съхранение

	Пази данните без ток	Типичен обем	Време за достъп
RAM	не	8-64 GB	$\approx$ 100 ns
SSD	да	0.25-4 TB	$\approx$ 0.1 ms
HDD	да	1-30 TB	$\approx$ 10 ms

- Дисковете са енергонезависими и много по-обемни, но SSD е около 1000 пъти по-бавен от RAM, а HDD - около 100 000 пъти.
- Ако достъпът до RAM траеше 1 секунда, четене от SSD би отнело около 17 минути, а от HDD - повече от ден.

А в действителност?

- Една обща шина за всичко има само в модела. В съвременните компютри връзките са няколко и всяка е за определен вид устройства.

А в действителност?

- Една обща шина за всичко има само в модела. В съвременните компютри връзките са няколко и всяка е за определен вид устройства.
- Контролерът на паметта е вграден в процесора (AMD от 2003 г., Intel от 2008 г.) и RAM е свързана към него пряко.

А в действителност?

- Една обща шина за всичко има само в модела. В съвременните компютри връзките са няколко и всяка е за определен вид устройства.
- Контролерът на паметта е вграден в процесора (AMD от 2003 г., Intel от 2008 г.) и RAM е свързана към него пряко.
- Бързите устройства - видеокарта, NVMe SSD - се свързват към процесора по PCIe, всяко със собствена връзка.

А в действителност?

- Една обща шина за всичко има само в модела. В съвременните компютри връзките са няколко и всяка е за определен вид устройства.
- Контролерът на паметта е вграден в процесора (AMD от 2003 г., Intel от 2008 г.) и RAM е свързана към него пряко.
- Бързите устройства - видеокарта, NVMe SSD - се свързват към процесора по PCIe, всяко със собствена връзка.
- По-бавните - USB, SATA, мрежа, звук - минават през *чипсета*, който също е свързан с процесора.

А в действителност?

- Една обща шина за всичко има само в модела. В съвременните компютри връзките са няколко и всяка е за определен вид устройства.
- Контролерът на паметта е вграден в процесора (AMD от 2003 г., Intel от 2008 г.) и RAM е свързана към него пряко.
- Бързите устройства - видеокарта, NVMe SSD - се свързват към процесора по PCIe, всяко със собствена връзка.
- По-бавните - USB, SATA, мрежа, звук - минават през *чипсета*, който също е свързан с процесора.
- За ОС картината остава същата: процесор, памет и устройства, всяко управлявано от свой контролер.

Видове софтуер

Какво е системно програмиране?

Видове софтуер

Какво е системно програмиране?

Компонент	**Интерфейс**	**Функции**
Приложна програма	Към потребителя - конзола, графично	Бизнес логика
Библиотеки за общо предназначение	Прост	Общи - низове, памет, математика и т.н.
Библиотеки за достъп до хардуер	Логическо устройство	Управление на конкретен хардуер

Какво е операционна система?

- Няма една общоприета дефиниция. По-лесно е да я опишем чрез това, което прави:

Какво е операционна система?

- Няма една общоприета дефиниция. По-лесно е да я опишем чрез това, което прави:
  - управлява хардуера на системата;

Какво е операционна система?

- Няма една общоприета дефиниция. По-лесно е да я опишем чрез това, което прави:
  - управлява хардуера на системата;
  - дава на програмите *непряк* достъп до него чрез интерфейс (API) - и чрез същия интерфейс ги ограничава.

Ограничения чрез интерфейса

- `open()` - ОС проверява правата за достъп до файла и може да откаже с грешка. `read()` и `write()` после работят само с вече отворения файл.

Ограничения чрез интерфейса

- `open()` - ОС проверява правата за достъп до файла и може да откаже с грешка. `read()` и `write()` после работят само с вече отворения файл.
- `malloc()` и `free()` **не** са системни извиквания, а функции от `libc`. Когато им трябва още памет, те я искат от ядрото с `brk()` или `mmap()` - и ядрото решава дали да я даде.

Ограничения чрез интерфейса

- `open()` - ОС проверява правата за достъп до файла и може да откаже с грешка. `read()` и `write()` после работят само с вече отворения файл.
- `malloc()` и `free()` **не** са системни извиквания, а функции от `libc`. Когато им трябва още памет, те я искат от ядрото с `brk()` или `mmap()` - и ядрото решава дали да я даде.
- Ако програма достъпи памет, която не е нейна, процесорът сигнализира на ядрото и то я спира - `Segmentation fault` (сигнал `SIGSEGV`).

Какво е операционна система?

- Операционната система (ОС) е софтуер, който споделя и разпределя ресурсите на хардуера между различни програми.

Какво е операционна система?

- Операционната система (ОС) е софтуер, който споделя и разпределя ресурсите на хардуера между различни програми.
- Тези програми получават възможност от ОС да не се съобразяват с останалите агенти на системата, а само със самата ОС.

Какво е операционна система?

- Операционната система (ОС) е софтуер, който споделя и разпределя ресурсите на хардуера между различни програми.
- Тези програми получават възможност от ОС да не се съобразяват с останалите агенти на системата, а само със самата ОС.
- Споделянето на ресурсите се осъществява чрез *изолация* и/или чрез *заявки*.

Какво е операционна система?

- Операционната система (ОС) е софтуер, който споделя и разпределя ресурсите на хардуера между различни програми.
- Тези програми получават възможност от ОС да не се съобразяват с останалите агенти на системата, а само със самата ОС.
- Споделянето на ресурсите се осъществява чрез *изолация* и/или чрез *заявки*.
- *Изолацията* е метод, чрез който ОС показва даден ресурс само и единствено на неговия *собственик*.

Какво е операционна система?

- *Методът на заявките* изисква изрично обръщения на всички програми към един и същ ресурс едновременно. Този вид споделяне бива два вида - *последователно* (или блокиращо, или синхронно) и *паралелно* (или асинхронно). При първото програмата блокира, докато не завърши изпратената заявка, докато при второто заявката се поставя в опашка за изпълнение и програмата няма контрол в какъв момент точно ще бъде изпълнена.

Какво е операционна система?

Ресурс	**Абстракция**	**Метод на споделяне**
Процесор	Нишки	Изолация (и времеделене)
Памет	Адресно пространство	Изолация
Диск	Файлова система	Заявки
Мрежа	Сокети	Заявки
Принтер	Логически принтер	Заявки (асинхронни)

Какво е операционна система?

Изискванията към една ОС още включват -

- Скорост - цената за изпълнение на ОС трябва да бъде минимална.

Какво е операционна система?

Изискванията към една ОС още включват -

- Скорост - цената за изпълнение на ОС трябва да бъде минимална.
- Надеждност - от издръжливостта на ОС зависят и приложенията.

Какво е операционна система?

Изискванията към една ОС още включват -

- Скорост - цената за изпълнение на ОС трябва да бъде минимална.
- Надеждност - от издръжливостта на ОС зависят и приложенията.
- Изолация между изпълняващите се приложения с цел сигурност. Същевременно, начин за споделяне на данни между приложения с цел кооперация.

Какво е операционна система?

Изискванията към една ОС още включват -

- Скорост - цената за изпълнение на ОС трябва да бъде минимална.
- Надеждност - от издръжливостта на ОС зависят и приложенията.
- Изолация между изпълняващите се приложения с цел сигурност. Същевременно, начин за споделяне на данни между приложения с цел кооперация.
- Абстрахиране на конкретния хардуер с цел преносимост.

Какво е операционна система?

Изискванията към една ОС още включват -

- Скорост - цената за изпълнение на ОС трябва да бъде минимална.
- Надеждност - от издръжливостта на ОС зависят и приложенията.
- Изолация между изпълняващите се приложения с цел сигурност. Същевременно, начин за споделяне на данни между приложения с цел кооперация.
- Абстрахиране на конкретния хардуер с цел преносимост.
- Удобен интерфейс, за да бъде лесна за употреба.

Многозадачност

- Очакваме много програми да работят едновременно, но едно процесорно ядро изпълнява инструкциите последователно - една програма в даден момент.

Многозадачност

- Очакваме много програми да работят едновременно, но едно процесорно ядро изпълнява инструкциите последователно - една програма в даден момент.
- Илюзията се постига с *времеделене*: таймер предизвиква прекъсване на всеки няколко милисекунди, ядрото получава управлението и може да даде процесора на друга програма.

Многозадачност

- Очакваме много програми да работят едновременно, но едно процесорно ядро изпълнява инструкциите последователно - една програма в даден момент.
- Илюзията се постига с *времеделене*: таймер предизвиква прекъсване на всеки няколко милисекунди, ядрото получава управлението и може да даде процесора на друга програма.
- Програмите се редуват толкова често, че изглеждат едновременни - това е *конкурентност*, не *паралелизъм*.

Многозадачност

- Очакваме много програми да работят едновременно, но едно процесорно ядро изпълнява инструкциите последователно - една програма в даден момент.
- Илюзията се постига с *времеделене*: таймер предизвиква прекъсване на всеки няколко милисекунди, ядрото получава управлението и може да даде процесора на друга програма.
- Програмите се редуват толкова често, че изглеждат едновременни - това е *конкурентност*, не *паралелизъм*.
- Многоядрените процесори наистина изпълняват няколко програми паралелно - и на всяко ядро отново има времеделене.

Многопотребителност

- Един компютър често се ползва от няколко потребители - понякога едновременно, например сървър, към който се свързват по SSH.

Многопотребителност

- Един компютър често се ползва от няколко потребители - понякога едновременно, например сървър, към който се свързват по SSH.
- ОС знае кой потребител е стартирал всеки процес и кой притежава всеки файл.

Многопотребителност

- Един компютър често се ползва от няколко потребители - понякога едновременно, например сървър, към който се свързват по SSH.
- ОС знае кой потребител е стартирал всеки процес и кой притежава всеки файл.
- Така пази данните и програмите на всеки потребител от останалите - това е изолация, но между хора, а не само между програми.

Структура на ОС

След като сме описали задачите, които една ОС трябва да решава, нека опитаме да си представим как изглежда горе-долу една такава.

Нека разгледаме един крайно опростен пример. Имаме приложения, които искат да пишат по диска, за да запазват потребителски данни. ОС, в която се изпълняват, предоставя интерфейс за работа с диска - приложенията извикват `disk_write(sector, data)` и ОС се грижи за магията.

Имаме две непосредствени следствия-проблеми. От една страна това означава, че приложение A може да реши да

Структура на ОС

използва сектор 42 и приложение Б да си хареса същия сектор. Така те ще бъдат в постоянно състояние на *състезание* (на англ. race condition) за данните на сектор 42.

От втора страна, щом това е просто функция, която може да се извика от всеки, то системата е много лесна за компрометиране - произволна програма може да изтрие данните на потребителя. Със сигурност нежелан ефект!

Достигаме до много важен извод - ОС **не** е просто библиотека с функции, които се „грижат за хардуера“. *Откъде точно произлиза разликата обаче?*

Структура на ОС


Разликата е, че не всяка програма трябва да може да пише по диска каквото и където си пожелае. Това трябва да бъде допустимо при силни ограничения - все пак не бива да го забраняваме; дискът наистина е за писане. *Как решаваме този проблем?*

Понеже разбираме, че трябва дискът да бъде споделен между множество програми, си спомняме, че това се случва чрез *заявки* към *абстракцията* на диска, а именно - *файловата система*. Така решаваме единия проблем.


Структура на ОС

Вторият проблем, който представихме, се отнася до сигурността на ОС. Решаваме го по следния начин. Въвеждаме понятието ниво на привилегия (на англ. privilege level или още protection rings). Това е свойство на изпълняваща се програма - казваме, че се изпълнява с някакво ниво на привилегия.

Структура на ОС



Фигура: x86 Нива на привилегия



Фигура: ARM Нива за изключения

x86 има 4 нива, но Linux и Windows използват само две: ниво 0 за ядрото и ниво 3 за приложенията.

Структура на ОС

И тогава решението на проблема ни е много просто - за да изпълнява `disk_write()` (от предходния ни пример), изискваме програмата да се изпълнява с ниво на привилегия, което позволява това.

Както уточнихме вече обаче приложенията не се изпълняват с ниво на привилегия, което позволява това. И това е по дизайн.

Нуждаем се от метод за „промяна на нивото на привилегия“ - изпълняваме си приложението, вършейки позволени операции (математически операции, работа с низове, взаимодействие с потребител), и в някакъв момент искаме да извикаме

Структура на ОС

„забранената“ функция `disk_write()`. След като функцията приключи работата си, искаме нивото на привилегия да се смени отново - този път към началното си състояние.

Този механизъм се нарича системно извикване (на англ. system call или накратко syscall). Чрез него потребителско приложение инициира работа за ОС. Казваме, че приложението се изпълнява в потребителски режим (на англ. user mode), а ОС - в режим на ядрото (на англ. kernel mode). Онази част от ОС, която се изпълнява в режим на ядрото, наричаме ядро (на англ. kernel). При изпълнение в режим на ядрото програмата има

Структура на ОС

достъп до цялата системна памет и всички инструкции на процесора, докато при потребителския режим ОС се налагат ограничения.

Нека имаме едно примерно системно извикване `S()`. Технологията на извикване на `S()` е следната. Когато потребителско приложение A желае да изпълни `S()`, то трябва да задейства софтуерно прекъсване „капан“ (на англ. trap software interrupt), при което процесорът ще съхрани състоянието на A, ще премине към режим на ядрото и ще премине към изпълнение на обработка на софтуерното прекъсване. При

Структура на ОС

обработката на софтуерното прекъсване ще се изпълни работата на `S()`, след което процесорът ще изпълни специална инструкция за излизане от капана, ще възвърне състоянието на приложението и то ще продължи работата си.

Забелязваме обаче един важен детайл. При извикването на `S()` не можем просто да посочим неговия адрес. *Защо?*

Например, ако желаем да отворим файл, за който нямаме права, можем да посочим адрес, съответстващ на функцията след проверката за правоспособност. Така получаваме способност за отваряне на произволен файл, заобикаляйки

Структура на ОС

всякакви проверки за сигурност. Това се нарича уязвимост (на англ. vulnerability).

Решението на този проблем е просто. Ядрото използва фиксирана таблица за своите системни извиквания. Потребителско приложение уточнява единствено индекса на системното извикване, което иска да се изпълни, а ядрото намира адреса на съответстващата функция при обработката на софтуерното прекъсване.

Така изяснихме общата постановка на комуникация между ОС и приложенията, които ОС управлява.

Структура на ОС

Примери за системни извиквания в Linux са `write`, `mmap`, `shmat` и `dup`. На x86-64 са около 400. Може да се запознаете по-обстойно с всеки от тях, използвайки командата `man 2 <syscall>`. Можете да разгледате системните извиквания, които Linux ядрото предоставя, търсейки макрото `SYSCALL_DEFINE`*x*, където *x* е цяло число от 0 до 6 (броя параметри) в хранилището на кода - torvalds/linux.git или в индексиращата система Bootlin. Да отбележим, че когато извикаме например `write` в своя програма това **не** е системното извикване, както очакваме. Всъщност това е функция, дефинирана в стандартната

Структура на ОС

библиотека `glibc`, която извършва описания от нас процес с поставянето на число на определено място и предизвикване на софтуерно прекъсване. Такива функции се наричат обвивка (на англ. wrapper или jacket).

В macOS ситуацията е подобна на тази в Linux, поради споделения им произход. Можете да разгледате системните извиквания в хранилището на кода - apple/xnu.git. Там вместо подход с макроси, използват генератор на код.

В Windows обичайно се използват различни имена на понятията, но фундаментално идеята е същата. Наместо

Структура на ОС

системно извикване, популярният термин е системна услуга (на англ. system service). Технологията на извикване е сходна - числото, подадено от извикващия се използва от *диспечера на системни услуги*, за да индексира таблица със самите функции, имплементиращи системното извикване. Самите системни извиквания са недокументирани официално, но до известна степен следват т.нар. Native API, имплементиран в `NTDLL.dll`, което е „най-ниската точка“, изпълняваща се в потребителски режим. Примери за системни услуги в Windows са `NtReadFile` и `NtWaitForSingleObject`.

Ядрото

- Ядрото е единствената част от ОС, която работи в режим на ядрото - всичко останало работи в потребителски режим.

Ядрото

- Ядрото е единствената част от ОС, която работи в режим на ядрото - всичко останало работи в потребителски режим.
- То управлява хардуера пряко, включително чрез драйверите на устройствата.

Ядрото

- Ядрото е единствената част от ОС, която работи в режим на ядрото - всичко останало работи в потребителски режим.
- То управлява хардуера пряко, включително чрез драйверите на устройствата.
- В Linux и Windows драйверите работят в режим на ядрото - в Linux често като модули, зареждани при нужда. Грешка в драйвер може да срине цялата система.

Ядрото

- Ядрото е единствената част от ОС, която работи в режим на ядрото - всичко останало работи в потребителски режим.
- То управлява хардуера пряко, включително чрез драйверите на устройствата.
- В Linux и Windows драйверите работят в режим на ядрото - в Linux често като модули, зареждани при нужда. Грешка в драйвер може да срине цялата система.
- В микроядрата (MINIX 3, QNX) драйверите са отделни програми в потребителски режим - по-бавно, но по-надеждно.

Системни извиквания - примери

Група	Системни извиквания

Системни извиквания - примери

Група	Системни извиквания
Процеси	`fork`, `execve`, `waitpid`, `exit`

Системни извиквания - примери

Група	Системни извиквания
Процеси	`fork`, `execve`, `waitpid`, `exit`
Файлове	`open`, `close`, `read`, `write`, `lseek`

Системни извиквания - примери

Група	Системни извиквания
Процеси	`fork`, `execve`, `waitpid`, `exit`
Файлове	`open`, `close`, `read`, `write`, `lseek`
Файлова система	`stat`, `mkdir`, `rmdir`, `link`, `unlink`, `mount`, `chmod`

Системни извиквания - примери

Група	Системни извиквания
Процеси	`fork`, `execve`, `waitpid`, `exit`
Файлове	`open`, `close`, `read`, `write`, `lseek`
Файлова система	`stat`, `mkdir`, `rmdir`, `link`, `unlink`, `mount`, `chmod`

- В C ги извикваме чрез обвивките от `libc` със същите имена. Понякога обвивката вика друго извикване - например `waitpid()` в Linux на x86-64 използва `wait4`.

Системни извиквания - примери

Група	Системни извиквания
Процеси	`fork`, `execve`, `waitpid`, `exit`
Файлове	`open`, `close`, `read`, `write`, `lseek`
Файлова система	`stat`, `mkdir`, `rmdir`, `link`, `unlink`, `mount`, `chmod`

- В C ги извикваме чрез обвивките от `libc` със същите имена. Понякога обвивката вика друго извикване - например `waitpid()` в Linux на x86-64 използва `wait4`.
- Функциите `execl()`, `execvp()` и т.н. са обвивки около едно и също извикване - `execve`.

Обвивка (shell)

- Обвивката е програмата, чрез която потребителят работи с ОС - приема команди и ги изпълнява чрез системни извиквания към ядрото.

Обвивка (shell)

- Обвивката е програмата, чрез която потребителят работи с ОС - приема команди и ги изпълнява чрез системни извиквания към ядрото.
- Може да е текстова (`bash`, `zsh`, PowerShell) или графична (GNOME Shell, Windows Explorer).

Обвивка (shell)

- Обвивката е програмата, чрез която потребителят работи с ОС - приема команди и ги изпълнява чрез системни извиквания към ядрото.
- Може да е текстова (`bash`, `zsh`, PowerShell) или графична (GNOME Shell, Windows Explorer).
- Освен нея ОС включва системни библиотеки (`libc`), помощни програми (`ls`, `cp`, ...) и фонови услуги.

Обвивка (shell)

- Обвивката е програмата, чрез която потребителят работи с ОС - приема команди и ги изпълнява чрез системни извиквания към ядрото.
- Може да е текстова (`bash`, `zsh`, PowerShell) или графична (GNOME Shell, Windows Explorer).
- Освен нея ОС включва системни библиотеки (`libc`), помощни програми (`ls`, `cp`, ...) и фонови услуги.
- В GNU/Linux Linux е ядрото, а GNU дава почти всичко останало - `libc`, основните команди, `bash`, компилатора.

Упражнение

Забележка: Понеже все още не сме преминали през темите относно C, задачките ще изискват само най-елементарни познания и вярвам, че ще се справите ☺.

- Напишете програма, която приема от стандартния си вход три аргумента - име на файл, отместване във файла и низ. Използвайки обвивките на системните извиквания за работа с файл - ОТВАРЯНЕ, ПИСАНЕ и ЗАТВАРЯНЕ, програмата записва на посоченото отместване данните във файла и приключва.

Упражнение

Забележка: Понеже все още не сме преминали през темите относно C, задачките ще изискват само най-елементарни познания и вярвам, че ще се справите ☺.

- Напишете програма, която приема от стандартния си вход три аргумента - име на файл, отместване във файла и низ. Използвайки обвивките на системните извиквания за работа с файл - ОТВАРЯНЕ, ПИСАНЕ и ЗАТВАРЯНЕ, програмата записва на посоченото отместване данните във файла и приключва.

Отг. Под Linux и Mac OS използвайте open, write и close, а под Windows - CreateFileA, WriteFile и CloseHandle.

Упражнение


- Използвайте програма за проследяване на системните извиквания, за да разгледате хода на програмата си. В Windows използвайте `Procmon`, в Mac OS - `sudo dtruss`, а в Linux `strace`. Ако имате други предпочитания, нямам против.

Упражнение

- Използвайте програма за проследяване на системните извиквания, за да разгледате хода на програмата си. В Windows използвайте `Procmon`, в Mac OS - `sudo dtruss`, а в Linux `strace`. Ако имате други предпочитания, нямам против.
- *Забележка (Windows):* Това, което се вижда в колоната „Operation“ в `Procmon` не са системните услуги. Същевременно при *<десен клик>* $\rightarrow$ *Stacks* се виждат ясно всички извиквания, които се пораждат от функцията, както и това в какъв момент точно се преминава към режим на ядрото.

```
1377/0x3ebc:      3829       2      1 mprotect(0x104AEC000, 0xC8, 0x1)     = 0 0
1377/0x3ebc:      3831       2      0 mprotect(0x104AFD000, 0x1000, 0x3)    = 0 0
1377/0x3ebc:      3834       2      0 mprotect(0x104AFD000, 0x1000, 0x1)    = 0 0
1377/0x3ebc:      4007       2      0 issetugid(0x0, 0x0, 0x0)     = 0 0
1377/0x3ebc:      4336       6      3 getentropy(0x7FF7BB409510, 0x20, 0x0)      = 0 0
1377/0x3ebc:      4463      15     12 getattrlist("/Users/salvobit/Desktop/a.out\0", 0x7FF7BB409CB0, 0x7FF7BB409CCC)     = 0 0
1377/0x3ebc:      4483      18     17 access("/Users/salvobit/Desktop\0", 0x4, 0x0)      = 0 0
1377/0x3ebc:      4497      14     12 open("/Users/salvobit/Desktop\0", 0x0, 0x0)      = 3 0
1377/0x3ebc:      4500       3      1 fstat64(0x3, 0x7F90A7704490, 0x0)      = 0 0
1377/0x3ebc:      4502       2      0 csrctl(0x0, 0x7FF7BB409ECC, 0x4)     = 0 0
1377/0x3ebc:      4504       3      1 fcntl(0x3, 0x32, 0x7FF7BB409BC0)     = 0 0
1377/0x3ebc:      4507       2      1 close(0x3)     = 0 0
1377/0x3ebc:      4521      10      8 open("/Users/salvobit/Desktop/Info.plist\0", 0x0, 0x0)     = -1 Err#2
1377/0x3ebc:      4539       3      1 proc_info(0x2, 0x561, 0xD)     = 64 0
1377/0x3ebc:      4555       3      1 csops_audittoken(0x561, 0x10, 0x7FF7BB409F10)      = -1 Err#22
1377/0x3ebc:      4571      10      7 sysctl([unknown, 3, 0, 0, 0, 0] (2), 0x7FF7BB40A250, 0x7FF7BB40A248, 0x7FF813739BA5, 0x15)     = 0 0
1377/0x3ebc:      4574       3      1 sysctl([CTL_KERN, 137, 0, 0, 0, 0] (2), 0x7FF7BB40A2E0, 0x7FF7BB40A2D8, 0x0, 0x0)      = 0 0
1377/0x3ebc:      4761     349    138 open("/tmp/ABC\0", 0x602, 0xDAA8)      = 3 0
1377/0x3ebc:      4781      20     18 write(0x3, "testtestov\0", 0xA)      = 10 0
1377/0x3ebc:      4845      64     63 close(0x3)     = 0 0
```

Фигура: Dtruss (откъс)



Фигура: Procmon (стек)

Отговорности на ядрото

Ядрото стои между програмите и хардуера и отговаря за:

- управлението на процесите;

Отговорности на ядрото

Ядрото стои между програмите и хардуера и отговаря за:

- управлението на процесите;
- управлението на паметта;

Отговорности на ядрото

Ядрото стои между програмите и хардуера и отговаря за:

- управлението на процесите;
- управлението на паметта;
- управлението на входно-изходните устройства;

Отговорности на ядрото

Ядрото стои между програмите и хардуера и отговаря за:

- управлението на процесите;
- управлението на паметта;
- управлението на входно-изходните устройства;
- управлението на устройствата за съхранение;

Отговорности на ядрото

Ядрото стои между програмите и хардуера и отговаря за:

- управлението на процесите;
- управлението на паметта;
- управлението на входно-изходните устройства;
- управлението на устройствата за съхранение;
- защитата на системата.

Процеси

- Процесът е програма по време на изпълнението ѝ. От една програма може да има много процеси едновременно - например два отворени терминала.

Процеси

- Процесът е програма по време на изпълнението ѝ. От една програма може да има много процеси едновременно - например два отворени терминала.
- Всеки процес има номер - PID, положително цяло число.

Процеси

- Процесът е програма по време на изпълнението ѝ. От една програма може да има много процеси едновременно - например два отворени терминала.
- Всеки процес има номер - PID, положително цяло число.
- Нов процес се създава с `fork()` - копие на родителя. Така процесите образуват дърво.


Процеси

- Процесът е програма по време на изпълнението ѝ. От една програма може да има много процеси едновременно - например два отворени терминала.
- Всеки процес има номер - PID, положително цяло число.
- Нов процес се създава с `fork()` - копие на родителя. Така процесите образуват дърво.
- С `execve()` процесът сменя програмата, която изпълнява.

Процеси

- Процесът е програма по време на изпълнението ѝ. От една програма може да има много процеси едновременно - например два отворени терминала.
- Всеки процес има номер - PID, положително цяло число.
- Нов процес се създава с `fork()` - копие на родителя. Така процесите образуват дърво.
- С `execve()` процесът сменя програмата, която изпълнява.
- Първият процес, `init` (PID 1, днес обикновено `systemd`), се стартира от ядрото - всички останали произлизат от него.

Състояния на процес



Смяна на състоянията

- *Готов* $\rightarrow$ *Изпълнява се* - планировчикът на ядрото му дава процесорно време.

Смяна на състоянията

- *Готов* $\rightarrow$ *Изпълнява се* - планировчикът на ядрото му дава процесорно време.
- *Изпълнява се* $\rightarrow$ *Готов* - времето му изтече. Ядрото запазва състоянието му (смяна на контекста, на англ. context switch), за да продължи по-късно оттам, където е спрял.

Смяна на състоянията

- *Готов* $\rightarrow$ *Изпълнява се* - планировчикът на ядрото му дава процесорно време.
- *Изпълнява се* $\rightarrow$ *Готов* - времето му изтече. Ядрото запазва състоянието му (смяна на контекста, на англ. context switch), за да продължи по-късно оттам, където е спрял.
- *Изпълнява се* $\rightarrow$ *Чака* - процесът сам чака нещо: вход от потребителя, данни от диска. Само изпълняващ се процес може да започне да чака.

Смяна на състоянията

- *Готов* $\rightarrow$ *Изпълнява се* - планировчикът на ядрото му дава процесорно време.
- *Изпълнява се* $\rightarrow$ *Готов* - времето му изтече. Ядрото запазва състоянието му (смяна на контекста, на англ. context switch), за да продължи по-късно оттам, където е спрял.
- *Изпълнява се* $\rightarrow$ *Чака* - процесът сам чака нещо: вход от потребителя, данни от диска. Само изпълняващ се процес може да започне да чака.
- *Чака* $\rightarrow$ *Готов* - събитието настъпи и процесът отново чака само процесор.

Край на процес

- Процесът завършва сам (`exit`) или когато получи сигнал.

Край на процес

- Процесът завършва сам (`exit`) или когато получи сигнал.
- `kill <pid>` изпраща сигнал - по подразбиране `SIGTERM`, който програмата може да прихване и да завърши спокойно. `SIGKILL` (`kill -9`) не може да бъде прихванат.

Край на процес

- Процесът завършва сам (`exit`) или когато получи сигнал.
- `kill <pid>` изпраща сигнал - по подразбиране `SIGTERM`, който програмата може да прихване и да завърши спокойно. `SIGKILL` (`kill -9`) не може да бъде прихванат.
- Децата не завършват заедно с родителя си. Остават „сираци“ и получават нов родител - `init` (в Linux и процес, заявил, че осиновява сираци).

Край на процес

- Процесът завършва сам (`exit`) или когато получи сигнал.
- `kill <pid>` изпраща сигнал - по подразбиране `SIGTERM`, който програмата може да прихване и да завърши спокойно. `SIGKILL` (`kill -9`) не може да бъде прихванат.
- Децата не завършват заедно с родителя си. Остават „сираци“ и получават нов родител - `init` (в Linux и процес, заявил, че осиновява сираци).
- ОС дава и механизми за комуникация (обмен на данни) и синхронизация между процесите - ще ги разгледаме по-нататък.

Управление на паметта

- RAM е огромен масив от байтове с адреси. За да бъде изпълнена, програмата трябва да е в паметта.

Управление на паметта

- RAM е огромен масив от байтове с адреси. За да бъде изпълнена, програмата трябва да е в паметта.
- Ядрото:

Управление на паметта

- RAM е огромен масив от байтове с адреси. За да бъде изпълнена, програмата трябва да е в паметта.
- Ядрото:
  - заделя и освобождава памет за процесите;

Управление на паметта

- RAM е огромен масив от байтове с адреси. За да бъде изпълнена, програмата трябва да е в паметта.
- Ядрото:
  - заделя и освобождава памет за процесите;
  - следи коя част от паметта на кой процес принадлежи;

Управление на паметта

- RAM е огромен масив от байтове с адреси. За да бъде изпълнена, програмата трябва да е в паметта.
- Ядрото:
  - заделя и освобождава памет за процесите;
  - следи коя част от паметта на кой процес принадлежи;
  - решава кои данни да стоят в RAM и кои да се преместят на диска, когато паметта не стига.

Управление на паметта

- RAM е огромен масив от байтове с адреси. За да бъде изпълнена, програмата трябва да е в паметта.
- Ядрото:
  - заделя и освобождава памет за процесите;
  - следи коя част от паметта на кой процес принадлежи;
  - решава кои данни да стоят в RAM и кои да се преместят на диска, когато паметта не стига.
- Всеки процес вижда собствено (виртуално) адресно пространство - процесорът превежда адресите по таблици, поддържани от ядрото.

Управление на вход-изхода

- Всяко устройство има драйвер, който знае как да работи с неговия контролер.

Управление на вход-изхода

- Всяко устройство има драйвер, който знае как да работи с неговия контролер.
- Ядрото дава *единен интерфейс* за цели видове устройства: в Unix устройствата са файлове в `/dev`, с които се работи с `read()` и `write()`. Програмата не се интересува от модела на устройството.

Управление на вход-изхода

- Всяко устройство има драйвер, който знае как да работи с неговия контролер.
- Ядрото дава *единен интерфейс* за цели видове устройства: в Unix устройствата са файлове в `/dev`, с които се работи с `read()` и `write()`. Програмата не се интересува от модела на устройството.
- Само ядрото има достъп до устройствата - инструкциите за вход-изход и адресите на контролерите са недостъпни в потребителски режим.

Буфериране, кеширане, спулинг

- *Буфер* - памет, в която данните чакат по пътя между устройството и програмата. Изглажда разликите в скоростта и в размера на порциите (дискът работи с блокове).

Буфериране, кеширане, спулинг

- *Буфер* - памет, в която данните чакат по пътя между устройството и програмата. Изглажда разликите в скоростта и в размера на порциите (дискът работи с блокове).
- *Кеш* - копие на често използвани данни в по-бърза памет. Например ядрото държи прочетените части от файлове в RAM, за да не чете диска отново.

Буфериране, кеширане, спулинг

- *Буфер* - памет, в която данните чакат по пътя между устройството и програмата. Изглажда разликите в скоростта и в размера на порциите (дискът работи с блокове).
- *Кеш* - копие на често използвани данни в по-бърза памет. Например ядрото държи прочетените части от файлове в RAM, за да не чете диска отново.
- *Спулинг* - заданията към устройство, което обслужва само едно наведнъж, чакат в опашка. Когато няколко програми печатат едновременно, принтерът получава документите цели, един след друг.

Управление на съхранението

- Устройствата за съхранение се различават по скорост, обем и начин на работа. Ядрото скрива разликите чрез две абстракции - *файл* и *файлова система*.

Управление на съхранението

- Устройствата за съхранение се различават по скорост, обем и начин на работа. Ядрото скрива разликите чрез две абстракции - *файл* и *файлова система*.
- Файлът е именувана поредица от байтове. Файловата система определя къде на устройството се намират те, а какво означават - решава програмата, която ги чете.

Управление на съхранението

- Устройствата за съхранение се различават по скорост, обем и начин на работа. Ядрото скрива разликите чрез две абстракции - *файл* и *файлова система*.
- Файлът е именувана поредица от байтове. Файловата система определя къде на устройството се намират те, а какво означават - решава програмата, която ги чете.
- Файловата система подрежда файловете в директории и пази правата за достъп. В Unix това са четене, писане и изпълнение - поотделно за собственика, групата и всички останали.

Защита

- **Хардуерна**:

Защита

- **Хардуерна**:
  - режимите на процесора - привилегированите инструкции се изпълняват само в режим на ядрото;

Защита

- **Хардуерна**:
  - режимите на процесора - привилегированите инструкции се изпълняват само в режим на ядрото;
  - защита на паметта - всеки процес достъпва само своята памет (в най-простия вариант чрез регистрите BASE и LIMIT, днес - чрез таблиците на страниците);

Защита

- **Хардуерна**:
  - режимите на процесора - привилегированите инструкции се изпълняват само в режим на ядрото;
  - защита на паметта - всеки процес достъпва само своята памет (в най-простия вариант чрез регистрите BASE и LIMIT, днес - чрез таблиците на страниците);
  - таймерът - ядрото си връща процесора, дори програма да зацикли.

Защита

- **Хардуерна**:
  - режимите на процесора - привилегированите инструкции се изпълняват само в режим на ядрото;
  - защита на паметта - всеки процес достъпва само своята памет (в най-простия вариант чрез регистрите BASE и LIMIT, днес - чрез таблиците на страниците);
  - таймерът - ядрото си връща процесора, дори програма да зацикли.
- **Софтуерна**: потребители и групи, права за достъп до файловете, проверка на всяко системно извикване.

Обобщение

- Изложихме основните задачи, които решава една ОС.

Обобщение

- Изложихме основните задачи, които решава една ОС.
- Уточнихме какво отличава ОС от библиотека за общо предназначение.

Обобщение

- Изложихме основните задачи, които решава една ОС.
- Уточнихме какво отличава ОС от библиотека за общо предназначение.
- Посочихме двата метода, чрез които ОС споделя ресурсите на машината.

Обобщение

- Изложихме основните задачи, които решава една ОС.
- Уточнихме какво отличава ОС от библиотека за общо предназначение.
- Посочихме двата метода, чрез които ОС споделя ресурсите на машината.
- Разгледахме основната техника, използвана от ОС, за да изолират изпълнението на приложенията от хардуера.

Обобщение

- Изложихме основните задачи, които решава една ОС.
- Уточнихме какво отличава ОС от библиотека за общо предназначение.
- Посочихме двата метода, чрез които ОС споделя ресурсите на машината.
- Разгледахме основната техника, използвана от ОС, за да изолират изпълнението на приложенията от хардуера.
- Видяхме как ОС постига многозадачност и многопотребителност.

Обобщение

- Изложихме основните задачи, които решава една ОС.
- Уточнихме какво отличава ОС от библиотека за общо предназначение.
- Посочихме двата метода, чрез които ОС споделя ресурсите на машината.
- Разгледахме основната техника, използвана от ОС, за да изолират изпълнението на приложенията от хардуера.
- Видяхме как ОС постига многозадачност и многопотребителност.
- Разделихме ОС на ядро и потребителско пространство и изброихме отговорностите на ядрото.

За четене вкъщи

- Remzi H. Arpaci-Dusseau и Andrea C. Arpaci-Dusseau. *Introduction to Operating Systems*. https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP/intro.pdf. Chapter from Operating Systems: Three Easy Pieces, Version 1.10. 2018
- Remzi H. Arpaci-Dusseau и Andrea C. Arpaci-Dusseau. *Mechanism: Limited Direct Execution*. https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP/cpu-mechanisms.pdf. Chapter from Operating Systems: Three Easy Pieces, Version 1.10. 2018
- Computerphile. *Why Use Binary?* https://youtu.be/thrx3SBEpL8. Video, YouTube
- Computerphile. *Floating Point Numbers*. https://youtu.be/PZRI1IfStY0. Video, YouTube
- David Drysdale. *Anatomy of a system call, part 1*. https://lwn.net/Articles/604287/. Article from LWN.net. 2014

Край