


Studia Podyplomowe Inżynieria Oprogramowania 2023/2024

Elementy Inżynierii Oprogramowania

System automatycznej ochrony PPOŻ dla Nadleśnictw

Autor: mgr inż. Oskar Mężyk Prowadzący: dr hab. inż. Radosław Klimek System PPOŻ ma na celu wspomaganie służb leśnych w monitorowaniu i automatycznym wykrywaniu zagrożeń pożarowych w obrębie danego nadleśnictwa. Użytkownikami i właścicielami Systemu są służby leśne. System obejmuje sieć czujników i kamer, umieszczonych na wieżach obserwacyjnych i innych obiektach technicznych, wraz z ich lokalizacją GPS, informacją o stanie technicznym i możliwością podglądu obrazu. Obraz z kamer i sygnały z czujników przekazywane są do Centrum Monitoringu, w którym pełniony jest dyżur 24h/7dni w tygodniu. Całość systemu oparta jest na istniejącym systemie GIS z Mapą Nadleśnictwa oraz Bazie Danych, zawierających Punkty Obserwacyjne. System odpowiedzialny jest za wykrycie zagrożenia pożarowego, wskazanie przybliżonej pozycji pożaru, automatyczne powiadomienie Centrum Monitoringu. Dyspozytor Centrum Monitoringu odpowiedzialny jest za zaakceptowanie, przetworzenie oraz odwołanie Zdarzenia. System PPOŻ musi zapisywać wszelkie alarmy, powiadomienia, zgłoszenia itp. Zdarzenia do Dziennika Zdarzeń. Raz wygenerowanego Zdarzenia nie można usunąć, zamknięcie Zdarzenia możliwe jest tylko w odpowiednim statusie Zdarzenia. System musi uwzględniać awarie poszczególnych komponentów i pracę w trybie awaryjnym.

SYSTEM PPOZ DIAGRAM KONTEKSTOWY



Opis sygnałów zewnętrznych

Obiekt zewnętrzny	Тур	Nazwa sygnału	Opis
	D	Dane logowania	Login i hasło użytkownika lub id karty Dyspozytora
DYSPOZYTOR	С	Akceptacja zdarzenia	Potwierdzenie poprawności i ważności alarmu.
	С	Zamknięcie zdarzenia	Odwołanie alarmu. Zakończenie akcji gaśniczej. Odrzucenie niepoprawnego zdarzenia.
	С	Przekazanie zdarzenia	Przekazanie zdarzenia do Straży pożarnej lub innej służby.
	D	Raport zdarzeń	Wygenerowane zestawienie zdarzeń, alarmów itp.
Czujnik	D	Alarm	Przekroczenie stanu alarmowego na czujniku.
	C	Odwołanie alarmu	Skasowanie stanu alarmowego.
	D	Awaria	Zgłoszenie awarii czujnika.
	C	Aktywacja/Deaktywacja	Aktywowanie czujnika w systemie PPOŻ.
	C	Inicjalizacja	Wywołanie Systemu GIS i podłączenie do API
System GIS	D	Lokalizacja	Przekazanie danych GPS ze zdarzenia
	D	Мара	Pobranie mapy wg danych z GPS z "Lokalizacji"
	С	Inicjalizacja	Wywołanie Bazy Danych i podłączenie do API
Baza danych	D	Lista punktów	Lista Punktów Obserwacyjnych z koordynatami i
Nadleśnictwa		obserwacyjnych	informacjami o czujnikach
	D	Lista PSP/OSP	Książka adresowa Straży Pożarnej (PSP/OSP)

Słownik danych (DD):

Dane logowania = [@id_dyspozytor | login + haslo] *logowanie kartą lub login + hasło*

Raport zdarzen = @id_raport + data + @id_dyspozytor + { zdarzenie }

Zdarzenie = @id_zdarzenia + { @id_punktobserwacyjny + lokalizacja_gps + alarm }

Alarm = { @id_czujnika + ["czujnikCO2" | "czujnikIR" | "czujnikUV" | "termometr" | "kamera"] + wartosc_pomiaru +

prog_alarmowy + status_czujnika + (link_do_podgladu_video) } *format JSON*

Awaria = @id czujnika + status czujnika *status obejmuje typ awarii*

Lokalizacja = lattitude + longitude + ([skala | rozmiar_obszaru]) *format JSON*

Mapa = { plik danych mapy } *format zależny od inicjalizacji*

Lista Punktów Obserwacyjnych = { punkt_obserwacyjny }

Punkt Obserwacyjny = { @id_punktobserwacyjny + lattitude + longitude + typ_punktu + { @id_czujnik } }

Dyspozytor = @id_dyspozytor + imie + nazwisko + certyfikat_autoryzacji

Lista Dyspozytorow = { Dyspozytor }

Generuj Raport Zdarzen = @id_dyspozytor + (data_poczatkowa) + (data_koncowa) + ({ filtr_zdarzen})

Pobierz Raport Zdarzen = @id_raport + plik_raportu

Zapytanie = *Zapytanie SQL wg Generuj Raport Zdarzen*

Dane początkowe = id_dyspozytora + mapa + lista punktów obserwacyjnych


Specyfikacja PSPEC (wybrane):

Kontekst DFD	Proces	Nr	PSPEC
		D1.INIT.1	Wejście: Dane_logowania
			Wyjście: status
			Algorytm:
			Pobierz "Lista dyspozytorow"
			Znajdz id_dyspozytor & pobierz certyfikat & aktualna
	Zaloguj		data
	dyspozytora		if id_dyspozytor && certyfikat == ważny
D1			Status = OK
			Uruchom proces "Uruchom dyspozytornie"
			Else
			Status = NOK
		D1.INIT.2	Wejście: Status Dyspozytora, Status GIS, Status DB, Mapa
INICJALIZACJA			Nadleśnictwa
			Wyjście : Dane początkowe
			Algorytm:
			If wszystkie statusy OK
	I I a alama		Pobierz Mapę
	Uruchom		Pobierz listę punktów obserwacyjnych
	dyspozytornie		Przygotuj Dane Początkowe
			Przejdź do stanu Aktywny-normalny
			Uruchom proces Oczekiwanie
			Else
			Zgłoś awarię
			Przejdź do Stanu "Uszkodzony"
		D1.MON.1	Wejście: id_punktobserwacyjny, lista punktów obserwacyjnych,
			sygnał czasu
			Wyjście: zdarzenie (utrata komunikacji),
D1 Monitorowanie Punktów Obserwacyjnych			Algorytm:
			Timer = co_5_minut
	Sprawdzaj		While (1)
	komunikaję do		Pobierz id_punktobserwacyjny
	P.O		Sprawdź komunikację
			If brak_komunikacji
			Utwórz Zdarzenie(brak kom.)
			If co_1_minut
			Timer = co_1_minut
			Wait(Timer)
	Generuj	D1.GEN.1	Wejście: Generuj Raport Zdarzeń
D1 Generuj Raport	zapytanie		Wyjście : Zapytanie
	Zapytame		Algorytm: Przetwórz dane na zapytanie SQL
		D1.GEN.2	Wejście: Lista zdarzeń
			Wyjście: plik_raportu
			Algorytm:
	Formatuj raport		Pobierz wynik zapytania
			Przetwórz dane na format pliku_raportu
			Wygeneruj plik raportu
			Zapisz raport do bazy danych


Spis rysunków w dokumencie poniżej:

Diagramy DFD	6
,	
Diagramy ERD	15
Diagram STD	16
o	


SYSTEM PPOZ DIAGRAM 0




SYSTEM PPOZ DIAGRAM 1 INICJALIZACJA




SYSTEM PPOZ DIAGRAM 1 OCZEKIWANIE




SYSTEM PPOZ DIAGRAM 1 MONIOTOROWANIE PUNKTÓW OBSERWACYJNYCH




SYSTEM PPOZ DIAGRAM 1 PRZETWARZANIE




SYSTEM PPOZ DIAGRAM 1 GENERUJ RAPORT





SYSTEM PPOZ DIAGRAM 2 ZALOGUJ DYSPOZYTORA



SYSTEM PPOZ DIAGRAM 2 GENEROWANIE ZDARZENIA










Diagram STD - System PPOŻ

