Informática I - Electrónica


Código de Materia 950452 R1091 Viernes Turno Noche

Oscar Paniagua
Gaston Coustau




Sistemas de numeración | ¿cómo contamos?

 A la hora de representar una cantidad, asignamos un simbolo de nuestro sistema de numeración a cada una de las cantidades a representar:



¿Y que pasa si quiero representar una cantidad mayor que la cantidad de simbolos que tiene mi sistema de numeracion?






10



Sistemas Posicionales

- Son aquellos donde la posicion de un dígito cambia el peso que este representa en la cantidad
- Nuestro sistema Decimal es el mejor ejemplo



Sistemas NO Posicionales


- Son aquellos donde la cantidad representada por cada digito es independiente de su ubicación
- Un claro ejemplo es el sistema numérico Romano

	Numerales romanos					
	Fundan	nentales		Se	ecundari	os
1	I X C M		٧	L	D	
1	10	100	1000	5	50	500

Sistemas de numeración | Sistemas posicionales

Volviendo a la primaria... descompongamos el número 1234





$$1234 = 1 \times 10^3 + 2 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 4 \times 10^0$$

$$N = \sum_{i=-k}^{n-1} d_i \cdot 10^i$$

Generalizando
$$ightarrow \sum_{i=-k}^{n-1} d_i b^i$$

<u>Dígito</u>: simbolo permitido con un valor determinado

<u>Base</u>: cantidad de simbolos permitidos

<u>Posición</u>: ubicación del dígito dentro del número conformado

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_numeraci%C3%B3n



Sistemas de numeración | otras bases

Cantidad ĎĎĎĎ **(...**)

<u>Decimal (</u>

<u>Decimal (Base = 10)</u>

G \ D G. G \	<u> </u>
	1
0	
1 2 3 4	
2	
3	
4	
5 6 7	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

16

Binaria (Base = 2)

0	
1	
10	
11	
100	
101	
110	
111	
1000	
1001	
1010	
1011	
1100	
1101	
1110	
1111	
10000	

Octal (Base = 8)

0	
1	
2	
1 2 3	
4	
5	
6	
4 5 6 7	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17 20	
20	

<u>Hexadecimal</u> (Base = 16)

0
1
2
3
5
6
7
8
9
Α
В
С
D
Ε
F
10

Sistemas de numeración | Sistema Binario en electrónica

<u>Bit</u>: **BI**nari digi**T**. Es la mínima unidad que se puede almacenar en un circuito electrónico.



¿3,3V o OV? ¿Prendido o apagado? ¿1 o O? <u>IMPORTANTE</u>:

Toda la información se almacena en Bits en los dispositivos electrónicos. Es por eso que decimos que "todo es un número"

Byte: Conjunto de 8 bits

Nibble: Conjunto de 4 bits de un

byte


Word: Conjunto de bits que pueden ser accedidos en una única operación de lectura o escritura.

Tamaño del bus de datos.



Nibble alto

Nibble bajo







Sistemas de numeración | Multiplos del byte


Nombre	Abrev.	Factor binario	Tamaño en el SI
bytes	В	$2^0 = 1$	$10^0 = 1$
kilo	k	2 ¹⁰ = 1024	$10^3 = 1000$
mega	М	2 ²⁰ = 1 048 576	10 ⁶ = 1 000 000
giga	G	2 ³⁰ = 1 073 741 824	10 ⁹ = 1 000 000 000
tera	Т	2 ⁴⁰ = 1 099 511 627 776	10 ¹² = 1 000 000 000 000
peta	Р	2 ⁵⁰ = 1 125 899 906 842 624	10 ¹⁵ = 1 000 000 000 000 000
exa	E	2 ⁶⁰ = 1 152 921 504 606 846 976	10 ¹⁸ = 1 000 000 000 000 000
zetta	Z	2 ⁷⁰ = 1 180 591 620 717 411 303 424	10 ²¹ = 1 000 000 000 000 000 000 000
yotta	Υ	2 ⁸⁰ = 1 208 925 819 614 629 174 706 176	1024 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000



Sistemas de numeración | Base X a Base 10










¡A programar!




- Realizar una función que reciba un numero positivo en base 2 en formato string y devuelva la cantidad o -1 en caso de error
- Realizar una función que reciba un numero positivo en base 8 en formato string y devuelva la cantidad o -1 en caso de error
- Realizar una función que reciba un numero positivo en base 16 en formato string y devuelva la cantidad o -1 en caso de error
- Realizar una función que imprima un número en bases octal, decimal y hexadecimal

Método de las divisiones



- Dividimos al numero por la nueva base y nos quedamos con el resto
- Reétimos el procedimiento con el cociente hasta llegar a 0
- Leemos el numero convertido de atrás hacia adelante

Ejemplo: 897 de base 10 a base 2



Método de las restas



- Buscamos el mayor numero posible que sea potencia de 2 y a su vez sea menor que el número a convertir
- 2. Le restamos dicho número a nuestro valor
- 3. Repetimos 1 y 2 hasta llegar a 0
- 4. Aquellas potencias que hayamos restado, las marcamos en orden con un 1
- 5. Aquellas potencias que no hayamos restado las completamos con 0

Ejemplo: 897 de base 10 a base 2

i		
. ~	valor	potencia
✓ (4)	1	0
×	2	1
××	4	2
×	8	3
×	16	4
×	32	5
×	64	6
√ ③	128	7
✓ ②	256	8
(1)	512	9
	1024	10

$$1)897 - 512 = 385$$

$$2)385 - 256 = 129$$


$$3) 129 - 128 = 1$$

4)
$$1 - 1 = 0$$

1110000001




¡A programar!



- Realizar una funcion que reciba una cantidad y un array de char vacio; y coloque en éste un string con el número convertido en binario utilizando el método de las divisiones
- Repita el ejercicio anterior, pero utilizando el método de las restas
- Modifique la funcion anterior para que reciba un tercer parámetro, que indique la base de destino a la cual se desea convertir el número

Sistemas de numeración | pasajes entre bases


- Existen métodos sencillos para realizar pasajes de numeros entre bases que guardan relaciones de potencia entre ellas
- La relacion de potencia entre las bases nos da la relacion directa que hay entre las cantidades de dígitos
- 8 = 2³
 - Esto implica que tomando grupos de 3 digitos binaros podemos convertirlos en un único dígito octal
- $16 = 2^4$
 - Esto implica que tomando grupos de 4 digitos binaros podemos convertirlos en un único dígito Hexadecimal






Ejemplo a base octal

2	8
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7



El número convertido a base 8 es: 065653

Ejemplo a base Hexadecimal





El número convertido a base 16 es: 0x6BAB

Sistemas de numeración | números signados | SyM

- Para representar numeros signados existen distintos formatos
 - Signo y magnitud
 - Binario desplazado
 - Complemento a 1
 - Complemento a 2

Signo y Magnitud

- La forma mas natural de pensarlo es signo y magnitud
- Del conjunto de bits disponibles, tomo uno para representar el signo. El resto representaran la magnitud
- Posee doble representacion del 0
- Los numeros más negativos parecen mayores que otros numeros. Se dificulta la comparación

10	2
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
-0	1000
-1	1001
-2	1010
-3	1011
-4	1100
-5	1101
-6	1110
-7	1111



Sistemas de numeración | números signados | binario desplazado

Binario desplazado

- Buscando resolver las desventajas de SyM surge el binario desplazado
- Se coloca arbitrariamente el 0 al medio de la tabla
- No posee doble representacion del 0
- Los numeros negativos no aparentan ser mayores que los positivos
- Presenta una gran dificultad a la hora de realizar operaciones aritméticas

10	2
-7	0000
-6	0001
-5	0010
-4	0011
-3	0100
-2	0101
-1	0110
0	0111
1	1000
2	1001
3	1010
4	1011
5	1100
6	1101
7	1110



Sistemas de numeración | números signados | Ca1

Complemento a 1

- Buscando resolver las desventajas de SyM y del binario desplazado
- Los numeros positivos se representan con su magnitud
- Los numeros negativos se representan mediante su complemento a 1 → cambiar los dígitos por su opuesto
- Doble representacion del 0

10	2
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
-0	1111
-1	1110
-2	1101
-3	1100
-4	1011
-5	1010
-6	1001
-7	1000





Sistemas de numeración | números signados | Ca2

Complemento a 2

- Buscando resolver las desventajas de los anteriores
- Los numeros positivos se representan con su magnitud
- Los numeros negativos se representan mediante su complemento a 2 → realizar el complemento a 1 y sumar 1
- Tiene un valor mas hacia el negativo
- <u>Éste es el mecanismo utilizado actualmente</u>


10	2
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
-1	1111
-2	1110
-3	1101
-4	1100
-5	1011
-6	1010
-7	1001
-8	1000



Sistemas de numeración | Operaciones aritméticas

- Las operaciones aritméticas básicas son análogas en todas las bases
- Resulta interesante destacar que al multiplicar o dividir por la base, se "corre la coma" a la derecha o izquierda respectivamente.
 - Este concepto se aplica frecuentemente a nivel de bits desplazando los mismos a la izquierda o derecha para multiplicar o dividir por 2







Sistemas de numeración | Rango de variables



Con los conceptos incorporados, completar el siguiente cuadro y justificar la respuesta

tipo	rango		
char			
unsigned char			
int			
unsigned int			

Realizar las siguientes opreaciones en todas las bases vistas:

- 1524 + 4573
- 1024 * 8
- 45218-4852
- 54873+55481
- 12548*16
- 102458/2

Verificar....



Punto fijo

- Una de las formas de representar a los números reales (con coma) es la denominada "punto fijo"
- El concepto radica en dejar reservada una determinada cantidad de bits para la parte fraccionaria
- Esto conlleva una pérdida de presición
- Ej: representar el nro 25,69 en punto fijo, con 5 bits para parte entera y 3 para la parte decimal


32	16	8	4	2	1	0.5	0.25	0.125
0	1	1	0	0	1	1	0	1

Nro representado: 25,625

Punto flotante

- Es la forma actualmente utilizada por las computadoras para representar los números reales
- El concepto es similar al anterior, solo que se reserva un número de bits para "mover" la coma de acuerdo a la necesidad
- El formato es similar al utilizado en la notación científica

- El signo se representa con un bit
- El exponente se representa con 8 bits en binario desplazado
- La mantisa son los 23 bits restantes, y le dan la presición al número





Sistemas de numeración | Números reales | punto flotante

Clase	Exp	Fracción
Ceros	0	0
Números desnormalizados	0	distinto de 0
Números normalizados	1-254	cualquiera
Infinitos	255	0
NaN (Not a Number)	255	distinto de 0