БлогNot. Лекции по C/C++: указатели и строки Си



Лекции по С/С++: указатели и строки Си

Указатель - это переменная, содержащая адрес некоторого объекта в оперативной памяти (ОП). Смысл применения указателей - косвенная адресация объектов в ОП, позволяющая динамически менять логику программы и управлять распределением ОΠ.

Основные применения:

- работа с массивами и строками;
- прямой доступ к ОП;
- работа с динамическими объектами, под которые выделяется ОП.

Описание указателя имеет следующий общий вид:

```
TUI *MMA;
```

то есть, указатель всегда адресует определённый тип объектов! Например,

```
int *px; // указатель на целочисленные данные
char *s; //указатель на тип char (строку Си)
```

Опишем основные операции и действия, которые разрешены с указателями:

1. Сложение/вычитание с числом:

```
px++;
 //переставить указатель px на sizeof(int) байт вперед
s--;
//перейти к предыдущему символу строки
//(на sizeof(char) байт, необязательно один)
```

2. Указателю можно присваивать адрес объекта унарной операцией "&":

```
int *px; int x,y;
px=&x;
//теперь рх показывает на ячейку памяти со
// значением х
px=&y; //а теперь - на ячейку со значением у
```

3. Значение переменной, на которую показывает указатель, берется унарной операцией "*" ("взять значение"):

```
x=*px;
       //косвенно выполнили присваивание х=у
(*px)++; //косвенно увеличили значение у на 1
```

Важно! Из-за приоритетов и ассоциативности операций С++ действие

```
*px++;
```

имеет совсем другой смысл, чем предыдущее. Оно означает "взять значение у (*px) и затем перейти к следующей ячейке памяти (++)"

Расшифруем оператор

```
x=*px++;
```

Если px по-прежнему показывал на y, он означает "записать значение y в x и затем перейти к ячейке памяти, следующей за px". Именно такой подход в классическом Си используется для сканирования массивов и строк.

Вот пример, с точностью до адресов памяти показывающий это важное различие. Комментарием приведены значения и адреса памяти переменных x и y, а также значение, полученное по указателю px и адрес памяти, на который он показывает. Обратите внимание, что после выполнения второго варианта кода значение, полученное по указателю, стало "мусором", так как он показывал на переменную, а не на нулевой элемент массива.

```
#include <cstdio>

int main() {
  int x=0,y=1; int *px=&y;
  printf ("\nx=%d on &%p, y=%d on &%p, *px=%d on &%p",x,&x,y,&y,*px,px);
  x=(*px)++; //после первого запуска замените на x=*px++;
  printf ("\nx=%d on &%p, y=%d on &%p, *px=%d on &%p",x,&x,y,&y,*px,px);
  /*
  Действие (*px)++
  x=0 on &002CFC14, y=1 on &002CFC08, *px=1 on &002CFC08
  x=1 on &002CFC14, y=2 on &002CFC08, *px=2 on &002CFC08
  Действие *px++
  x=0 on &0021F774, y=1 on &0021F768, *px=1 on &0021F768
  x=1 on &0021F774, y=1 on &0021F768, *px=-858993460 on &0021F76C
  */
  getchar(); return 0;
}
```

Приведём пример связывания указателя со статическим массивом:

```
int a[5]={1,2,3,4,5};
int *pa=&a[0];
for (int i=0; i<5; i++) cout << *pa++ << " ";</pre>
```

или

```
for (int i=0; i<5; i++) cout << pa[i] << " ";
```

Эти записи абсолютно эквиваленты, потому что в Си конструкция a[b] означает не что иное, как *(a+b), где a - объект, b - смещение от начала памяти, адресующей объект. Таким образом, обращение к элементу массива a[i] может быть записано и как *(a+i), а присваивание указателю адреса нулевого элемента массива можно бы было записать в любом из 4 видов

```
int *pa=&a[0];
int *pa=&(*(a+0));
int *pa=&(*a);
int *pa=a;
```

Важно! При любом способе записи это одна и та же операция, и это - не "присваивание массива указателю", это его установка на нулевой элемент массива.

4. Сравнение указателей (вместо сравнения значений, на которые они указывают) в общем случае *может быть некорректно*!

```
int x;
int *px=&x, *py=&x;
if (*px==*py) ... //корректно
if (px==py) ... //некорректно!
```

Причина – адресация ОП не обязана быть однозначной, например, в DOS одному адресу памяти могли соответствовать разные пары частей адреса "сегмент" и "смещение".

5. Указатели и ссылки могут использоваться для передачи функциям аргументов по адресу (то есть, для "выходных" параметров функций), для этого есть 2 способа:

Способ 1, со ссылочной переменной С++

```
void swap (int &a, int &b) {
  int c=a; a=b; b=c;
}
//...
int a=3,b=5; swap (a,b);
```

Этот способ можно назвать "передача параметров по значению, приём по ссылке".

Способ 2, с указателями Си

```
void swap (int *a, int *b) {
  int c=*a; *a=*b; *b=c;
}
//...
int a=3,b=5; swap (&a,&b);
int *pa=&a; swap (pa,&b);
```

Передача параметров по адресу, прием по значению.

Указатели и строки языка Си

Как правило, для сканирования Си-строк используются указатели.

```
char *s="Hello, world";
```

Это установка указателя на первый байт строковой константы, а не копирование и не присваивание!

Важно!

1. Даже если размер символа равен одному байту, эта строка займёт не 12 (11 символов и пробел), а 13 байт памяти. Дополнительный байт нужен для хранения нуль-терминатора, символа с кодом 0, записываемого как '\0' (но не '0' – это цифра 0 с кодом 48). Многие функции работы с Си-строками автоматически добавляют нультерминатор в конец обрабатываемой строки:

```
char s[12];
strcpy(s,"Hello, world");
//Вызвали стандартную функцию копирования строки
//Ошибка! Нет места для нуль-терминатора
char s[13]; //А так было бы верно!
```

2. Длина Си-строки нигде не хранится, её можно только узнать стандартной функцией strlen(s), где s – указатель типа char *. Для строки, записанной выше, будет возвращено значение 12, нуль-терминатор не считается. Фактически, Си-строка есть массив символов, элементов типа char.

Как выполнять другие операции со строками, заданными с помощью указателей char *? Для этого может понадобиться сразу несколько стандартных библиотек. Как правило, в новых компиляторах C++ можно подключать и "классические" сисовместимые заголовочные файлы, и заголовки из более новых версий стандарта, которые указаны в скобках.

Файл ctype.h (cctype) содержит:

1) функции с именами is* - проверка класса символов (isalpha, isdigit, ...), все они возвращают целое число, например:

```
char d;
if (isdigit(d)) {
  //код для ситуации, когда d - цифра
}
```

Аналогичная проверка "вручную" могла бы быть выполнена кодом вида

```
if (d>='0' && d<='9') {
```

2) функции с именами to* - преобразование регистра символов (toupper, tolower), они возвращают преобразованный символ. Могут быть бесполезны при работе с символами национальных алфавитов, а не только латиницей.

Moдуль string.h (cstring) предназначен для работы со строками, заданными указателем и заканчивающимися байтом '\0' ("строками Си"). Имена большинства его функций начинаются на "str". Часть функций (memcpy, memmove, memcmp) подходит для работы с буферами (областями памяти с известным размером).

Примеры на работу со строками и указателями

1. Копирование строки

```
char *s="Test string";
char s2[80];
strcpy (s2,s);
//копирование строки, s2 - буфер, а не указатель!
```

2. Копирование строки с указанием количества символов

```
char *s="Test string";
char s2[80];
char *t=strncpy (s2,s,strlen(s));
cout << t;</pre>
```

Функция strncpy копирует не более n символов (n - третий параметр), но не запишет нуль-терминатор, в результате чего в конце строки t выведется "мусор". Правильно было бы добавить после вызова strncpy следующее:

```
t[strlen(s)]='\0';
```

то есть, "ручную" установку нуль-терминатора.

3. Копирование строки в новую память

```
char *s="12345";
char *s2=new char [strlen(s)+1];
strcpy (s2,s);
```

Здесь мы безопасно скопировали строку s в новую память s2, не забыв выделить "лишний" байт для нуль-терминатора.

4. Приведём собственную реализацию стандартной функции strcpy:

```
char *strcpy_ (char *dst, char *src) {
  char *r=dst;
  while (*src!='\0') {
    *dst=*src; dst++; src++;
  }
  *dst='\0';
  return r;
}
```

Вызвать нашу функцию можно, например, так:

```
char *src="Строка текста";
char dst[80];
strcpy_ (&dst[0],&src[0]);
```

Сократим текст функции strcpy_:

```
char *strcpy_ (char *dst, char *src) {
  char *r=dst;
  while (*src) *dst++=*src++;
  *dst='\0';
  return r;
}
```

5. Сцепление строк - функция strcat

```
char *s="Test string";
char *s2;
char *t2=strcat (s2,strcat(s," new words"));
```

Так как strcat не выделяет память, поведение такого кода непредсказуемо!

А вот такое сцепление строк сработает:

```
char s[80]; strcpy (s,"Test string");
char s2[80];
strcat (s," new words");
strcpy (s2,s);
char *t2=strcat (s2,s);
```

То есть, всегда должна быть память, куда писать - статическая из буфера или выделенная динамически.

6. Поиск символа или подстроки в строке.

```
char *sym = strchr (s,'t');
if (sym==NULL) puts ("He найдено");
else puts (sym); //выведет "t string"
//для strrchr вывод был бы "tring"
```

```
char *sub = strstr (s,"ring");
puts (sub); //выведет "ring"
```

7. Сравнение строк - функции с шаблоном имени str*cmp - "string comparing"

```
char *a="abcd",*b="abce";
int r=strcmp(a,b);
//r=-1, т.к. символ 'd' предшествует символу 'e'
//Соответственно strcmp(b,a) вернет в данном случае 1
//Если строки совпадают, результат=0
```

- 8. Есть готовые функции для разбора строк strtok, strspn, strcspn cm. пособие, пп. 8.1-8.3
- 9. Преобразование типов между числом и строкой библиотека stdlib.h (cstdlib)

```
char *s="qwerty";
int i=atoi(s);
//i=0, исключений не генерируется!
```

Из числа в строку:

1) itoa, ultoa - из целых типов

```
char buf[20];
int i=-31189;
char *t=itoa(i,buf,36);
//В buf получили запись і в 36-ричной с.с.
```

2) fcvt, gcvt, ecvt - из вещественных типов

Работа с динамической памятью

Как правило, описывается указатель нужного типа, который затем связывается с областью памяти, выделенной оператором new или си-совместимыми функциями для управления ОП.

1. Описать указатель на будущий динамический объект:

```
int *a;
//Надёжнее int *a=NULL;
```

2. Оператором new или функциями malloc, calloc выделить оперативную память:

```
a = new int [10];
```

или

или

```
a = (int *) calloc (10,sizeof(int));
```

В последнем случае мы выделили 10 элементов по sizeof(int) байт и заполнили нулями '\0'.

Важно! Не смешивайте эти 2 способа в одном программном модуле или проекте! Предпочтительней new, кроме тех случаев, когда нужно обеспечить заполнение памяти нулевыми байтами.

3. Проверить, удалось ли выделить память - если нет, указатель равен константе константе NULL из стандартной библиотеки (в ряде компиляторов null, nullptr, 0):

```
if (a==NULL) {
   //Обработка ошибка "Не удалось выделить память"
}
```

- 4. Работа с динамическим массивом или строкой ничем не отличается от случая, когда они статические.
- 5. Когда выделенная ОП больше не нужна, её нужно освободить:

Важно! Всегда старайтесь придерживаться принципа стека при распределении ОП. То есть, объект, занявший ОП последним, первым её освобождает.

Пример. Динамическая матрица размером n*m.

```
const int n=5,m=4;
int **a = new (int *) [n];
for (int i=0; i<n; i++) a[i] = new int [m];</pre>
```

После этого можно работать с элементами матрицы a[i][j], например, присваивать им значения. Освободить память можно было бы так:

```
for (int i=n-1; i>-1; i--) delete a[i];
delete a;
```

Рекомендуемые задачи

- 1. Написать собственную функцию работы со строкой, заданной указателем, сравнить со стандартной.
- 2. Написать собственную функцию для работы с одномерным динамическим массивом, заданным указателем.
- 3. Написать свои версии функций преобразования строки в число и числа в строку.
- Ф Оглавление серии лекций

теги: textprocessing c++ учебное		
	Вдесь можно оставить комментарий, обязательны только выделенные цветом поля. Не пишите лишнего, и всё будет хорошо	
Ваше имя: Пароль (если желаете запомнить имя):		
Любимый URL (если указываете, то вставьте полностью):		