[XAMPP版] 監視モニター II

機能追加

1. SNMP監視 2. メール機能

1.1 SNMP監視機能概要

Windows OS

c#プログラムの SNMPマネージャ

概要

提供するC#プログラムおよびPHPのsnmpマネージャからUnix、WindowsのSNMPエージェントへアクセスするためUnix監視対象ホストへはNet-snmpエージェントが、Windows監視対象ホストへはWindowsSNMPサービスが必要です

Unix OS

Net-SNMPエージェント

Windows OS

WindowsSNMPサービス

1.2 仕様

下記の仕様通りテストをしてから、死活を「SNMP監視」にします

コミュニティ	デフォルト
private	localhost
public	0.0.0.0/0
remote	0.0.0.0/0

SNMPマネージャ			
OS	種類	OID	c# & php プログラム
UNIX Windows OS共通	CPU負荷情報 " RAM使用情報	1.3.6.1.4.1.2021.10.1.5 1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3/5/6	snmpcpuget.exe snmpcpuget.exe snmpramget.exe
OS共通 OS共通 UNIX Windows UNIX Windows	DISK使用情報 プロセス情報 TCPポート情報 "TCP6ポート情報	1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3/5/6 1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2 1.3.6.1.2.1.6.20.1.4.1 1.3.6.1.2.1.6.19.1.7.1 1.3.6.1.2.1.6.20.1.4.2 1.3.6.1.2.1.6.19.1.7.2	snmpramget.exe snmpdiskget.exe php/snmp2_walk php/snmprealwalk php/snmprealwalk php/snmprealwalk php/snmprealwalk
UNIX	プロセス情報(注) 注:プライベートMIBを	1.3.6.1.4.1.9999 エージェントに組み込む	

1.3 監視対象ホスト単独試験

Snmpコマンドで仕様通りの機能を試験して下さい

CPU情報取得

Unix Agent snmpwalk -v1 -c < community > <host > .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.5 Windows Agent snmpwalk -v1 -c < community > <host > .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2

RAM/Disk情報験

Unix Agent snmpwalk -v1 -c<community> <host> .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3 snmpwalk -v1 -c<community> <host> .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5 snmpwalk -v1 -c<community> <host> .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6 snmpwalk -v1 -c<community> <host> .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3

snmpwalk -v1 -c < community > < host > .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5 snmpwalk -v1 -c < community > < host > .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6

プロセス情報取得

Unix Agent snmpwalk -v1 -c < community > < host > .1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2 Windows Agent snmpwalk -v1 -c < community > < host > .1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2

TCPポート情報取得

Unix Agent(IPv4) snmpwalk -v1 -c < community > < host > .1.3.6.1.2.1.6.20.1.4.1 snmpwalk -v1 -c < community > < host > .1.3.6.1.2.1.6.20.1.4.2 snmpwalk -v1 -c < community > < host > .1.3.6.1.2.1.6.20.1.4.2 snmpwalk -v1 -c < community > < host > .1.3.6.1.2.1.6.19.1.7.1 snmpwalk -v1 -c < community > < host > .1.3.6.1.2.1.6.19.1.7.2

1.4 SNMP監視

監視対象ホストのsnmp監視

- ① メニュー「監視ホスト修正」でホスト選択し「選択実行」をクリック
- ② ホスト情報の死活で「snmp監視」を選択し、監視するオブジェクトを入力の上「更新実行」をクリック

または

① メニュー「監視ホスト追加」の死活動作で「snmp監視」を選択し、 監視するオブジェクトを入力の上「作成」をクリック

1.5 Agent監視

Agent監視とは、1つの監視サイトの状態をまとめて表示するホスト127.0.0.1がその役割を担うものです。 監視サイト内の監視対象ホストがすべて正常なら「No Problem」を1つでも異常なら「Problem」を表示します。

127.0.0.1ホスト内のSNMP設定と試験

- ① snmpコマンド使用するため、net-snmp-5.5.0をインストール
- 2 試験
 - \$ snmpset -v1 -cprivate 127.0.0.1 sysLocation.0 s: ok SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: ok
 - \$ snmpget -v1 -cprivate 127.0.0.1 sysLocation.0 SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: ok

1.6 初期化後のSNMP監視機能追加 例

初期化後にSNMP監視対象ホストを追加し、機能を確認する 監視対象ホスト IPアドレス 表示名 Windows 192.168.1.155 winsnmp Linux 192.168.1.19 linuxsnmp

図 1.6.1 現用レイアウトに2つのSNMPホスト組み込み




図 1.6.2 Windows SNMP監視対象ホスト追加




図 1.6.3 Linux SNMP監視対象ホスト追加




図 1.6.4 追加ホストの監視確認



C



d






TCPポート正常

CPU使用率正常 RAM使用率正常 DISK使用率正常 プロセス

2.1 メール機能概要

PHP監視アプリ内のメール関連構成です



2.2 基本テスト

PHP監視アプリからメール送信を実行しますので、ローカルメールサーバの基本的なメールプロトコルを単独でテストして下さい

25番ポート 認証なし

587番ポート ユーザー名と平文パスワード認証

2.3 送信設定、送信試験

メール送信アプリの取り換え

- ① phpsendmail.phpを phpsendmail.php.nosend ヘファイル名変更
- ② phpsendmail.php.sendを phpsendmail.phpへファイル名変更
- ③ phpsendmailAt.phpを phpsendmailAt.php.nosendへ ファイル名変更
- ④ phpsendmailAt.php.sendを phpsendmailAt.phpへ ファイル名変更

アプリ内のメールサーバー設定と送信試験

- ① メニュー「メール設定・送信」で以下設定の上、「設定」ボタンをクリック SMTP Server、SMTP Port、SMTP認証ユーザー(注)、SMTP認証パスワード(注) From Address、To Address、Subject、Body 注:587ポートで必要
- ② メニュー「メール設定・送信」で、「送信」ボタンをクリック
- ③ ローカルメールサーバで受信を確認します

監視対象ホスト異常時にメールを送信設定

① メニュー「監視ホスト追加」または「監視ホスト修正」で対象ホストを選択、 メール欄を「自動送信」にします

2.5 その他

- 監視画面右下のステータスフレームに表示される 「Mail Server Active」はメールサーバのping死活のみのチェックで、メールプロトコルはチェックしていません
- ログアウト前にメールサーバーを停止すると、タイムアウトの時間だけ ログアウト表示が遅れます

2.6 初期化後のメール機能追加 例

初期化後にメールサーバーホストを追加し、機能を確認する

監視対象ホスト IPアドレス 表示名

Linux 192.168.1.139 mailserver

図 2.6.1 現用レイアウトにmailserver組み込み




図 2.6.2 mailserverホスト追加





図 2.6.3 メール送信設定と送信試験



「設定」、「送信」で確認する

図 2.6.4 Postfixメールサーバ設定(参考)

master.cf

submission inet n - n - - smtpd

- -o syslog name=postfix/submission
- -o smtpd tls security level=may
- -o smtpd sasl auth enable=yes
- -o smtpd client restrictions=\$mua client restrictions,permit
- -o smtpd_recipient_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject

main.cf

```
myhostname = mailserver.mydomain.jp
mydomain = mydomain.jp
smtpd_sasl_auth_enable=yes
smtpd_relay_restrictions=permit_mynetworks,permit_sasl_authenticated,reject_unauth_destination
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_security_level=may
smtpd_tls_protocols=!SSLv2 !SSLv3
smtpd_tls_loglevel=1
smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/postfix/postfix.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/pki/postfix/postfix.pem
sender_canonical_maps = hash:/etc/postfix/sender_maps
mydestination = $myhostname, $mydomain, localhost
```

hosts

192.168.1.139 mailserver.mydomain.jp mailserver

```
# hostname mailserver
# useradd -m mailuser
# echo 'mailpass' | passwd --stdin mailuser
```