
# VMMIBの仕組み



- ①managerがチェックプロセスをagentへ格納
- ②agentは定期的にプロセスをチェック、未稼働プロセスをMIBにセット
- ③managerが随時agentから未稼働プロセスを取得

## VMMIBの仕様

### バイナリRPM

vmmib-1.0.0-1.el7.x86\_64.rpm RHEL 7用 vmmib-1.0.0-1.el8.x86\_64.rpm RHEL 8用

Version 1.0.0

Community localhost private その他 remote


Access private,remote共read/write

OID 1.3.6.1.4.1.9999.1.1.0 integer(未使用)

1.3.6.1.4.1.9999.1.2.0 string (localからget,remoteからset)

1.3.6.1.4.1.9999.1.3.0 string(localからput,remoteからget)

# インストールと確認手順



## VMMIB RPMバイナリーインストール

注1:{el7|el8}記述はどちらかを選ぶ

```
注2: 既存vmmib削除の場合は、rpm -e vmmib-1.0.0-1.{el7|el8}.x86 64実行
注3: インストールは管理者権限sudoユーザまたはrootで行う
注4: net-snmpインストール済
$ pwd
/home/<sudouser>
$ Is
rpmbuild.zip
$ unzip rpmbuild.zip
$ cd rpmbuild/RPMS/x86 64
$ sudo rpm -ivh vmmib-1.0.0-1.|el7|el8}.x86_64.rpm
Verifying... ######################### [100%]
準備しています... ######################## [100%]
更新中 / インストール中...
 1:vmmib-1.0.0-1.{el7{el8} ############################ [100%]
```

## net-snmpコンフィグ設定

### コンフィグファイル確認

\$ *Is -I /usr/local/etc*-rw-r--r-. 1 root root 19633 2月 28 20:13 snmpd.conf.new
\$ *Is -I /etc/snmp*-rw-----. 1 root root 18861 1月 23 2021 snmpd.conf

### コンフィグファイル置換

\$ sudo mv /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmp.conf.orig \$ sudo cp /usr/local/etc/snmp.conf.new /etc/snmp/snmpd.conf

### 再起動

\$ sudo systemctl restart snmpd

\$ sudo systemctl status snmpd

### VMMIBインストール確認

```
Agentxプログラム、MIB確認
$ Is -I /usr/local/bin/vmmib
-rwxr-xr-x. 1 root root 21176 2月 22 20:03 /usr/local/bin/vmmib
$ Is -I /usr/share/snmp/mibs/VM-MIB.txt
-rw-r--r--. 1 root root 851 2月 22 20:03 /usr/share/snmp/mibs/VM-MIB.txt
起動スクリプト登録確認、Agent起動、確認
$ chkconfig --list
vmmibservice 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
$ sudo /etc/rc.d/rc3.d/S98vmmibservice start
Starting vmmib:
$ ps -ef | grep vmmib
       23835 1 0 17:23 ? 00:00:00 /usr/local/bin/vmmib
root
<sudouser> 7381 3931 0 10:29 pts/0 00:00:00 grep --color=auto vmmib
停止
$ sudo /etc/rc.d/rc0.d/K01vmmibservice stop
Stopping vmmib:
                                    [ OK ]
$ ps -ef | grep vmmib
```

<sudouser> 7381 3931 0 10:29 pts/0 00:00:00 grep --color=auto vmmib

### OS再起動、VMMIB自動起動確認

### OS再起動

\$ sudo reboot

### 再ログイン、プロセス自動起動確認

\$ ps -ef | grep vmmib

root 1317 1 0 10:32 ? 00:00:00 /usr/local/bin/vmmib

<sudouser> 2822 2771 0 10:33 pts/0 00:00:00 grep --color=auto vmmib

#### ローカルアクセス確認

\$ snmpwalk -v1 -cprivate localhost .1.3.6.1.4.1.9999

SNMPv2-SMI::enterprises.9999.1.1.0 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.9999.1.2.0 = ""

SNMPv2-SMI::enterprises.9999.1.3.0 = ""

または

VM-MIB::myint1.0 = INTEGER: 0

VM-MIB::mystring2.0 = ""

VM-MIB::mystring3.0 = ""

## Firewall設定、外部アクセス試験

### ファイアウオール設定

```
$ sudo firewall-cmd --add-port=161/udp --permanent
$ sudo firewall-cmd --reload
$ sudo firewall-cmd --list-all
public (active)
target: default
icmp-block-inversion: no
interfaces: ens33
sources:
services: dhcpv6-client http ssh
ports: 161/udp
```

#### アクセス確認

\$ snmpwalk -v1 -cremote 192.168.1.xxx .1.3.6.1.4.1.9999
VM-MIB::myint1.0 = INTEGER: 0

VM-MIB::mystring2.0 = ""
VM-MIB::mystring3.0 = ""