[PHP版]監視モニター II

機能追加

SNMP監視 メール機能

SNMP監視機能概要

1. 概要

提供するC#プログラムおよびPHPのsnmpマネージャから Unix、Windows SNMPエージェントへアクセスしますので Unix監視対象ホストへは、Net-snmpエージェント Windows監視対象ホストへは、WindowsSNMPサービス が必要です

Unix OS

Net-SNMPエージェント

Windows OS

c#プログラムの SNMPマネージャ

Windows OS

WindowsSNMPサービス

SNMP監視機能仕様

2. 仕様

下記の仕様通りテストをしてから、メニュー「監視ホスト修正」で死活を「SNMP監視」にします

コミュニティ	デフォルト
private	localhost
public	0.0.0.0/0
remote	0.0.0.0/0

SNMPマ	ネージャ		
OS	種類	OID	c# php プログラム
UNIX Windows	CPU負荷情報	1.3.6.1.4.1.2021.10.1.5 1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2	snmpcpuget.exe snmpcpuget.exe
OS共通 OS共通	RAM使用情報 DISK使用情報	1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3/5/6 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3/5/6	snmpramget.exe snmpdiskget.exe
OS共通 UNIX Windows UNIX Windows	TCP6ポート情報	1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2 1.3.6.1.2.1.6.20.1.4.1 1.3.6.1.2.1.6.19.1.7.1 1.3.6.1.2.1.6.20.1.4.2 1.3.6.1.2.1.6.19.1.7.2	php/snmp2_walk php/snmprealwalk php/snmprealwalk php/snmprealwalk php/snmprealwalk
UNIX	プロセス情報(注) 注:プライベートMIBを	1.3.6.1.4.1.9999 エージェントに組み込む	

SNMP機能試験

3. 監視対象ホスト単独試験

Snmpコマンドで仕様通りの機能を試験して下さい

```
CPU情報取得
Unix Agent
                        snmpwalk -v1 -c < community > < host > .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.5
                        snmpwalk -v1 -c < community > < host > .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2
Windows Agent
Ram/Disk情報験
Unix Agent
                        snmpwalk -v1 -c < community > < host > .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3
                        snmpwalk -v1 -c < community > < host > .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5
                        snmpwalk -v1 -c<community> <host> .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6
Windows Agent
                        snmpwalk -v1 -c<community> <host> .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3
                        snmpwalk -v1 -c<community> <host> .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5
                        snmpwalk -v1 -c < community > < host > .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6
Process情報取得
                        snmpwalk -v1 -c < community > < host > .1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2
Unix Agent
Windows Agent
                        snmpwalk -v1 -c < community > < host > .1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2
```

TcpPort情報取得


snmpwalk -v1 -c < community > < host > .1.3.6.1.2.1.6.20.1.4.1
snmpwalk -v1 -c < community > < host > .1.3.6.1.2.1.6.20.1.4.2
snmpwalk -v1 -c < community > < host > .1.3.6.1.2.1.6.19.1.7.1
snmpwalk -v1 -c < community > < host > .1.3.6.1.2.1.6.19.1.7.2

4. SNMP監視

メニュー「監視ホスト修正」または「監視ホスト追加」の、死活を「Snmp監視」に切り替えて 監視ができるが確認して下さい

メール機能概要

1.概要 PHP監視アプリ内のメール関連構成です



メール機能処置

1.基本テスト

PHP監視アプリからメール送信依頼を出しますので、ローカルメールサーバの基本的なメールプロトコルを単独で充分テストして下さい

2.送信設定

①メール送信アプリの取り換え

kanshiphpフォルダ内のphpsendmail,php、phpsendmailAt.phpを削除 phpsendmail.php.sendをphpsendmail.phpへ phpsendmailAt.php.sendをphpsendmailAt.phpへ 注:phpsendmailAt.phpはグラフをメールに添付する場合に使われます

②アプリ内のメールサーバー設定と送信試験

メニュー「メール設定・送信」で以下設定の上、「設定」ボタンをクリック SMTP Server、SMTP Port、SMTP認証ユーザー、SMTP認証パスワード From Address、To Address、Subject、Body ついで、「送信」ボタンをクリック ローカルメールサーバで受信を確認します

③試験監視対象ホスト異常時にメールを送信設定

メニュー「監視ホスト追加」または「監視ホスト修正」で対象ホストを選択、 メール欄を「自動送信」にします

3.その他

〇監視画面右下のステータスフレームに表示される「Mail Server Active」は メールサーバのping死活のみのチェックで、メールプロトコルはチェックしていません <u>〇ログアウト前にメール</u>サーバーを停止すると、タイムアウトの時間だけログアウトが遅れます