# [XAMPP版] 監視モニター

# SNMP監視機能追加

- 1 SNMP監視機能概要
- 2 SNMP仕様
- 3 監視対象ホスト単独試験
- 4 Agent監視
- 5 初期化後のSNMP監視機能追加
- 6 Windows SNMP機能チェックアプリ
- 7 Linux SNMP機能チェックアプリ

#### 1 SNMP監視機能概要

Windows OS

c#プログラムの SNMPマネージャ

#### 概要

提供するC#プログラムおよびPHPのsnmpマネージャから Unix、WindowsのSNMPエージェントへアクセスするため Unix監視対象ホストへはNet-snmpエージェントが、 Windows監視対象ホストへはWMI SNMPプロバイダー が必要です

Unix OS

Net-SNMPエージェント

Windows OS

WMISNMPプロバイダー

# 2 SNMP仕様

下記の仕様通りテストをしてから、死活を「SNMP監視」にします

コミュニティ	デフォルト
private	localhost
public	0.0.0.0/0
remote	0.0.0.0/0

SNMI	MPマネージャ				
OS	種類	OID	c# & php プログラム		
OS共通	_	1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2	snmpcpuget.exe		
OS共通		1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3/5/6	snmpramget.exe		
OS共通		1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3/5/6	snmpdiskget.exe		
OS共通		1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2	php/snmp2_walk		
UNIX		1.3.6.1.2.1.6.20.1.4.1	php/snmprealwalk		
Windo		1.3.6.1.2.1.6.19.1.7.1	php/snmprealwalk		
UNIX	1 113 101	1.3.6.1.2.1.6.20.1.4.2	php/snmprealwalk		
Windo	ows "	1.3.6.1.2.1.6.19.1.7.2	php/snmprealwalk		
UNIX	プロセス情報(注)	1.3.6.1.4.1.999999			
	注:プライベートMIB	をエージェントに組み込む			

### 3 監視対象ホスト単独試験

### snmpコマンドで仕様通りの機能を試験して下さい

	CPU情報	共通	snmpwalk -v1 -c <community> <host> .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2</host></community>
	RAM情報 Unix/OSX Windows	Descr. Size Used Size Used	snmpwalk -v1 -c <community> <host> .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3 snmpwalk -v1 -c<community> <host> .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.1 snmpwalk -v1 -c<community> <host> .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.1 snmpwalk -v1 -c<community> <host> .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.x snmpwalk -v1 -c<community> <host> .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.x</host></community></host></community></host></community></host></community></host></community>
	Disk情報 Unix OSX Windows	Descr. Size Used Size Used Size Used	snmpwalk -v1 -c <community> <host> .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3 snmpwalk -v1 -c<community> <host> .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.52 snmpwalk -v1 -c<community> <host> .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.52 snmpwalk -v1 -c<community> <host> .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.31 snmpwalk -v1 -c<community> <host> .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.31 snmpwalk -v1 -c<community> <host> .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.1 snmpwalk -v1 -c<community> <host> .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.1</host></community></host></community></host></community></host></community></host></community></host></community></host></community>
	プロセス情報	共通	snmpwalk -v1 -c <community> <host> .1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2</host></community>
TCPポート情報取得 Unix (IPv4) Unix (IPv6) Windows (IPv4) Windows (IPv6) Mac OSX (IPv4) Mac OSX (IPv6)		/4) /6) v4)	snmpwalk -v1 -c <community> <host> .1.3.6.1.2.1.6.20.1.4.1 snmpwalk -v1 -c<community> <host> .1.3.6.1.2.1.6.20.1.4.2 snmpwalk -v1 -c<community> <host> .1.3.6.1.2.1.6.19.1.7.1 snmpwalk -v1 -c<community> <host> .1.3.6.1.2.1.6.19.1.7.2 snmpwalk -v1 -c<community> <host> .1.3.6.1.2.1.6.13.1.1 ncat -z -w 0.5 <host> <port></port></host></host></community></host></community></host></community></host></community></host></community>

#### 4 Agent監視

Agent監視とは、1つの監視サイトの状態をまとめて表示するホスト127.0.0.1がその役割を担うものです。 監視サイト内の監視対象ホストがすべて正常なら「No Problem」を1つでも異常なら「Problem」を表示します。

127.0.0.1ホスト内のSNMP設定と試験

4.1 snmpコマンド使用するため、net-snmp-5.5.0をインストール

#### 4.2 基本試験

> snmpset -v1 -cprivate 127.0.0.1 sysLocation.0 s ok

SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: ok

> snmpget -v1 -cprivate 127.0.0.1 sysLocation.0

SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: ok

### 4 Agent監視(つづき)


#### 4.3 Agent監視対象を選択



- ①設定メニュー「監視ホスト修正」をクリック
- ②ホスト一覧から修正対象ホストLocalhostの選択をチェックし 「選択実行」をクリック

### 4 Agent監視(つづき)

#### 4.4 Agent監視へ変更



- ①死活を「Agent監視」にして、「更新実行」をクリック
- ②「正常に更新されました」の画面で「監視モニターへ戻る」をクリック


#### 5 初期化後のSNMP監視機能追加 例

5.1 初期化後にSNMP監視対象ホストを追加し、機能を確認する

監視対象ホスト IPアドレス 表示名

Windows 192.168.1.155 winsnmp Linux 192.168.1.19 linuxsnmp

図 5.1 現用レイアウトに2つのSNMPホスト組み込む



- 5 初期化後のSNMP監視機能追加(つづき)
  - 5.2 メニューから「監視ホスト追加」選択、赤枠にデータを設定し「ホスト作成」クリック
- 図 5.2 Windows SNMP監視対象ホスト追加





- 5 初期化後のSNMP監視機能追加(つづき)
  - 5.3 メニューから「監視ホスト追加」選択、赤枠に別のホストデータを設定し「作成」クリック

#### 図 5.3 Linux SNMP監視対象ホスト追加



- 6 初期化後のSNMP監視機能追加(つづき)
  - 6.4 メニューから「監視モニター」選択、standby状態になるがCore Refreshすると 監視が始まり結果が表示され、Activeならホストが緑になり、 SNMPリソースの状態も表示される

図 6.4 追加ホストの監視確認



### 6 Windows SNMP機能チェックアプリ

WindowsホストへVisualMonitor監視アプリをインストールする場合のチェック

- 6.1 SNMP機能をチェックできること
- ① ubinフォルダ内のsnmpcpuget.exe snmpramget.exe, snmpdiskget.exeの存在チェック
- ② snmpマネージャプロセスの存在と、udp161ポートのチェック
- ③ snmp機能の基本(snmpcpuget.exe)チェック
- ④ エージェント機能(sysLcation)のSET/GETチェック

#### 6.2 チェック方法(管理者コマンドプロンプト)

:\frac{\pmatrix}{\pmatrix} \text{vmsetup} > \text{php snmplocalcheck.php}

#### 6.3 使用例

#### > php snmplocalcheck.php

snmpcheck: snmpcpuget.exe snmpramget.exe snmpdiskget.exe は存在します

snmpcheck: snmpサービスは稼働しています

snmpcheck: udp ポート161 が見つかりました、ファイアウオールは不明です

snmpcheck: snmp機能は動作しています

snmpcheck: エージェント機能は動作しています

#### 7 Linux SNMP機能チェックアプリ

LinuxホストへVisualMonitor監視アプリをインストールする場合のチェック

#### 7.1 SNMP機能をチェックできること

- ① ubinフォルダ内のsnmpcpuget.sh, snmpramget.sh, snmpdiskget.shの存在チェック
- ② snmpマネージャプロセスの存在と、udp161ポートのチェック
- ③ snmp機能の基本(snmpcpuget.sh)チェック
- ④ エージェント機能(sysLcation)のSET/GETチェック

#### 7.2 チェック方法(管理者シェル)

# php snmplocalcheck.php

#### 7.3 使用例

#### # php snmplocalcheck.php

snmpcheck: snmpcpuget.exe snmpramget.exe snmpdiskget.exe は存在します

snmpcheck: snmpサービスは稼働しています

snmpcheck: udp ポート161 が見つかりました、ファイアウオールは不明です

snmpcheck: snmp機能は動作しています

snmpcheck: エージェント機能は動作しています