Osvaldo Uriel Calderón Dorantes, 316005171 Facultad de Ciencias Universidad Nacional Autónoma de México Seguridad Radiológica osvaldo13576@ciencias.unam



TAREA 3 & TAREA 4

24 de marzo de 2022

Tarea 3

Recolectamos los datos de las energías máximas para las β y α en cada radionúclido desde la página IAEA

Radionúclido	Modo de Decaimiento	$E_{ m m\acute{a}x} \ [MeV]$	URL
^{18}F	β^+	$E_{\beta \text{ máx}} = 0.6335[MeV]$	Ver espectro
^{14}C	β^-	$E_{\beta \text{ máx}} = 0.156475[MeV]$	Ver espectro
^{32}P	β^-	$E_{\beta \text{ máx}} = 1.71066[MeV]$	Ver espectro
^{131}I	β^-	$E_{\beta \text{ máx}} = 0.8069[MeV]$	Ver espectro
^{222}Rn	α	$E_{\alpha \text{ máx}} = 5.48948[MeV]$	Ver energía
^{225}Ac	α	$E_{\alpha \text{ máx}} = 5.832[MeV]$	Ver energía

Tabla 1

Observamos que los radionúclidos cuyo modo de decaimiento dominante es la ecuación β están dentro del rango

$$0.01[MeV] \le E_{\beta \text{ máx}} \le 2.5[MeV]$$

empleamos la ecuación 1 para calcular el alcance en aire

$$R_{\beta, \text{ aire}} = \frac{412E_{\beta \text{ máx}} \, ^{1.265 - 0.0954 \ln(E_{\beta \text{ máx}})}}{\rho_m} \tag{1}$$

y el alcance en algún tejido, por ejemplo, el tejido biológico humano ρ_t dada en la ecuación 2

$$R_{\beta, \text{ tejido}} = R_{\beta, \text{ aire}} \frac{\rho_m}{\rho_t}$$
 (2)

y para los radionúclidos con modo de decaimiento dominante α están dentro del rango

$$4[MeV] \le E_{\alpha \text{ máx}} \le 8[MeV]$$

se emplea la ecuación 3 para calcular el alcance en aire

$$R_{\alpha, \text{ aire}} = 1.24 E_{\alpha \text{ máx}} - 2.62 \tag{3}$$

y para el alcance en tejido se emplea la ecuación 4

$$R_{\alpha, \text{ tejido}} = R_{\alpha, \text{ aire}} \frac{\rho_m}{\rho_t}$$
 (4)

Las ecuaciones anteriores toman energía en unidades de [MeV] y para la densidad $[mg/cm^3]$ para obtener los alcances en [cm]. Donde la densidad en aire es $\rho_m=1.293[mg/cm^3]$ y la densidad en tejido es $\rho_t=1000[mg/cm^3]$, tomando la aproximación de la densidad en agua.

- 1. Calcular los alcances de los siguientes radionúclidos:
 - a) ^{18}F
 - Calculando el alcance en aire tenemos que

$$\begin{split} R_{\beta,\,\text{aire}} \left(\,^{18}F \right) &= \frac{412 E_{\beta\,\,\text{máx}} \left(\left(\,^{18}F \right) \right)^{1.265 - 0.0954\,\ln\left(E_{\beta\,\,\text{máx}} \left(\,^{18}F \right) \right)}}{\rho_m} \\ &= \frac{412 \cdot 0.6335^{1.265 - 0.0954\,\ln\left(0.6335\right)}}{1.293} [cm] \\ &= 175.3373 [cm] \end{split}$$

• Calculando el alcance en tejido

$$R_{\beta, \text{ tejido}} (^{18}F) = R_{\beta, \text{ aire}} (^{18}F) \frac{\rho_m}{\rho_t}$$

= $(175.3373) \times \frac{1.293}{1000} [cm]$
= $0.2267 [cm]$

- b) ^{14}C
 - Calculando el alcance en aire tenemos que

$$\begin{split} R_{\beta,\,\text{aire}}\left(\,\,^{14}C\right) &= \frac{412 E_{\beta\,\,\text{máx}}\left(\left(\,^{14}C\right)\right)^{1.265 - 0.0954\,\ln\left(E_{\beta\,\,\text{máx}}\left(\,^{14}C\right)\right)}}{\rho_{m}} \\ &= \frac{412 \cdot 0.156475^{1.265 - 0.0954\,\ln\left(0.156475\right)}}{1.293} [cm] \\ &= 21.9647 [cm] \end{split}$$

Calculando el alcance en tejido

$$R_{\beta, \text{ tejido}} (^{14}C) = R_{\beta, \text{ aire}} (^{14}C) \frac{\rho_m}{\rho_t}$$

= $(21.9647) \times \frac{1.293}{1000} [cm]$
= $0.0284 [cm]$

- c) ^{32}P
 - Calculando el alcance en aire tenemos que

$$\begin{split} R_{\beta,\,\text{aire}} \left(\,\,^{32}P \right) &= \frac{412 E_{\beta\,\,\text{máx}} \left(\left(\,\,^{32}P \right) \right)^{1.265 - 0.0954\,\ln\left(E_{\beta\,\,\text{máx}} \left(\,\,^{32}P \right) \right)}}{\rho_m} \\ &= \frac{412 \cdot 1.71066^{1.265 - 0.0954\,\ln\left(1.71066\right)}}{1.293} [cm] \\ &= 611.3762 [cm] \end{split}$$

• Calculando el alcance en tejido

$$\begin{split} R_{\beta, \text{ tejido }}(\ ^{32}P) &= R_{\beta, \text{ aire }}(\ ^{32}P) \frac{\rho_m}{\rho_t} \\ &= (611.3762) \times \frac{1.293}{1000} [cm] \\ &= 0.7905 [cm] \end{split}$$

- d) ^{131}I
 - Calculando el alcance en aire tenemos que

$$\begin{split} R_{\beta,\,\text{aire}} \left(\,\,^{131}I \right) &= \frac{412 E_{\beta\,\,\text{máx}} \left(\left(\,\,^{131}I \right) \right)^{1.265 - 0.0954 \,\text{ln} \left(E_{\beta\,\,\text{máx}} \left(\,\,^{131}I \right) \right)}}{\rho_m} \\ &= \frac{412 \cdot 0.8069^{1.265 - 0.0954 \,\text{ln} \left(0.8069 \right)}}{1.293} [cm] \\ &= 241.8346 [cm] \end{split}$$

Calculando el alcance en tejido

$$R_{\beta, \text{ tejido}} (\ ^{131}I) = R_{\beta, \text{ aire}} (\ ^{131}I) \frac{\rho_m}{\rho_t}$$

= $(241.8346) \times \frac{1.293}{1000} [cm]$
= $0.3127 [cm]$

e) ^{222}Rn

• Calculando el alcance en aire tenemos que

$$\begin{split} R_{\alpha,\,\text{aire}} \left(\,\, ^{222}Rn \right) &= 1.24 \cdot E_{\alpha\,\text{máx}} \left(\,\, ^{222}Rn \right) - 2.62 \\ &= 1.24 \cdot 5.48948 - 2.62 \\ &= 4.1870 [cm] \end{split}$$

Calculando el alcance en tejido

$$R_{\alpha, \text{ tejido}} (^{222}Rn) = R_{\alpha, \text{ aire}} (^{222}Rn) \frac{\rho_m}{\rho_t}$$

= $(4.1870) \times \frac{1.293}{1000} [cm]$
= $0.00541 [cm]$

 $f)^{225}Ac$

• Calculando el alcance en aire tenemos que

$$\begin{split} R_{\alpha, \text{ aire}} \left(\right. ^{225}Ac \right) &= 1.24 \cdot E_{\alpha \text{ máx}} \left(\right. ^{225}Ac \right) - 2.62 \\ &= 1.24 \cdot 5.832 - 2.62 \\ &= 4.6117[cm] \end{split}$$

• Calculando el alcance en tejido

$$\begin{split} R_{\alpha, \text{ tejido}} \left(\right.^{225} Ac \right) &= R_{\alpha, \text{ aire}} \left(\right.^{225} Ac \right) \frac{\rho_m}{\rho_t} \\ &= \left(4.6117 \right) \times \frac{1.293}{1000} [cm] \\ &= 0.00596 [cm] \end{split}$$

Tarea 4

1. ¿Qué es el valor Q y qué implica cuando es positivo y cuando es negativo?

Este concepto está relacionado con las reacciones nucleares y se define como la diferencia entre las energías en reposo de los productos y reactivos dada en la ecuación 5.

$$Q = \Delta mc^2 \tag{5}$$

¿Q1ué implica que el valor Q sea positivo o negativo?

$$\begin{cases} Q < 0 \implies & \text{energía a masa, reacción endotérmica} \\ Q > 0 \implies & \text{masa a energía, reacción exotérmica} \end{cases}$$

Lo anterior significa que el valor Q determinará la energía mínima en la que puede ocurrir una reacción nuclear. Entonces, si la reacción ocurre que Q<0 (endotérmica), la excitación es lo suficientemente alta como para superar la barrera de activación de la reacción.

De manera general el valor Q, dada una reacción $A+b\longrightarrow C+d$, el valor Q se define como

$$Q = \left[m_A + m_b - m_C - m_d \right] c^2$$

donde las masas m_X se refieren a los respectivos núcleos en la reacción.

- 2. ¿Cómo se calcula para este valor para el decaimiento alfa beta y demás decaimientos?
 - **Decaimiento** α :

Se considera la reacción del decaimiento

$${}_{Z}^{A}X_{N} \longrightarrow {}_{Z-2}^{A-4}Y_{N-2} + \alpha$$

determinar el valor Q toma en cuenta la conservación del momento lineal

$$m_X c^2 = m_Y c^2 + T_Y + m_{\alpha} c^2 + T_{\alpha} \implies (m_X + m_Y - m_{\alpha}) c^2 = T_Y + T_{\alpha}$$

donde T_Y y T_α son las energías cinéticas de los núcleos Y y α respectivamente. Entonces, la cantidad anterior es la energía neta liberada que es el valor Q de la reacción

$$Q_{\alpha} = (m_X + m_Y - m_{\alpha}) c^2$$

■ Decaimiento β^- :

En este modo de decaimiento se considera la reacción

$${}_{Z}^{A}X_{N} \longrightarrow {}_{Z+1}^{A}Y_{N-1} + \beta^{-} + \bar{\nu}$$

cuyo valor Q se calcula como

$$Q_{\beta^-} = \left(m(\ ^AZ) - m(\ ^AY) \right) c^2$$

■ **Decaimiento** β^+ : Este decaimiento sigue la reacción

$$_{Z}^{A}X_{N}\longrightarrow _{Z-1}^{A}Y_{N+1}+\beta^{+}+\nu$$

Cuyo valor Q se calcula como

$$Q_{\beta^{+}} = (m({}^{A}Z) - m({}^{A}Y) - 2m_{e})c^{2}$$

• Captura electrónica: En la captura electrónica ocurre la reacción

$${}_{Z}^{A}X_{N} + e^{-} \longrightarrow {}_{Z-1}^{A}Y_{N+1} + \nu$$

donde su valor Q se calcula como

$$Q_{EC} = \left[m(\ ^{A}X) - m(\ ^{A}Y) \right] c^{2} - B_{n}$$

donde B_n es la energía de ligadura del electrón en las capas n=K,L,M,N..., además, $c^2=931.5[MeV\cdot uma^{-1}]$ en todos los casos.