## 1 Quick guide to LATEX

\*\*KOSTRA DOKUMENTU\*\*
Na úplný začátek si dej toto

\documentclass{article}
\usepackage[czech]{babel}

\usepackage[utf8]{inputenc}

\usepackage[T1]{fontenc}

\usepackage[left=2cm, text={17cm, 24cm}, top=2cm]{geometry}

\usepackage{graphicx}

\usepackage{amsmath}

\usepackage{xcolor}

\usepackage[european]{circuitikz}

\usepackage{amssymb}

\title{IEL -- Semestrální projekt}

\author{tvoje jméno}

\date{\today}

\begin{document}

a na úplném konci musí být toto \end{document} (když je u něčeho begin, musí být taky end)

## \*\*ZÁKLADNÍ PŘÍKAZY\*\*

Když píšeš text prostě na řádek, vysadí ho to jako obyčejný text.

Takhle vypadá obyčejný text.

\newpage - začne novou stránku
\section{název} - hezký nadpis očíslovaný
\\ - vynechá řádek v obyčejném textu (taky možno prostě entery)

## \*\*MATEMATIKA\*\*

Chceš-li hezky rovnici na samostatný řádek vycentrovanou, jednoduše ji napíšeš do kódu na vlastní řádek a z obou stran ohraničíš \$\$, např.: \$\$U=R\*I\$\$

$$U = R * I$$

Chceš-li vložit matematický výraz do aktuálního textu (např. když potřebuješ index nebo ohmy), dáš z obou stran \$, např.:

Napětí na rezistoru \$R\_1\$ je 5 V.

Napětí na rezistoru  $R_1$  je 5 V.

Indexy se dělají pomocí podtržítka. Jako další matematické věci to vyžaduje buď být v sekci mezi \$\$ nebo \$, aby se to zkompilovalo. Pozor, chceš-li do indexu dát víc znaků, musí být ve složených závorkách. Např.:

\$\$U\_{R3}=I\_{R3}\*R\_3\$\$

$$U_{R3} = I_{R3} * R_3$$

Zlomky:  $\frac{\tilde{z}}{\tilde{z}}$  (ve složených závorkách může být i složitější výraz, klidně i další zlomek, přizpůsobí se to), např.  $\frac{U}{R}$ 

$$I = \frac{U}{R}$$

```
Omega: značka jednotky odporu je pouze v matematické části, musí tedy vždy být v sekci s $$ nebo $. \Omega. Např.:
Odpor rezistoru je 250 $\Omega$.
```

Odpor rezistoru je 250  $\Omega$ .

BTW na řádku s rovnicí uvnitř somethings se nevypisují mezery. Chceš-li tam mezeru, je nutno před ni vložit  $\$ 

```
**TABULKY**
Nejprve základní kostra:
Začátek:
\begin{table}[ht]
    \centering
a konec:
\caption{popis tabulky}
\end{table}
Dovnitř tohoto piš tabulku samotnou
Vnitřek vypadá např. takto:
\begin{tabular}{|c|c|c|}
        \hline
         sk.&U [V]&I [A]\\
         \hline
         F&130&1\\
         \hline
    \end{tabular}
```

sk.	U [V]	I [A]
F	130	1

Begin{tabular} a end{tabular} začíná tabulku samotnou. Parametr {|c|c|c|} nám říká, že v tabulce budou tři sloupce, každý bude oddělen svislou čárou (|) a bude centrován na střed (c). Použijte l nebo r pro cetrování vlevo/vpravo. Např. {l|cc} by byly tři sloupce, první vlevo zarovnaný, zbytek na střed, svisle oddělen pouze první a druhý.

Příkaz \hline dělá vodorovnou čáru mezi buňkami tabulky tam, kde v posloupnosti je. Je tudíž nutné ho napsat nejen mezi každé řádky, ale i na začátek a konec tvorby tabulky.

Samotný řádek tabulky vypadá ve tvaru bunka 1&bunka2&bunka3\\

Mezi buňkami musí být &, po poslední buňce nutno napsat \\. Pozor, hlídej si, abys napsal jen tolik buněk do řádku kolik jsi definoval sloupečků!

BTW kdyby sis chtěl hodně vyhrát, existuje i slučování sloupců/řádků pomocí multirow/multicolumn. Musí na to být ale speciální balíček na začátku jako \usepackage a syntax je trošku složitější. To kdyžtak v pohodě podle názvu dogooglíš, ale v tomto projektu to ani není potřeba.

## 2 Quick guite to Circuitikz

popiskem, použijeme formát v=náš popisek

```
Pro info (už jsem je uvedla o kus výše): Balíčky na zpřístupnění obvodů a popisků:
\usepackage[european]{circuitikz}
\usepackage{amssymb}
Kreslení každého obvodu začneš tímto:
\begin{center}
\begin{circuitikz}
a ukončíš tímto
\end{circuitikz}
\end{center}
(; končí draw část, centrování doporučuji pro přehlednost)
Mezi tyto dvě části píšeš kód pro kresbu obvodu. Funguje to na principu souřadnic. Představ si svůj
obvod v systému souřadnic. V zásadě jen píšeš programu aby ti mezi body (x, y) a (x, y) udělal
nějakou součástku obvodu. Souřadnice vždy ve tvaru (x, y). Potřebuješ-li desetiné místo, pozor,
musíš použít tečku (5.5). Souřadnice můžou být i mínusové, obvod se přizpůsobí.
Mezi dvěmi souřadnicemi jednoduše vždy napíšeš to[součástka] pro vykreslení různých typů součástek.
**ZÁKLADNÍ SOUČÁSTKY OBVODU:**
(0,0) to [short] (2,0) nebo (0,0)--(2,0)
rezistor
(0,0) to [R] (2,0)
zdroj napětí
(0,0) to [V] (2,0)
zdroj proudu
(0,0) to [I] (2,0)
zdroj střídavého napětí
(0,0) to[vsourcesin] (2,0)
kondenzátor
(0,0) to [C] (2,0)
cívka
(0,0) to [cute inductor] (2,0)
"nic" (vysvětlím o kus dál)
(0,0) to [open] (2,0)
Poznámka: Každá součástka nemusí být na vlastním řádku z bodu do bodu, lze kreslit jejich sled např.
(0,0) to [R] (2,0) to [V] (2,2) to [R] (0,2) -- (0,0) apod.
Tímto nakreslíš jednoduché schéma, ale to nám nestačí, chceme také popisky. Naštěstí příkaz to[]
může mít více parametrů, ty musí být odděleny čárkami.
**ZAKONČENÍ SOUČÁSTEK**
Chceme-li mít vodiče spojeny s tečkou, použijeme parametr *-* (popř. *- pro tečku jen z jedné
strany, -* jen z druhé).
Např. (0,0) to[R, *-*] (2,0) vytvoří rezistor, vodiče z něj vycházející budou v bodě (0,0) a (2,0)
mít tečku.
Obdobně lze nakreslit prázdné svorky pomocí parametru o-o (popř. o- a -o).
**ŠIPKA NAPĚTÍ**
parametr v vytvoří nad součástkou šipku (nad jakoukoliv součástkou - v př. 3 potřebujeme šipku UA
přes prázdnou část - k tomuto nám slouží součástka open - (0,0) to[open, v] (2,0). Chceme-li šipku s
```

```
Např. (0,0) to [V, v=U] (2,0)
(pozor - šipka vždy půjde ve směru, kterým jsme kreslili obvod - pro opačný směr šipky nutno
prohodit body (2,0) to [V, v=U] (0,0)
**ŠIPKA PROUDU**
parametr i, s popiskem i=popisek (opět u jakékoliv součástky)
např. (0,0) to[R, i=$I_3$] (2,0) (btw _ dělá index, matematická fce, proto musí být v $ $)
**POPISEK**
parametr 1 (malé L, jako label) slouží k popisu označení součástky
např. (0,0) to [R, 1=$R_3$] (2,0)
**HODNOTA**
parametr a, slouží k uložení hodnoty, funguje jako l
např. (0,0) to [V, v=$U_1$, a=5 V] (2,0)
**POZNÁMKY K VĚCEM K SOUČÁSTKÁM**
Parametry možno libovolně kombinovat. Skončíš tak třeba s krásně popsanou součástkou se zakončením
jako (0,0) to [R, *-*, 1=R_3, a=\$200 \Omegaega\$, v=\$U_3, i=I\$I_3\$] (2,0)
Pozor: více než dva parametry typu (v, 1, a) tam nevlezeš (jeden nad součástku, druhý pod). Kdyžtak
zmáčkni popis a hodnotu do 1.
Kdyby se ti nelíbilo umístění šipky nebo popisku (z nějakého důvodu ho chceš na druhé straně
součástky, použiješ (podtržítko) nebo ^ např. (0,0) to[R, 1_=R, a^=100] (2,0)
**POPISKY NEVZTAHUJÍCÍ SE KE KONKRÉTNÍ SOUČÁSTCE**
Pomocí node, pozor, potřebuje pouze jeden bod
např. (0,0) node{A} vykreslí v bodě (0,0) popisek A (použiješ u 3. příkladu pro popis uzlů)
pro vytvoření šipky smyčkových proudů u př. 2
(0,0) node[scale=4]{$\circlearrowright$}
(0,0) \text{ node} \{ I_A \} 
(Vytvoří šipku do kruhu v pravo, parametr scale slouží pro její zvětšení, druhý řádek přidává popis
Pro ilustraci - zadání obvodu z úkolu č. 3:
\begin{center}
    \begin{circuitikz} \draw
        (6,4) to [R, *-*, l=$R_3$, i=$I_{R3}$, v=$U_{R3}$] (2,4) to [R,
        1=R_2, v=U_A (2,0)--(0,0)
        (6,4) to [R, 1=$R_4$] (6,0) to [R, 1=$R_5$, v=$U_C$, *-*] (2,0)
        (0,2) to [R, 1=$R_1$] (0,4)--(2,4)--(2,6) to [I, i=$I_1$] (6,6)--(6,4)
        (0,2) to [V, v=U] (0,0)
        (6,0)--(8,0) to [I, i=$I_2$] (8,4)--(6,4) to [open, v=$U_B$] (2,0)
        (2,-0.5) node{R}
        (6,-0.5) node\{C\}
        (1.5,4.5) node{A}
        (6.5, 4.5) \text{ node}\{B\}
    \end{circuitikz}
\end{center}
```

