

單元介紹

- 使用strace瞭解hello用到的system call
- 實例一: 藉由strace分析malloc的動作
- 實例二:使用strace分析Dropbox
- 使用ltrace瞭解程式與函數庫的互動



hello.c

```
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    int main() {
    printf("hello\n");
    exit(0);
    }
```

新的編譯指令

編譯指令

\$gcc hello.c -o hello \$ ls -alh hello ... 8.4K Jan 6 10:09 hello \$gcc hello.c --static -o hello \$ls -alh hello ... 857K Jan 6 10:04 hello

--static的含義

- 我們編譯的程式碼一般而言 都會「動態連結」到函數庫 (如: libC), --static代表 不要連結到函數庫
- --static會將該程式 (hello)
 所要用到的程式碼 (如:
 printf),使用copy & paste
 的方式,將這些程式碼置入
 hello,因此執行檔案比較大

strace

- strace會攔截該執行擋所發出的所有system call和signal
- 對於system call而言, strace會列出該system call的名稱,及參數和回傳值
- ◆特別注意,以hello為例,strace和hello會將訊息印到同一個
 console上,不要混淆了

strace hello

這一頁所有的色彩都是,「事後用 powerpoint加上顏色」

```
$strace ./hello
                                                                             執行strace後面加上執行擋名稱,
execve("./hello", ["./hello"], [/* 62 vars */]) = 0
uname({sys="Linux", node="ubuntu", ...})
                                                                                要忘了,執行檔前要加上
brk(0)
                                                 = 0x78c000
brk(0x78d1c0)
                                                 = 0x78d1c0
arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x78c880) = 0
readlink("/proc/self/exe", "/home/shiwulo/sp/hello", 4096) = 22
brk(0x7ae1c0)
                                                 = 0x7ae1c0
brk(0x7af000)
                                                 = 0x7af000
access("/etc/ld.so.nohwcap", F OK)
                                                 = -1 ENOENT (No such file or directory)
getpid()
                                                 = 1689
fstat(1, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rde<u>v=makedev(136.4)....}) = 0</u>
mmap(NULL, 4\overline{0}96, PR\overline{O}T_READ|PROT_WR\overline{I}TE, write(1, "pid = 1689\n", 11pid = 1689
                                                 黃色字的hello,是執行檔
                                                                                 -1, 0) = 0x7fa7beabb000
                                                         hello印出的
                = 11
write(1, "hello\n", 6hello
fstat(0, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(136, 4), ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7fa7beaba000
read(0,
```

那些奇怪的函數在哪裡?

- 所有Linux的system call可以在底下網址取得名稱及說明
 - http://man7.org/linux/man-pages/dir section 2.html
- 🍎 對Linux system calls進行分類
 - http://www.ibm.com/developerworks/cn/linux/kernel/syscall/part1/appendix.html
- 或者直接man該函數
 - ♣例如: man 2 brk
 - ♣「2」指定Linux內建的「第二本說明書」,第二本說明書詳列所有的 system call



重看hello

這一行表示strace執行 了hello

這幾行的brk擴增了這個 程式的data section

```
$strace ./hello
execve("./hello", ["./hello"], [/* 62 vars */]) = 0 uname({sys="Linux", node="ubuntu", ...}) = 0
                                                                                             這裡使用mmap擴充了
brk(0)
                                                         = 0x78c000
brk(0x78d1c0)
                                                         = 0x78d1c0
                                                                                            這個程式的data section
arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x78c880) = 0
readlink("/proc/self/exe", "/home/shiwulo/sp/hello", 40%6) = 22
brk(0x7ae1c0)
                                                         = 0x7ae1c0
brk(0x7af000)
                                                         = 0x7af000
access("/etc/ld.so.nohwcap", F OK)
                                                         = -1 ENOENT (No such file or directory)
getpid()
                                                         = 1689
fstat(1, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(136, 4), ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7fa7beabb000
write(1, "pid = 1689\n", 11pid = 1689
                   = 11
write(1, "hello\n", 6hello
fstat(0, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(136, 4), ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7fa7beaba000
read(0,
```

觀察記憶體分配情況/proc/pid

```
brk增加的data section
                                                          mmap增加的data
00400000-004c0000 r-xp 00000000 08:01 1055790
                                                              section
/home/shiwulo/sp/hello
006bf000-006c2000 rw-p 000bf000 08:01 1055790
/home/shiwulo/sp/hello
006c2000-006c5000 rw-p 00000000 00:00 0
0078c000-007af000 rw-p 00000000 00:00 0
                                                                          [heap]
7fa7beaba000-7fa7beabc000 rw-p 00000000 00:00 0
7ffeff05b000-7ffeff07c000 rw-p 00000000 00:00 0
                                                                          [stack]
7ffeff1a2000-7ffeff1a4000 r--p 00000000 00:00 0
                                                                          [vvar]
                                                                          [vsyscall]
ffffffffff600000-ffffffffff601000 r-xp 000000
                                              vsyscall和vvar的用途為
                                                      何?
```

關於proc這個目錄

- proc這個目錄是一個虛擬目錄, 硬碟上並沒有這個目錄
- 裡面的所有資料都是動態產生
- 所有的行程在這個/proc裡面都有相對映的資料夾,該資料夾的 名稱是該行程的行程編號 (process id)
- 每個行程的資料夾內,有一個maps的檔案,打開這個檔案就可以看到這個行程的記憶體使用方式

題外話: vsyscall和vvar

- vsyscall有安全上的疑慮,目前改為DSO,因為DSO支援ASLR (Address space layout randomization)
- ▲ ASLR是一種防範記憶體損壞漏洞被利用的電腦保安技術。
- Return-to-libc attack是常見的駭客技巧,利用buffer overflow將return address改為libc的函數位址,例如: system()

https://en.wikipedia.org/wiki/Address_space_layout_randomization

VDSO於x86上提供的函數

- vdso_clock_gettime
- vdso_getcpu
- vdso gettimeofday
- vdso time

malloc是怎樣完成的?

```
#include <stdio.h>
                                                            /*配置64byte記憶體*/
1.
                                                  13.
     #include <stdlib.h>
                                                  14.
                                                          p1 = (char*)malloc(64);
    #include <unistd.h>
                                                            printf("p1=%p\n", p1);
3.
                                                  15.
    #include <sys/types.h>
                                                            printf("malloc 64*4K\n");
4.
                                                  16.
                                                            /*配置256K記憶體*/
5.
                                                  17.
                                                          p2 = (char*)malloc(64*4096);
                                                  18.
     int main() {
6.
                                                            printf("p2=%p\n", p2);
                                                  19.
7.
         int i.
                                                            for (i=0; i<64*4096; i++)
                                                  20.
8.
         char* p1;
                                                            p2[i]='0';
                                                  21.
9.
         char* p2;
                                                        /*不要讓程式立即結束
察這個程式的記憶體行為*/
                                                                                    因為我們還要觀
                                                  22.
     /*印出行程的pid,方便我們到/proc目錄裡面找到相對映的檔案*/
10.
                                                            while(1);
                                                  23.
         printf("pid = %d\n", getpid());
11.
                                                  24. }
         printf("malloc(64)\n");
12.
```

strace malloc

```
execve("./a.out", ["./a.out"], [/* 62 vars */]) = 0
                                                                              第一個malloc並未觸發任何system call ,
uname({sys="Linux", node="ubuntu", ...}) = 0
brk(0)
                                                  = 0x1eae000
                                                                                     第二個malloc觸發了mmap
brk(0x1eaf1c0)
                                                  = 0x1eaf1c0
arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x1eae880) = 0
readlink("/proc/self/exe", "/home/shiwulo/sp/a.out", 4096) = 22
brk(0x1ed01c0)
                                                  = 0x1ed01c0
brk(0x1ed1000)
                                                  = 0x1ed1000
access("/etc/id.so.nohwcap", F OK)
                                                  = -1 ENOENT (No such file or directory)
getpid()
                                                  = 19029
fstat(1, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(136, 27), ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7fa430af6000
write(1, "pid = 19029\n", 12pid = 19029
write(1, "malloc(64)\n", 11malloc(64)
write(1, "p1=0x1eb0bc0\n", 13p1=0x1eb0bc0
write(1, "malloc 64*4K\n", 13malloc 64*4K
mmap(NULL, 266240, PROT READ|PROT WRITE, MAP PRIVATE MAP ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7fa430ab5000
write(1, "p2=0x7fa430ab\overline{5}010\n", 1\overline{8}p2=0x\overline{7}fa43\overline{0}ab\overline{5}010
       = 18
```

觀察記憶體分配情況/proc/pid

```
第一個malloc分配的記憶體
                                                                為0x1eb0bc0,落在此處
00400000-004c0000 r-xp 00000000 08:01 1048654
/home/shiwulo/sp/a.out
006bf000-006c2000 rw-p 000bf000 08:01/1048654
                                                               第二個malloc分配的記憶體
/home/shiwulo/sp/a.out
                                                               為0x7fa430ab5010,落在此
006c2000-006c5000 rw-p 00000000 00:00 0
01eae000-01ed1000 rw-p 00000000 00:00 0
[heap]
7fa430ab5000-7fa430af7000 rw-p 00000000 00:00 0 7fff0cefc000-7fff0cf1d000 rw-p 00000000 00:00 0
                                                                                    [stack]
7fff0cf6e000-7fff0cf70000 r--p 00000000 00:00 0
                                                                                     vvar
7fff0cf70000-7fff0cf72000 r-xp 00000000 00:00 0 fffffffffffff601000 r-xp 00000000 00:00 0
                                                                                    [vdso]
                                                                               [vsyscall]
```

malloc的行為似乎是...

- **●** 看起來是比較小的記憶體分配使用brk增加heap
- 使用malloc2來看一下這個猜測是否正確

malloc2

```
/*不斷的跟系統要1B記憶體*/
    #include <stdio.h>
                                              11.
                                                       for (i=0; i<64*4096; i++)
    #include <stdlib.h>
2.
                                              12.
                                                            p=(char*)malloc(1);
    #include <unistd.h>
                                              13.
    #include <sys/types.h>
                                                       while(1);
4.
                                              14.
5.
                                              15. }
    int main() {
6.
7.
         int i;
8.
         char* p;
         printf("pid = %d\n", getpid());
9.
         printf("malloc 64*4K\n");
10.
```

strace malloc2

```
write(1, "malloc 64*4K\n", 13malloc 64*4K
      = 13
brk(0x10fd000)
                              = 0x10fd000
brk(0x111e000)
                              = 0x111e000
brk(0x113f000)
                              = 0x113f000.
brk(0x1877000)
                              = 0x1877000
brk(0x1898000)
                              = 0x1898000
brk(0x18b9000
                              = 0x18b9000
brk(0x18da000)
/*看起來我們的猜測是對的*/
                              = 0x18da000
```

觀察記憶體分配情況/proc/pid

```
heap大小為8324K,我們跟
                                                        系統要了256K,看起來libC
00400000-004c0000 r-xp 00000000 08:01 1048654
                                                        給我們的比我們實際要的還
/home/shiwulo/sp/a.out
006bf000-006c2000 rw-p 000bf000 08:01 1048654
/home/shiwulo/sp/a.out
006c2000-006c5000 rw-p 00000000 00:00 0
010b9000-018da000 rw-p 00000000 00:00 0
                                                                       [heap]
7fd1b1d04000-7fd1b1d05000 rw-p 00000000 00:00 0
7ffe0a0a2000-7ffe0a0c3000 rw-p 00000000 00:00 0
                                                                       [stack]
7ffe0a11a000-7ffe0a11c000 r--p 00000000 00:00 0
                                                                       [vvar]
7ffe0a11c000-7ffe0a11e000 r-xp 00000000 00:00 0
                                                                       [vdso]
fffffffff600000-ffffffffff601000 r-xp 00000000 00:00 0
                                                                       [vsyscall]
```



介紹Dropbox

- 丟到Dropbox的所有檔案都會『自動』上傳到伺服器 (server)
- 伺服器如果偵測到新的檔案,會自動下載到所有的客戶端 (clients)
- 最簡單的實現方式
 - ☀寫─個程式,不斷的檢查Dropbox相關的目錄是否變動
 - ፟ 優點: 簡單
 - ◆缺點:沒辦法「立即」查知沒個檔案丟到Dropbox,其次常常檢查會造成CPU使用率過高
- 使用strace分析Dropbox的行為

看看dropbox的參數

```
status
              get current status of the dropboxd
 throttle
              set bandwidth limits for Dropbox
help
              provide help
              get public url of a file in your dropbox's public
 puburl
folder
              stop dropboxd
 stop
              return whether dropbox is running
running
              start dropboxd
start
              get current sync status of one or more files
filestatus
              list directory contents with current sync status
15
              automatically start dropbox at login
 autostart
              ignores/excludes a directory from syncing
 exclude
              enables or disables LAN sync
lansync
sharelink
              get a shared link for a file in your dropbox
              set proxy settings for Dropbox
 proxy
```

strace -c dropbox

| % time | seconds | usecs/call | calls | errors | syscall |
|--------|----------|------------|-------|--------|----------|
| 48.91 | 0.000067 | 3 | 23 | | mprotect |
| 27.74 | 0.000038 | 0 | 160 | | mmap |
| 23.36 | 0.000032 | 0 | 826 | 673 | open |
| 0.00 | 0.000000 | 0 | 306 | | read |
| 0.00 | 0.000000 | 0 | 2 | | write |
| • • • | | | | | |
| 0.00 | 0.000000 | 0 | 2 | | clone |
| 0.00 | 0.000000 | 0 | 1 | | execve |
| 0.00 | 0.000000 | 0 | 2 | | wait4 |
| ••• | # 32 T | / | | | |

strace似乎沒追蹤到

- ◆ 在Linux上使用dropboox程式,執行後立即結束,看來dropbox 不是主要的程式碼
- 使用strace -c -f, 將parent和child─網打盡
 - ♣strace -c -f dropbox start

發現inotify

| 78.28 | 19.699726 | 453 | 43442 | 9619 futex |
|-------|-----------|--------|-------|------------------------------|
| 13.58 | 3.417005 | 4049 | 844 | 1 poll |
| 4.64 | 1.168000 | 9733 | 120 | select |
| 2.86 | 0.720000 | 720000 | 1 | epoll_wait |
| • • • | | | | |
| 0.00 | 0.000000 | 0 | 11 | epoll_ctl |
| 0.00 | 0.000000 | 0 | 1 | <pre>inotify_init</pre> |
| 0.00 | 0.000000 | 0 | 5 | <pre>inotify_add_watch</pre> |
| 0.00 | 0.000000 | 0 | 35 | 2 openat |
| • • • | | | | |

/*發現一個函數很可疑,inotify因為在unix中檔案都是用inode表示,而notify代表「通知」,因此這個函數很可能是dropbox用來偵測檔案系統變動的函數*/

man inotify

```
NAME
inotify_init, inotify_init1 - initialize an inotify instance

SYNOPSIS
#include <sys/inotify.h>

int inotify_init(void);
int inotify_init1(int flags);

DESCRIPTION
inotify_init() initializes a new inotify instance and returns a file descriptor associated with a new inotify event queue.

/*用man查一下inotify_init · 發現inotify真的是用來偵測檔案系統變動的函數*/
```

小結

- strace可以用來瞭解自己的程式如何和作業系統核心互動
- 藉由strace可以瞭解別人的程式如何達到神奇的功能



malloc3.c

```
#include <stdio.h>
                                                                printf("malloc 256K\n");
1.
                                                      12.
     #include <stdlib.h>
                                                              p1=(char*)malloc(64*4096);
2.
                                                      13.
                                                                printf("malloc(1)\n");
3.
     #include <unistd.h>
                                                      14.
     #include <sys/types.h>
                                                      15.
                                                              p2=(char*)malloc(1);
4.
5.
                                                      16.
                                                                printf("malloc(1)\n");
                                                             p3=(char*)malloc(1);
                                                      17.
     int main() {
6.
                                                      18. }
          int i:
7.
8.
          char* p1;
         char* p2;
9.
10.
          char* p3;
          printf("pid = %d\n", getpid());
11.
```

先使用objdump觀察連結了哪些函數庫

```
shiwulo@vm:~/sp/ch03$ objdump -R a.out
a.out: file format elf64-x86-64
DYNAMIC RELOCATION RECORDS
OFFSET
                                  VALUE
                TYPE
0000000000600ff8 R_X86_64_GLOB_DAT __gmon_start__
                                    puts@GLIBC_2.2.5
0000000000601018 R_X86_64_JUMP_SLOT
0000000000601020 R_X86_64_JUMP_SLOT
                                    getpid@GLIBC_2.2.5
0000000000601028 R_X86_64_JUMP_SLOT
                                    printf@GLIBC 2.2.5
00000000000601030 R_X86_64_JUMP_SLOT ___libc_start_main@GLIBC_2.2.5
0000000000601038 R_X86_64_JUMP_SLOT
                                    malloc@GLIBC 2.2.5
```

用ltrace分析malloc3與函數庫的動態行為

```
libc start main(0x40060d, 1, 0x7ffd1b4f6098, 0x400680 <unfinished ...>
getpid()
                                                                               = 20431
printf("pid = %d\n", 20431pid = 20431
                                                    = 12
puts("malloc 256K"malloc 256K
                                                            = 12
malloc(262144)
0x7fa224d6a010
puts("malloc(1)"malloc(1)
                                                               = 10
malloc(1)
                                                                               = 0x1957010
puts("malloc(1)"malloc(1)
                                                               = 10
malloc(1)
                                                                               = 0x1957030
```


第一個執行的不是main()!!! 好像是__libc_start_main?

- 會做初始化所有用以呼叫main函數的動作
- 呼叫main函數
- 如果main函數回傳 (return) , 控制權會再回到
 __libc_start_main , 而這個函數會緊接著呼叫exit()
 - ◆因此在main中直接回傳(return)會間接的執行exit()

使用gdb設定中斷點在"___libc_start_main"

```
(gdb) b __libc_start_main
(gdb) bt
#0 __libc_start_main (main=0x4005f6 <main>, argc=1, argv=0x7fffffffddf8,
   init=0x400670 <__libc_csu_init>, fini=0x4006e0 <__libc_csu_fini>,
   rtld_fini=0x7fffff7de78e0 <_dl_fini>, stack_end=0x7fffffffdde8)
   at ../csu/libc-start.c:134
#1 0x00000000000400529 in _start ()
/*表示作業系統先呼叫_start*/
```

在main之前



創作共用-姓名 標示-非商業性-相同方式分享 CC-BY-NC-SA

呼叫的函數可能和原始的不同

- 可以發現,如果是簡單的printf動作,編譯器會使用puts來實現
- 跟系統要一個byte,但實際上系統給了32byte,這應該是編譯器的最佳化動作

測試 gcc —static malloc3

```
檔案變得蠻大的
$ gcc -g --static malloc3.c
$ Is a.out -Ih
-rwxrwxr-x 1 shiwulo shiwulo 857K Jan 11 11:50 a
                                                  除了a.out以外,Itrace並沒有
$ Itrace ./a.out
                                                   印出任何東西
                                                             因為—static
                                                  告訴gcc將所有的函數庫複製
Couldn't find .dynsym or .dynstr in "/proc/3596/ex
                                                         到a.out中
pid = 3596
malloc 256K
malloc(1)
malloc(1)
```

strip (捨棄掉所有的symbol, 在嵌入式系統常用)

小結

- 介紹了各式各樣的工具分析執行檔案
- 了解執行檔如何與函數庫進行溝通

40

作業

- 統計Is究竟呼叫了哪些system call

- 現在還可以使用objdump -R觀察Is連結哪些函數庫嗎