

Module: Structures de données


Chapitre 2: Les pointeurs

F. OUAKASSE

Adressage direct


- Dans la programmation, nous utilisons des variables pour stocker des informations. La valeur d'une variable se trouve à un endroit spécifique dans la mémoire interne de l'ordinateur. Le nom de la variable nous permet alors d'accéder directement à cette valeur.
- Adressage direct: Accès au contenu d'une variable par le nom de la variable.

Exemple:



Adressage indirect

- Si on ne veut pas utiliser le nom d'une variable A, nous pouvons copier l'adresse de cette variable dans une variable spéciale P, appelée **pointeur**. Ensuite, nous pouvons retrouver l'information de la variable A en passant par le pointeur P.
- Adressage indirect: Accès au contenu d'une variable, en passant par un pointeur qui contient l'adresse de la variable.
- Exemple
- Soit A une variable contenant la valeur 10 et P un pointeur qui contient l'adresse de A. En mémoire, A et P peuvent se présenter comme suit.



- Un pointeur est une variable spéciale qui peut contenir l'adresse d'une autre variable.
- En C, chaque pointeur est limité à un type de données. Il peut contenir l'adresse d'une variable simple de ce type ou l'adresse d'une composante d'un tableau de ce type.
- Si un pointeur P contient l'adresse d'une variable A, on dit que P pointe sur A.

Remarque

- Les pointeurs et les noms de variables ont le même rôle: Ils donnent accès à un emplacement dans la mémoire interne de l'ordinateur. Il faut faire la différence:
- * Un pointeur est une variable qui peut 'pointer' sur différentes adresses.
- * Le nom d'une variable reste toujours lié à la même adresse.

les opérateurs de base

Lors du travail avec des pointeurs, nous avons besoin


- d'un opérateur 'adresse de': & pour obtenir l'adresse d'une variable.
- d'un opérateur 'contenu de': * pour accéder au contenu d'une adresse.
- d'une syntaxe de déclaration pour pouvoir déclarer un pointeur.

L'opérateur 'adresse de' : &

- &<NomVariable> fournit l'adresse de la variable <NomVariable>
 L'opérateur & est déjà utilisé par la fonction scanf, qui a besoin de
 l'adresse de ses arguments pour pouvoir leur attribuer de nouvelles
 valeurs.
- Exemple
- int N;
- printf("Entrez un nombre entier : ");
- scanf("%d", &N);

Exemple

Soit A une variable contenant la valeur 10, B une variable contenant la valeur 50 et P un pointeur non initialisé:



Après les instructions,

- P pointe sur A,
- le contenu de A (référencé par *P) est affecté à B, et
- le contenu de A (référencé par *P) est mis à 20.

- En travaillant avec des pointeurs, nous devons observer les règles suivantes:
- Priorité de * et &
- Les opérateurs * et & ont la même priorité que les autres opérateurs unaires (la négation !, l'incrémentation ++, la décrémentation --). Dans une même expression, les opérateurs unaires *, &, !, ++, -- sont évalués de droite à gauche.
- Si un pointeur P pointe sur une variable X, alors *P peut être utilisé partout où on peut écrire X.

- Exemple
- Après l'instruction P = &X; les expressions suivantes, sont équivalentes:

```
Y = *P+1 \Leftrightarrow Y = X+1
*P = *P+10 \Leftrightarrow X = X+10
*P += 2 \Leftrightarrow X += 2
++*P \Leftrightarrow ++X
(*P) ++ \Leftrightarrow X++
```

Dans le dernier cas, les parentneses sont nécessaires:


- Comme les opérateurs unaires * et ++ sont évalués de droite à gauche, sans les parenthèses le pointeur P serait incrémenté, non pas l'objet sur lequel P pointe.
- On peut uniquement affecter des adresses à un pointeur.

<u>Résumé</u>

- Après les instructions:
- int A;
- int *P;
- P = &A;
- A désigne le contenu de A
- &A désigne l'adresse de A
- P désigne l'adresse de A
- *P désigne le contenu de A

En outre:

- ♣P désigne l'adresse du pointeur P
- *A est illégal (puisque A n'est pas un pointeur)



Exercice: à vérifier

	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>P1</u>	<u>P2</u>
Init.	1	2	3	/	/
P1=&A	1	2	3	&A	/
P2=&C	1	2	3	&A	&C
*P1=(*P2)++	4	2	3	&A	&C
P1=P2	4	2	3	&C	&C
P2=&B	4	2	3	&C	&B
*P1- =*P2	4	2	1	&C	&B
++*P2	4	3	2	&C	&B
P1=*P2	4	3	6	&C	&B
A=++*P2**P1	19	3	6	&C	&B
P1=&A	19	3	6	&A	&B
*P2=*P1/=*P2	19	6	6	&A	&B

Tableau pointeur



 Soit un tableau A d'un type quelconque et i un indice pour les composantes de A, alors:

```
A désigne l'adresse de A[0]
A+i désigne l'adresse de A[i]
* (A+i) désigne le contenu de A[i]

Si P = A, alors
P pointe sur l'élément A[0]
P+i pointe sur l'élément A[i]
* (P+i) désigne le contenu de A[i]
```

Tableau dynamique

Déclaration d'un pointeur :

Type * ptr; déclare un pointeur sur des données du type Type.

Allocation dynamique:

L'allocation dynamique de mémoire pour un tableau de nb éléments de type Type se fait à l'aide de malloc:

```
Type *ptr = (Type *)malloc(nb*sizeof(Type));
```

La libération de mémoire se fait à l'aide de free : free(ptr);

Accès aux éléments : On accède à l'élément d'indice i du tableau par: ptr[i] ou *(ptr + i)

Et on accède à son adresse par : &ptr[i] ou (ptr + i)

```
    Résumé

  int B[];
  déclare un tableau d'éléments du type int
   B
            désigne l'adresse de la première composante de B.
            (Cette adresse est toujours constante)
   B[i]
           désigne le contenu de la composante i du tableau
   ♣B [i] désigne l'adresse de la composante i du tableau
  en utilisant le formalisme pointeur:
   B+i
             désigne l'adresse de la composante i du tableau
   * (B+i) désigne le contenu de la composante i du tableau
  int *P;
  déclare un pointeur sur des éléments du type int.
   P peut pointer sur des variables simples du type int ou
                  sur les composantes d'un tableau du type int.
                  désigne l'adresse contenue dans P
   P
                  (Cette adresse est variable)
   *P
                  désigne le contenu de l'adresse dans P
  Si P pointe dans un tableau, alors
   P
             désigne l'adresse de la première composante
   P+i
             désigne l'adresse de la i-ième composante derrière P
   * (P+i) désigne le contenu de la i-ième composante derrière P
```

Déclaration d'une chaîne de caractères

On peut déclarer une chaîne de caractères comme n'importe quel tableau mais en prévoyant une place pour le '\0'.

```
Version allocation statique :
char chaine[100];
```

```
Version allocation dynamique:
```

```
char *chaine;
chaine = (char *)malloc(100*sizeof(char));
```