
ÉTAPE 1 — Ouvrir WinSCP et se connecter au serveur

1. Lance WinSCP
2. Saisis :
 - **Hôte** : 172.17.7.240
 - **Nom d'utilisateur** : *nom d'utilisateur*
 - **Mot de passe** : *mot de passe utilisateur*
 - **Protocole** : SFTP
3. Clique sur **Connexion**

ÉTAPE 2 — Naviguer dans les dossiers

Côté GAUCHE (ton PC) :

Navigue jusqu'à ton projet :

C:\Users\<utilisateur>\Documents\Application entrées et sorties CESE\projet-entr-e-sortie-main\

Côté DROITE (le serveur) :

Navigue vers :

/opt/projet-entree-sortie/

ÉTAPE 3 — Ouvrir la fenêtre de synchronisation

Dans WinSCP, côté menu du haut :

-  Clique sur **Commandes**
-  Puis sur **Synchroniser...**

ÉTAPE 4 — Configurer la synchronisation (IMPORTANT)

Dans la fenêtre **Synchroniser** :

Mode de synchronisation :

 Choisir : **Synchroniser les fichiers**

Direction :

 Choisir : **Local → Distant**

Critères de comparaison :

 Choisir : **Heure et taille**

Prévisualisation :

 **Cocher : Afficher la prévisualisation**

ÉTAPE 5 — Lancer la prévisualisation

Clique sur :

 **Aperçu** (ou “Prévisualiser” selon ta version)

WinSCP te montre alors :

- les fichiers **modifiés**
 - les fichiers **nouveaux**
 - les fichiers **non synchronisés**
 - ce qui serait éventuellement supprimé (décoché par défaut)
-

ÉTAPE 6 — Synchroniser

Une fois que l’aperçu est bon :

 Clique sur **Synchroniser**

ÉTAPE 7 — Rebuilder & redéployer (si nécessaire)

✓ **Pour le front-end :**

Après synchronisation des fichiers sources :

```
cd /opt/projet-entree-sortie/frontEnd-projet-entree-sortie
```

```
npm run build
```

```
sudo cp -r dist/* /var/www/entree-sortie/
```

```
sudo systemctl reload apache2
```

✓ Pour le back-end :

Après synchronisation des fichiers Java :

```
cd /opt/projet-entree-sortie/process_entree_sortie
```

```
./mvnw clean package -DskipTests
```

```
sudo systemctl restart entree-sortie
```

✓ 1) COMMANDES POUR REMETTRE LE FRONTEND FONCTIONNEL

(à exécuter après avoir synchronisé les fichiers sources du frontend avec WinSCP)

✚ 1. Aller dans le dossier du frontend

```
cd /opt/projet-entree-sortie/frontEnd-projet-entree-sortie
```

✚ 2. Installer ou mettre à jour les dépendances

(nécessaire si tu as ajouté ou modifié les imports)

```
npm install
```

✚ 3. Rebuild de la version de production

```
npm run build
```

Après cette commande, ton dossier dist/ sera mis à jour.

✚ 4. Supprimer l'ancienne version servie par Apache

```
sudo rm -rf /var/www/entree-sortie/*
```

✚ 5. Déployer la nouvelle version buildée

```
sudo cp -r dist/* /var/www/entree-sortie/
```

✚ 6. Recharger Apache (facultatif mais propre)

```
sudo systemctl reload apache2
```

✓ Ton frontend est maintenant re-déployé correctement.

✓ 2) COMMANDES POUR REMETTRE LE BACKEND FONCTIONNEL

(à exécuter après synchronisation des fichiers source Java avec WinSCP)

✚ 1. Aller dans le dossier backend

```
cd /opt/projet-entree-sortie/process_entree_sortie
```

✚ 2. Recompiler le backend

(pour générer un nouveau .jar)

```
./mvnw clean package -DskipTests
```

Après cela, ton nouveau .jar sera dans **target/**.

✚ 3. (OPTIONNEL) Vérifier quel jar a été généré

```
ls target/*.jar
```

✚ 4. Redémarrer le backend pour utiliser le nouveau JAR

```
sudo systemctl restart entree-sortie
```

✚ 5. Vérifier que le backend tourne correctement

```
sudo systemctl status entree-sortie --no-pager
```

✓ Ton backend est maintenant re-déployé et opérationnel.
