Enrutamiento IP

Álvaro González Sotillo

10 de octubre de 2022

Índice


1.	Introducción	1
2.	Cómo enruta IP	2
3.	Ejemplo de enrutamiento	3
4.	Tablas de enrutamiento	5
5.	Referencias	8

1. Introducción

- IP se encarga de llevar cada paquete hasta su red
- Una vez llegado a la red, IP supone que:
 - La red es de difusión (bus), con lo cual llega a su destino
 - La entrada a la red es un router que conoce las subredes dentro de la red, con lo que se sigue enrutando el paquete

1.1. pathping en Windows

1.2. mtr en Linux



2. Cómo enruta IP


- Hacen falta los siguientes datos para enrutar un paquete IP
 - La dirección de destino del paquete
 - La red a la que pertenece la dirección de destino
 - La interfaz de red por donde se alcanza la red de destino
 - La dirección del router que nos ayuda a alcanzar el destino

2.1. IP vs MAC


- Un host con IP recibe y procesa paquetes tanto con su propia dirección IP como la de otros:
 - Ethernet (o el protocolo usado en la capa de enlace) pasa a IP todos los paquetes que llegan con su dirección MAC
 - IP pasa hacia arriba los paquetes con la dirección IP propia
 - IP enruta (reenvía) los paquetes no dirigidos a su propia dirección IP
- Por tanto, para que funcione IP tiene que ser posible enviar paquetes IP a otro host aunque no sea el indicado en la dirección IP destino
 - Se hace utilizando las direcciones MAC o físicas del otro host
 - La unión entre direcciones MAC y físicas es el protocolo ARP

2.2. Red IP vs Red Ethernet


- IP trabaja sobre la capa de enlace sin conocer sus detalles
 - Ni siquiera conoce la topología física
 - Un enlace físico podría tener más de una dirección IP
- Como consecuencia, puede haber más de una red IP encima de la misma red ethernet
 - Por interés administrativo o de seguridad




3. Ejemplo de enrutamiento




- 192.168.1.1 debe conocer su máscara de red (/24)
- Con ella decide si 192.168.2.3 está en su red
 - Está en su red si la dirección de destino está en la misma red, usando la máscara
- Puesto que el destino no está en la misma red, 192.168.1.254 debe utilizar una puerta de enlace



- La puerta de enlace de 192.168.1.1 debe estar configurada a 192.168.1.254
- Se envía una trama por el bus con la MAC del router, pero con dirección IP origen 192.168.1.1 y dirección destino 192.168.2.3
- La capa ethernet del router la recibe, y la pasa al protocolo superior, IP
- IP no la pasa al protocolo superior, ya que no va dirigida al propio router. Sin embargo, enrutará de nuevo el paquete para que llegue a su destino



- El router consulta sus tablas, y sabe que para llegar a la red 192.168.2.0/24 tiene que utilizar el router 10.0.0.2
- Envía el paquete a 10.0.0.2
 - Pero con dirección IP origen 192.168.1.1 y dirección destino 192.168.2.3.
 - \bullet La trama ethernet donde va el paquete tiene la dirección MAC asociada a 10.0.0.2 (si no, no le llegaría)



- El segundo router repite los pasos que realizó el primero, reenviando la trama por su enlace 192.168.2.254
- El equipo 192.168.2.3 recibe la trama
- IP detecta que va dirigida a este mismo equipo, por lo que no la enruta y la pasa al protocolo superior

4. Tablas de enrutamiento

- Cada host con IP debe tener configuradas sus tablas de enrutamiento
- Estudiaremos las tablas de enrutamiento en
 - Windows
 - Linux/Unix
- Se manejan con el comando route

4.1. Filas y columnas

- Cada fila de la tabla es una regla
 - Tiene información de cómo llegar a una red o host
- Cada columna es el nombre de la información
 - Destino, máscara...

4.2. Descripción de columnas

- Destino: IP (host o red) con el que se comparará la dirección de destino de los paquetes a enrutar
- Máscara: Máscara que se aplica a la dirección de destino del paquete IP
 - Para saber si una entrada es utilizable por una IP destino, se aplica la máscara sobre la IP destino del paquete y se comprueba si coincide con la IP destino de la entrada
- Puerta de acceso: Dirección IP del siguiente enrutador, si se utiliza esta entrada
- Interfaz: enlace del host local por que el saldrá el paquete si se utiliza esta entrada
- Métrica: si es posible usar más de una entrada, se utilizará preferiblemente la entrada con menor métrica

4.3. Windows

■ Comando route print

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Documents and Settings\Alvaro>route print
ILista de interfaces
                            ...... MS TCP Loopback interface
a ..... Adaptador Fast Ethernet compatible VIA #2 — Min
     ...00 18 f3 1a 93 ba
puerto del administrador de paquetes
                                      _____
 ______
Rutas activas:
                          Máscara de red
0.0.0.0
255.0.0.0
255.255.0.0
Destino de red
0.0.0.0
                                               Puerta de acceso
192.168.20.1 19
                                                                      Interfaz
                                                                                  Métrica
                                                               192.168.20.232
127.0.0.1
192.168.20.232
                                                                                         20
                                           127.0.0.1
169.254.183.210
          127.0.0.0
                                                                                         30
                       169.254.183.210
169.254.255.255
                                           127.0.0.1
169.254.183.210
                                                                127.0.0.1
192.168.20.232
                                                                                         20
                                                                                         \bar{2}\bar{0}
                                                                192.168.20.232
127.0.0.1
                                            192.168.20.232
127.0.0.1
                                                                                         \bar{2}\bar{0}
                                            127.0.0.1
192.168.20.232
192.168.20.232
192.168.20.232
        .168.20.232
                                                                                         20
                                                                                         \bar{2}\bar{0}
                                                                192.168.20.232
                                                                                         20
          224.0.0.0
                              240.0.0.0
                                                                192.168.20.232
                       255.255.255.255
  255.255.255.255
                                                                192.168.20.232
Puerta de enlace predeterminada:
                                              192.168.20.1
Rutas persistentes:
ninguno
C:\Documents and Settings\Alvaro>_
```

4.3.1. Modificar las tablas en Windows

 \blacksquare Añadir una ruta para la red 157.0.0.0/8: se va por la interfaz 2, con métrica 3. Se envía al router 157.55.80.1

ROUTE ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1 METRIC 3 IF 2

- La métrica y la interfaz son opcionales
- Internet se puede especificar como 0.0.0.0

4.3.2. Activar el enrutamiento

- Hay varios métodos, pero todos acaban modificando el registro
 - $\bullet \ \ \, \texttt{HKEY_LOCAL_MACHINE} \setminus \texttt{SYSTEM} \setminus \texttt{CurrentControlSet} \setminus \texttt{Services} \setminus \texttt{Tcpip} \setminus \texttt{Parameters} \setminus \texttt{IpEnableRouted} \\ \ \ \, \text{debe estar a 1} \\$
- Después, hay que reiniciar

4.4. Linux

■ Comando route

alvaro@alvaro-vaio\$ route Kernel IP routing table							
Destination	Gateway	Genmask	Flags	s Metrio	Ref	Use	Iface
default	gateway	0.0.0.0	UG	600	0	0	wlan0
link-local	*	255.255.0.0	U	1000	0	0	wlan0
192.168.1.0	*	255.255.255.0	U	600	0	0	wlan0
192.168.56.0	*	255.255.255.0	U	0	0	0	vboxnet0

4.4.1. Modificar las tablas en Linux (route)

■ Añadir una ruta para la red 157.0.0.0/8: se va por la interfaz eth0, con métrica 3. Se envía al router 157.55.80.1

```
sudo route add -net 157.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 157.55.80.1 metric 3 dev eth0
```

- La métrica y la interfaz son opcionales
- Internet se puede especificar como 0.0.0.0 o como default

4.4.2. Modificar las tablas en Linux (ip)

■ Añadir una ruta para la red 157.0.0.0/8: se va por la interfaz eth0, con métrica 3. Se envía al router 157.55.80.1

```
sudo ip route add 157.0.0.0/8 via 157.55.80.1 dev eth0 weigth 3
```

- La métrica y la interfaz son opcionales
- Internet se puede especificar como 0.0.0.0/0 o como default

4.4.3. Activar el enrutamiento

- El *ip forwarding* es un parámetro de kernel.
- Se puede comprobar si se está enrutando con sysctl net.ipv4.ip_forward
- Se puede activar con sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
- Para que se active en el siguiente inicio se debe cambiar el fichero /etc/sysctl.conf:
 - net.ipv4.ip_forward = 1

5. Referencias

- Formatos:
 - Transparencias
 - PDF
 - EPUB
- Creado con:
 - Emacs
 - org-re-reveal
 - Latex
- Alojado en Github