VLAN (Redes de Área Local Virtuales) Introducción



Una VLAN se compone de un grupo de dispositivos que pertenecen a una o más redes locales de forma que puedan comunicar entre ellos como si fuesen conectados al mismo cable, aún si esto no es físicamente así.

Las VLAN están basadas en conexiones lógicas, no físicas. Esto los hace muy flexibles.

Todos los dispositivos en una VLAN están en el mismo dominio de broadcast

Todos los dispositivos en una VLAN tienen que pertenecer a la misma subred

Para que dos VLANs se comuniquen se necesita un dispositivo que trabaje a nivel 3 (por ejemplo un router).

Se recomienda no poner más de 500 ordenadores en una VLAN.

VLAN (Redes de Área Local Virtuales) Access Link y Trunk link

Punto de acceso (Access Link). Es una conexión entre un dispositivo que no sabe de la existencia de las VLAN (VLAN unaware) y otro que sí es consciente de la existencia de VLANs (VLAN aware).

La conexión entre un host (unaware) y un switch (aware) suele ser un access link.


Al recibir una trama desde un host, el switch añade una etiqueta para identificar en que VLAN se encuentra ese paquete. Al enviar una trama al host, el switch quita esa etiqueta.

Enlace troncal (Trunk Link). Es una conexión entre dos dispositivos que son VLAN aware.

Un trunk link puede llevar información perteneciente a distintas VLANs.

VLAN (Redes de Área Local Virtuales) Access Link y Trunk link






Los host azules pertenecen a una VLAN

Los hosts verdes pertenecen a otra VLAN

Los link azules son access links. Por estos links solo pasarán paquetes destinados a la VLAN azul o a la VLAN verde

El link naranja es un trunk link. Por este link pasarán tanto paquetes de la VLAN azul que de la VLAN verde.



Por defecto, los switches disponen de una VLAN inicial a la que están asignados todos los puertos VLAN1.

En primer lugar se crean las VLANs. 4 para este ejercicio (VLAN10, VLAN20, VLAN30 y VLAN40).

Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname SW-VLAN

Configuración del SW

- Modo Conf. Global
- Asignar nombre al SW

SW-VLAN(config)#vlan 2

SW-VLAN(config-vlan)#name VLAN10

SW-VLAN(config-vlan)#exit

SW-VLAN(config)#vlan 3

SW-VLAN(config-vlan)#name VLAN20

SW-VLAN(config-vlan)#exit

SW-VLAN(config)#vlan 4

SW-VLAN(config-vlan)#name VLAN30

SW-VLAN(config-vlan)#exit

SW-VLAN(config)#vlan 5

SW-VLAN(config-vlan)#name VLAN40

SW-VLAN(config-vlan)#exit

Activar vlans 2, 3, 4 y 5. Con nombres:

- VLAN10
- VLAN20
- VLAN30
- VLAN40

SW-VLAN#show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports				
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24				
2	VLAN10	active	Configuración de las VLANs activas en el SW.				
3	VLAN20	active					
4	VLAN30	active					
5	VLAN40	active					
1002	fddi-default	active	Observa que la VLAN por defecto tiene todos los puertos, mientras que las nuevas no tienen asignado ninguno.				
1003	token-ring-default	active					
1004	fddinet-default	active					
1005	trnet-default	active					

SW-VLAN(config)#interface FastEthernet0/2 SW-VLAN(config-if)#switchport access vlan 2 SW-VLAN(config-if)#exit SW-VLAN(config)#interface FastEthernet0/3 SW-VLAN(config-if)#switchport access vlan 2 SW-VLAN(config-if)#exit

SW-VLAN(config)#interface FastEthernet0/7 SW-VLAN(config-if)#switchport access vlan 3 SW-VLAN(config-if)#exit SW-VLAN(config)#interface FastEthernet0/8 SW-VLAN(config-if)#switchport access vlan 3 SW-VLAN(config-if)#exit

SW-VLAN#show vlan brief


Aquí se muestra una configuración parcial de la solicitada.

VLAN10.
-Interfaces FA0/2 y FA0/3

VLAN20.
-Interfaces FA0/7 y FA0/8

VLAN Name		Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
2 3 4 5	VLAN10 VLAN20 VLAN30 VLAN40	active active active active	Fa0/2, Fa0/3 Fa0/7, Fa0/8





```
PC>ipconfig

IP Address : 192.168.0.2

Subnet Mask : 255.255.255.0

Default Gateway : 192.168.0.1
```

```
PC>ping 192.168.0.3

Pinging 192.168.0.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time=63ms TTL=128

Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time=62ms TTL=128
```

```
PC>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.


Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.
```

Ahora se propone introducir varias VLAN con equipos conectados en diferentes switches.



```
SW-VLAN*configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-VLAN(config)#interface FastEthernet0/1
SW-VLAN(config-if)#switchport mode trunk
```



Configurando un puerto como enlace trunk (FastEthernet0/1).

Para comprobar que la configuración ha ido bien:

SW-VLAN#show interface FastEthernet0/1 switchport

Name: Fa0/1

Switchport: Enabled

Administrative Mode: trunk

Omerational Mode: down



```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW-VLAN2
SW-VLAN2(config)#vlan 2
SW-VLAN2(config-vlan)#name VLAN10
SW-VLAN2(config-vlan)#exit
SW-VLAN2(config)#vlan 3
SW-VLAN2(config-vlan)#name VLAN20
SW-VLAN2(config-vlan)#name VLAN20
SW-VLAN2(config-vlan)#exit
SW-VLAN2(config)#exit
SW-VLAN2(config)#exit
SW-VLAN2(config)#exit
SW-VLAN2#show vlan brief
```



Configuración SW-VLAN2.

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2,
			Fa0/5, Fa0/6,
			Fa0/9, Fa0/10
			Fa0/13, Fa0/1
			Fa0/17, Fa0/1
			Fa0/21, Fa0/2
2	VLAN10	active	
3	VLAN20	active	

```
SW-VLAN2>enable

SW-VLAN2#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

SW-VLAN2(config)#interface FastEthernet0/4

SW-VLAN2(config-if)#switchport access vlan 2

SW-VLAN2(config-if)#exit

SW-VLAN2(config-if)#switchport access vlan 2

SW-VLAN2(config-if)#switchport access vlan 2

SW-VLAN2(config-if)#switchport access vlan 2

SW-VLAN2(config-if)#switchport access vlan 3

SW-VLAN2(config-if)#switchport access vlan 3

SW-VLAN2(config-if)#switchport access vlan 3

SW-VLAN2(config-if)#switchport access vlan 3

SW-VLAN2(config-if)#switchport access vlan 3
```



Configuración SW-VLAN2.

```
      SW-VLAN2#show vlan brief

      VLAN Name
      Status
      Ports

      2 VLAN10
      active
      Fa0/4, Fa0/5

      3 VLAN20
      active
      Fa0/10, Fa0/11
```

Configurando un puerto como enlace trunk (FastEthernet0/1).


```
SW-VLAN2 configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-VLAN2 (config) interface FastEthernet0/1
SW-VLAN2 (config-if) switchport mode trunk
SW-VLAN2 (config-if) 2
SW-VLAN2 config-if) 2
SW-VLAN2 5
```

Switchport: Enabled

Administrative Mode: trunk

Operational Mode: dorm





```
PC>ping 192.168.0.4

Pinging 192.168.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.4: bytes=32 time=172ms TTL=128

Subnet Mask.....: 255.255.255.0

PC>ping 192.168.1.4

Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:

Request timed out.
```


Se añade un puerto a cada VLAN en el Switch 2

SW-VLAN2(config)#interface FastEthernet0/6 SW-VLAN2(config-if)#switchport access vlan 2 SW-VLAN2(config-if)#exit SW-VLAN2(config)#interface FastEthernet0/7 SW-VLAN2(config-if)#switchport access vlan 3



SW-VLAN2#show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/8, Fa0/9
			Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
			Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
			Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
			Fa0/24
2	VLAN10	active	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
3	VLAN20	active	Fa0/7, Fa0/10, Fa0/11






VLAN (Redes de Área Local Virtuales) Desasignar interfaces del Switch de Vlans

Nos proponemos volver a la situación previa a incluir el router. Estructura de dos vlans sin interconectar. Para ello:

- Quitar el router de la red.
- Desasignar la interfaces FastEthernet0/6 y
 FastEthernet0/7 de las vlan 2 y 3 respectivamente.





Como se ha podido ver, la alternativa anterior es válida; pero será preciso utilizar una interfaz en el Switch y una tarjeta en el router po cada VLAN que queramos enlazar.

Aprovechando algunas funcionalidades tanto del Switch, como del router es posible simplificar esta configuración:

- Las interfaces del switch con tipo de enlace trunk tienen disponibles las tramas que circulan por todas las VLANs.
- Es posible configurar más de una dirección IP en una de las interfaces de un router.

De esta manera conseguimos enlazar varias VLANs con una única conexión del router al Switch.

Activamos un puerto del switch en modo trunk. En esta presentación usaremos el interface FastEthernet0/24 del SW-VLAN2.

Recuerda que a los puertos con enlace trunk se entregan las tramas de todas las vlans definidas en el switch.

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

SW-VLAN2(config) finterface FastEthernet0/24

SW-VLAN2(config-if) # * Z

SW-VLAN2(config-if) # * Z

SW-VLAN2#

*SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW-VLAN2# show interface FastEthernet0/24 switchport

Name: Fa0/24

Switchport: Enabled
```

Administrative Mode: trunk

Añadimos un router y configuramos varias direcciones Ips en una de sus interfaces. Esta tarjeta se conectará al nuevo enlace trunk del swich. Observa cómo cada dirección Ip asignada se asocia a una vlan con el comando encap dot1q 2 y encap dot1q 3.

```
Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#interface FastEthernet0/0.1

Router(config-subif)#encap dotlq 2

Router(config-subif)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#interface FastEthernet0/0.2

Router(config-subif)#encap dotlq 3

Router(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#exit


Router(config)#interface FastEthernet0/0

Router(config-if)#no shutdown
```

Validando la configuración de Ips en el router.

Router#show ip interface brief						
Interface	IP-Address	OK?	${\tt Method}$	Status		Protoco:
FastEthernet0/0	unassigned	YES	unset	up		up
	-			•		-
FastEthernet0/0.1	192.168.0.1	YES	manual	up		up
FastEthernet0/0.2	192.168.1.1	YES	manual	up		up
T		*****				,
FastEthernetU/I	unassigned	YES	unset	administratively	down	down
Vlanl	unassioned	YES	unset	administratively	down	down
FastEthernet0/1	192.168.1.1 unassigned unassigned	YES	unset	up administratively administratively		down





```
PC>ipconfig

IP Address....: 192.168.0.2

Subnet Mask....: 255.255.255.0

Default Gateway....: 192.168.0.1
```

```
PC>tracert 192.168.1.3

Tracing route to 192.168.1.3 over a maximum of 30 hops:

1 94 ms 94 ms 78 ms 192.168.0.1

2 156 ms 187 ms 187 ms 192.168.1.3

Trace complete.
```