Curs 04: Planificarea execuției

Sumar curs anterior

procesele sunt încapsularea execuţiei într-un sistem procesele abstractizează procesorul, memoria şi I/O un proces este creat de un alt proces, dintr-un executabil, prin loading atributele unui proces sunt păstrate în PCB (Process Control Block) pe Unix există apelurile fork() şi exec(): fork() duplică spaţiul de adrese al unui proces, exec() invocă loader-ul procesele formează o ierarhie, procesul părinte aşteaptă încheierea proceselor copil procesele orfane sunt adoptate de init procesele zombie sunt cele care nu au fost încă aşteptate de procesul părinte procesele comunică pentru transfer de date şi pentru notificări pipe-urile anonime (folosite de shell la comanda cmd1 | cmd2) sunt folosite doar între procese înrudite

Multitasking şi scheduling

pe un sistem există mai multe procese sistemul dispune de un număr limitat de procesoare sistemul de operare trebuie să asigure accesul tuturor proceselor la procesoare un proces rulează pe un procesor (sau mai multe) și apoi lasă locul altui proces: multi-tasking

sistemul de operare planifică accesul unui proces la procesoare: scheduling planificatorul de procese este o componentă din sistemul de operare care decide când un proces părăseşte procesorul și ce proces îi ia locul

Schimbarea de context

un proces este un program căruia i se ataşează un context de execuție când planificatorul decide că un proces părăsește procesorul, are loc o schimbare de context schimbarea de context înseamnă salvarea informațiilor procesului anterior într-o zonă din sistemul de operare și restaurarea informațiilor noului proces schimbarea de context înseamnă overhead schimbarea de context se poate produce:

- * voluntar: un proces decide sau cauzează schimbarea de context
- ** un proces cedează de bună voie procesorul: yielding
- ** un proces execută o operație blocantă (de exemplu citire de la un dispozitiv care nu are încă date)
- ** un proces își încheie execuția
- * nevoluntar: planificatorul sistemului de operare decide forţarea unui proces de pe procesor
- ** un proces a stat prea mult timp pe procesor

- ** apare în sistem un proces mai important
- + demo cu schimbări voluntare şi nevoluntare la rularea comezii find

Reminder: Stările proceselor

un proces care rulează pe procesor este în starea running

un proces care execută o operație I/O se blochează în așteptarea încheierii operației, intră în starea blocking/waiting

atunci când un proces poate rula, dar nu are alocat un procesor, este în starea ready stările running, blocking şi ready sunt cele trei stări principale ale unui proces

+ diagramă cu stările proceselor

tranziţia din running în ready se întâmplă când unui proces îi expiră cuanta tranziţia din running în blocking este când un proces realizează o operaţie I/O blocantă tranziţia din blocking în ready are loc când operaţia I/O blocantă s-a definitivat tranziţia din ready în running este când se eliberează un procesor

Stările proceselor și schimbările de context

tranzițiile din starea running sunt tranziții de schimbare de context: procesul cedează procesorul în fața altui proces

când un proces cedează procesorul, se alege un proces din starea READY ce se întâmplă când nu există nici un proces în starea READY? procesul idle ce tranziții au loc la diferitele tipuri de schimbări de context:

RUNNING -> READY: yielding, prea mult timp pe procesor, proces prioritar

RUNNING -> WAITING: un proces execută o operație blocantă

RUNNING -> TERMINATED: un proces şi-a încheiat execuția

noul proces execută tranziția READY -> RUNNING

Planificatoare cooperative şi preemptive

planificatorul este o componentă a sistemului de operare; este o funcție care este apelată pentru:

- * a selecta un proces aflat în READY
- * a înlocui procesul curent (din RUNNING) cu noul proces selectat (din READY) planificatorul este apelat pentru a efectua schimbarea de context planificatoarele pot fi cooperative şi preemptive planificatoarele cooperative permit doar schimbări de context voluntare cele preemptive permit şi schimbări de context nevoluntare: a preempta = a forţa părăsirea procesorului

planificarea cooperativă are dezavantajul starvation: un proces poate acapara complet procesorul şi să nu lase alte procese să ruleze

în general planificarea preemptivă presupune existența unei cuante de timp asociate unui proces; expirarea cuantei de timp forțează înlocuirea procesului (context switch)

Criterii de evaluare a unui planificator

sunt esenţiale două metrici: productivitate (throughput) şi echitate (fairness) un planificator este cu atât mai productiv cu cât se consumă cât mai puţin timp schimbând contextul şi mai mult timp rulând procese; procesele să îşi termine cât mai repede treaba un planificator este cu atât mai echitabil cu cât fiecare proces are acces la procesor; adică procesele stau cât mai puţin timp în coada READY până să intre în RUNNING un sistem este inechitabil când un proces stă foarte mult în coada READY şi nu este planificat pe procesor: starvation

un sistem este neproductiv când sunt schimbări de context foarte dese şi procesoarele fac foarte puţină treabă

turnaround time: timpul din care un proces intră în sistem până când îşi încheie execuția average turnaround time: media turnaround time pentru toate procesele din sistem waiting time: suma timpilor în care un proces așteaptă în starea READY average waiting time: media waiting time pentru toate procesele din sistem un sistem productiv are average turnaround time mic un sistem echitabil are average waiting time mic

Atenție: waiting time se referă la timpul petrecut în starea READY (nu în starea WAITING) + demo cu timpul de așteptare (în coada READY)

Cuanta de timp. Planificatorul round robin

cuanta de timp se asociază unui proces în planificatoare preemptive

când expiră cuanta unui proces acesta este scos de pe procesor, i se calculează o nouă cuantă şi este trecut în starea READY timer-ul procesorului (uzual o dată 1 ms sau 10ms) generează întrerupere de ceas; în rutina de tratare a întreruperii de ceas se verifică dacă un proces în RUNNING are cuanta expirată cuanta este dinamică, se actualizează la fiecare expirare productivate vs echitate: cuantă mare vs cuantă mică cuantă mare -> schimbări de context mai rare, productivitate sporită cuantă mică -> schimbări de context mai dese, echitate sporită cuanta variază între procese; procesele sunt CPU-intensive vs I/O-intensive procesele I/O-intensive primesc în general o cuantă de timp mai mare pentru că se vor bloca și vor trece din RUNNING în WAITING și vor lăsa alt proces în loc procesele CPU-intensive primesc în general o cuantă de timp mai mică; este posibil să ruleze pe procesor până la expirarea cuantei; cu o cuantă mare ar dura mai mult până ar lăsa alt proces în locul său pe procesor

Coadă/cozi de procese READY. Prioritățile proceselor

când are loc o schimbare de context, planificatorul alege un proces aflat în starea READY şi îl trece în RUNNING; ce procese alege

planificatorul round-robin are o coadă de procese READY; ia pe rând procesele READY şi le trece în RUNNIG; când un proces ajunge în READY e adăugat la sfârşitul cozii unele procese sunt mai importante; au prioritate mai mare

planificatoarele cu priorități au mai multe cozi pentru procesele READY: câte o coadă pe o prioritate; când se planifică un proces se ia primul proces din coada cu prioritatea cea mai mare

prioritate statică este o prioritate care nu poate fi modificată pe parcursul execuției procesului; un sistem care folosește doar priorități statice poate duce la starvation pentru procesele cu prioritate mai mică; vor rula mereu procesele cu prioritate mai mare dacă dintre acestea sunt mereu în starea READY

prioritățile statice în Linux sunt numite "nice"

+ demo cu procese cu valoare nice diferită

pentru a preveni starvation, prioritățile sunt dinamice, se modifică pe parcursul execuției; un proces care stă destul de mult într-o coadă READY cu prioritate mai mică va fi promovat într-o coadă READY cu prioritate mai mare

modificarea priorității ține cont de natura procesului, similar alegerii cuantei: procesele CPU-intensive primesc, în general, o prioritate mai mică decât procesele I/O intensive

Comunicarea inter-proces

procesele comunică pentru a transfera informații, pentru notificare sau pentru a asigura integritatea datelor (sincronizare)

transferul de informații se face prin

- * comunicare de tip ţeavă, sau transfer de mesaje: pipe-uri (anonime), pipe-uri cu nume (FIFO), sockeţi locali (UNIX), sockeţi de reţea (Berkeley), cozi de mesaje
- ** există API-uri şi biblioteci de message passing: MPI, ZeroMQ, RabbitMQ
- * comunicare cu date partajate: memorie partajată (shared memory)
- ** API de date partajate: OpenMP

la comunicarea prin transfer de mesaje există un sender, un receiver, un canal virtual de comunicare şi un protocol înțeles de parteneri; în general nu e nevoie de sincronizarea accesului la date pentru că fiecare partener are o instanță

la comunicarea prin memorie partajată partenerii pot fi cititori sau scriitori; datele fiind comune, este nevoie de sincronizare pentru a asigura integritatea acestora notificarea se face prin semnale (numite şi excepţii pe Windows); un proces îşi defineşte o rutină de tratare a semnalului/excepţiei, rutină apelată la apariţia semnalului semnalele pot fi livrate de

- * sistemul de operare ca urmare a întâmpinării unei situații neprevăzute în execuția procesului: de exemplu acces nevalid la memorie (segmentation fault)
- * de un alt proces pentru a notifica procesul curent de o condiție sau eveniment sincronizarea se face prin mutex-uri, semafoare, variabile condiție; mai multe au fost prezentate la APD, vom insista la cursul 9: Sincronizare

Sumar

mai multe procese concurează pe procesoarele sistemului; planificatorul (parte a sistemului de operare) gestionează accesul proceselor la procesoare (trecerea în starea RUNNING) planificarea unui proces, adică înlocuirea unui proces cu altul se numește schimbare de context

schimbarea de context se poate produce:

- * voluntar: un proces decide sau cauzează schimbarea de context
- ** un proces cedează de bună voie procesorul: yielding
- ** un proces execută o operație blocantă (de exemplu citire de la un dispozitiv care nu are încă date)
- ** un proces își încheie execuția
- * nevoluntar: planificatorul sistemului de operare decide forţarea unui proces de pe procesor
- ** un proces a stat prea mult timp pe procesor
- ** apare în sistem un proces mai important

planificatoarele pot fi cooperative și preemptive; cele cooperative nu pot preveni apariția situației de starvation

planificatorul urmăreşte două obiective conflictuale: productivitate și echitate planificatoarele preemptive folosesc cuantă de timp și prioritate pentru fiecare proces comunicarea intreprocese presupune transfer de mesaje, memorie partajată, notificare sau sincronizare