

IBM Cloud 用戶實作研習營

SSL VPN使用教學

建立Public Virtual Server實體

2019/8/7



SSL VPN使用教學


使用SSL VPN

- 透過使用SSL VPN,可以連接至server內網及IPMP IP
- 如何查看public、private及IPMP IP位置

從portal首頁 (https://cloud.ibm.com/)點選側邊選的資源清單




選擇裝置






進入後,可在網路詳細資料看到public和private的IP位置



在右上角點選動作,KVM主控台



點選繼續後,會開啟新的分頁,並顯示IPMP的IP位置

KVM 主控台: workshop001.IBMCloud.com
存取 KVM主控台之前,您必須建立與專用網路的 VPN連線。如需相關資訊,請參閱 IBM Cloud 文件中的 VPN 設定。


PC第



賦予/取消SSL VPN權限

登入IBM Cloud: https://cloud.ibm.com

從 管理 選擇 存取權(IAM)



點選側邊選單的User,點選要提供VPN Access權限的使用者





*若點選的使用者為Owner,在Classic Infrastructure頁籤下不會出現任何內容,預設是全部權限都有,若仍然無法使用VPN,有可能是Owner權限未被授權使用VPN,請參考Appendix設定

點選 標準基礎架構 , VPN子網路, 勾選 啟用SSL VPN存取

(如欲取消使用者的存取權,則將勾選取消)



切換至使用者詳細資料功能頁,頁面往下捲動至VPN 密碼,可看到VPN 使用者名稱及設定密碼功能,密碼可從這裡設定 (預設密碼為 1 gaz! QAZ 201908)

VPN 密碼

變更 VPN 密碼。若要管理此使用者具有存取權的 VPN 子網路,請移至 VPN 子網路。





連接至IBM Cloud SSL VPN - 使用Windows7 以上版本

此處以Window10為例

Step1:關閉控制台中的「使用者存取控制 (UAC)」




將滑桿拉至最低(不要通知)






Step2: 啟用 Administrator 帳戶

從控制台 -> 系統及安全性->系統管理工具 -> 電腦管理 -> 本機使用者和群組 -> 使用者。在 Administrator 使用者按一下滑鼠右鍵, 然後選取內容。



取消勾選帳戶已停用的方框



Step3:在連接至 SSL VPN 頁面之前,以系統管理員身分執行 Internet Explorer



連接至IBM Cloud SSL VPN – 使用MAC OSX 10x 以上版本

Step1:安裝最新版 Mac MotionPro 用戶端

於 Apple Store 安裝最新版的 Mac MotionPro 用戶端 (1.1.7 版)。 請務必先解除安裝所有舊版再進行更新。

Step2:

安裝新用戶端之後,移至下列目錄並使用終端機應用程式啟動 VPN /usr/local/motionpro/

在該目錄下執行下列指令以連接至 SSL VPN:

./vpn_cmdline -h <vpn端點位置> -u <username> -p <password>

可以下列網址找到 VPN 端點的清單


https://cloud.ibm.com/docs/infrastructure/iaas-vpn?topic=VPN-standalone-vpn-clients&locale=en



如何自訂子網域存取權

透過設定,可限制使用者能存取的子網域

從portal首頁右上方管理,點選存取權(IAM)



進入後在左側選單點選使用者

選擇要更改存取權的使用者

點選標準基礎架構,點選VPN子網路,將 💽 開啟 更改為 💽 開啟

即可選擇讓該使用者存取特定網域





安裝 VPN Client

至下列網址依作業系統環境下載安裝VPN Client

https://cloud.ibm.com/docs/infrastructure/iaas-vpn?topic=VPN-standalone-vpn-clients

Windows:

Windows (10/8/7/Vista) 32-

bit: https://speedtest.dal05.softlayer.com/array/MotionProSetup_win32_v1.2.4.zip

Windows (10/8/7/Vista) 64-

bit: https://speedtest.dal05.softlayer.com/array/MotionProSetup_win64_v1.2.4.zip

Linux:

CentOS 64-bit: https://speedtest.dal05.softlayer.com/array/MotionPro_Linux_CentOS_x86-

64_1.2.3.sh

Redhat 32-bit: https://speedtest.dal05.softlayer.com/array/MotionPro_Linux_RedHat_x86-

32_1.1.1.sh

Redhat 64-bit: https://speedtest.dal05.softlayer.com/array/MotionPro_Linux_RedHat_x86-

64 1.2.3.sh

Ubuntu 32-bit: https://speedtest.dal05.softlayer.com/array/MotionPro_Linux_Ubuntu_x86-

32_1.1.1.sh

Ubuntu 64-bit: https://speedtest.dal05.softlayer.com/array/MotionPro_Linux_Ubuntu_x86-

64 1.2.3.sh

● Windows作業系統:

參考以下URL取得VPN Client用設定存取的POP點

https://cloud.ibm.com/docs/infrastructure/iaas-vpn?topic=VPN-standalone-vpn-clients#ssl-vpn-pops

Array Networks VPN Standalone Client @

If any of the clients mentioned earlier in this document do not work for you, check the Array Networks Clients and Tools support page for a list of downloadable links to Windows, Linux, and MacOS standalone clients.

SSL VPN POPs (sites) @


- vpn.ams01.softlayer.com
- vpn.ams03.softlayer.com
- vpn.dal01.softlayer.com



建議使用的SSL VPN POPs如下

vpn.hkg02.softlayer.com vpn.tok02.softlayer.com

安裝Array Networks VPN Client之後,執行MotionPro




開啟後,點選Profile,並新增,



填入Site Name(自訂)


Host(填入所使用的SSL VPN POPs,如vpn.hkg02.softlayer.com)

User name、Password可在IBM Cloud Portal首頁/IAM(存取權)/使用者/使用者詳細資料/VPN密碼欄位中查詢,並按save儲存





維護Profile完成後,雙擊剛剛建立的Profile即可建立VPN連線



■ Linux作業系統

在終端機下以下指令

chmod +x MotionPro_Linux_Ubuntu_x86-64_1.2.3.sh

● Mac OS X 10.10 作業系統

從 Apple store 安裝 Motion Pro Plus

點選Pofile,並點選Add


填入Site Name、Host、Username, 並點選Ok

點選左上角VPN選項,點選Connect以連接




建立Public Virtual Server實體

進入IBM Cloud Portal首頁,點選右上角型錄



進入型錄後,選擇運算,並點選Virtual Sever





選擇最左邊的Public Virtual Server,並按繼續




- 在虛擬伺服器的類型 選擇 公用多方承租戶
- 公用實例部分,選擇

數量: 1

計費方式:按小時

佈建位置: 亞太地區(Hong Kong) 熱門設定檔: 1 vCPUs 1 GB RAM





影像選擇: CentOS7 x Minimal(64bit) - HVM

● 附加的儲存空間磁碟部分,選擇:

磁碟: 開機磁碟

大小: 25GB

● 網路介面部分,選擇:

上行鏈路埠速度:公用及專用100Mbps

頻寬: OGB頻寬配頻

專用VLAN:自動指派

都選擇好後,其他維持預設值即可,在右側可看到依照選擇規格的報價,確認後即可按下建立

