
# Vežba 1 - Okruženje Microsoft Visual Studio

*Microsoft Visual Studio 2017* predstavlja integrisano okruženje za razvoj programske podrške. U okviru istog nalazi se *Visual C++* okruženje (između ostalih okruženja koja nisu predmet izučavanja u okviru ovog kursa) koje omogućava razvoj i pisanje programa u programskom jeziku C++, a samim tim i u programskom jeziku C.

# 1. Pokretanje Visual C++ okruženja


Okruženje Visual C++ se može otvoriti klikom na taster Start i izborom stavke Microsoft Visual Studio 2017/Microsoft Visual Studio 2017 iz liste programa (grupa All Programs). Nakon startovanja otvoriće se osnovni prozor Microsoft Visual Studio 2017 okruženja i ponuđena opcija za izbor radnog okruženja. Potrebno je izabrati opciju radnog okruženja Visual C++. Na slici 1. prikazan je osnovni prozor radnog okruženja.



Slika 1. Izgled osnovnog prozora Microsoft Visual Studio 2017


# 2. Kreiranje projekta za konzolnu aplikaciju

Da bi se napisao, preveo i izvršio C/C++ program, u *Visual C*++-u je potrebno kreirati projekat koji sadrži odgovarajuće datoteke sa izvornim kodom programa. Za potrebe pisanja programa u C-u biće korišćen najjednostavniji tip projekta koji obezbeđuje pravljenje konzolnih aplikacija. Konzolne aplikacije su programi koji se izvršavaju u komandnom (DOS) prozoru i koriste standardni ulaz i izlaz. Kreiranje projekta se vrši startovanjem stavke iz menija *File/New*, izborom kartice *Project* i stavke *Windows Desktop/ Windows Desktop Wizard* (slika 2).



Slika 2. Izgled prozora za kreiranje novog projekta


Pri kreiranju projekta potrebno je uneti naziv projekta u polje *Name*, uneti naziv rešenja u polje *Solution name* (ono može biti isto kao i ime projekta unutar njega) i eventualno promeniti direktorijum na disku gde će projekat biti kreiran (polje *Location*). Po unosu naziva projekta aktiviraće se dugme *OK*. Klikom na ovo dugme pojaviće se prozor za izbor tipa desktop projekta koji se želi kreirati (slika 3). U padajućoj listi treba da je izabran tip *Console Application* i dodatno odabrati opciju za kreiranje praznog projekta (*Empty project*). Da bi se kreirao projekat potrebno je kliknuti na dugme *OK*.



Slika 3. Izgled prozora za izbor tipa desktop projekta koji će biti kreiran


# 3. Kreiranje i dodavanje datoteka za izvorni kod programa

Nakon kreiranja praznog projekta za konzolnu aplikaciju potrebno je kreirati i dodati u projekat datoteke koje će se koristiti za unos izvornog koda programa. Kreiranje i dodavanje datoteke se vrši ponovnim startovanjem stavke iz menija File/New, izborom kartice File i stavke C++ Source File ili C/C++ Header File (slika 4). Potrebno je uneti željeni naziv datoteke u polje Name i kliknuti na dugme OK.



Slika 4. Izgled prozora za kreiranje i dodavanje datoteka za izvorni kod programa

Po kreiranju i dodavanju nove datoteke u projekat potrebno je uneti odgovarajući sadržaj (program). Za to se koristi centralni deo glavnog prozora (slika 5). Visual C++ poseduje neke napredne opcije za prikaz izvornog koda programa kao što su boja ključnih reči i komentara.




Slika 5. Deo za unos i prikaz sadržaja datoteka sa izvornim kodom

# 4. Prikaz i otvaranje datoteka i funkcija koje projekat sadrži

Za prikaz datoteka koje su uključene u projekat koristi se panel sa leve strane osnovnog prozora *Visual C++-*a. Ovaj panel sadrži dve kartice *Solution Explorer* i *ClassView*. Kartica *Solution Explorer* omogućava pregled i otvaranje datoteka koje su dodate u projekat. Datoteke se grupisane po tipu koji je određen ekstenzijama (*Source Files - \*.*c datoteke, *Header Files - \*.*h datoteke). Duplim klikom na naziv datoteke, sadržaj odgovarajuće datoteke će biti prikazan u centralnom delu prozora *Visual C++-*a. Naziv datoteke koja je trenutno otvorena prikazan je u naslovnoj liniji glavnog prozora.


Kartica *ClassView* je izvorno namenjena za prikaz informacija o klasama definisanim u C++ programu. Kako programski jezik C ne podržava rad sa klasama u prikazu vezanom za ovu karticu pobrojane su samo funkcije definisane u datotekama koje projekat sadrži. Duplim klikom na naziv funkcije otvara se odgovarajuća datoteka i postavlja se na početak odgovarajuće funkcije. Na slici 6 ilustrovani su *Solution Explorer* i *ClassView* prikazi.




Slika 6. Prikaz datoteka koje projekat sadrži (Solution Explorer)

## 5. Prevođenje programa i izveštaj o greškama

Nakon unosa koda programa u odgovarajuće datoteke moguće je izvršiti prevođenje, povezivanje i izvršavanje programa. U ovu svrhu se koriste stavke iz menija *Build* ili iz odgovarajuće prečice sa alatima (slika 7).





Slika 7. Alati za prevođenje programa (Build meni) i alati za kontrolu izvršenja (Debug meni)


Najjednostavniji način za iniciranje procesa prevođenja svih datoteka sa izvornim kodom, kreiranje izvršne (EXE) datoteke programa i njeno startovanje je korišćenjem stavke *Start Without Debugging*, kombinacije tastera *Ctrl+F5* sa tastature ili odgovarajuće prečice (ikonica *run*). Ukoliko program nije prethodno preveden ili je izmenjen od vremena kada je poslednji put preveden, pojaviće se prozor sa pitanjem da li treba izvršiti prevođenje programa. U oba slučaja potrebno je kliknuti na dugme *Yes* nakon čega će uslediti prevođenje i povezivanje (linkovanje) izvršnog programa. Ukoliko je program uspešno preveden automatski će se izvršiti njegovo startovanje, u suprotnom u donjem delu osnovnog prozora će biti prikazan izveštaj o otkrivenim greškama (slika 8-a i 8-b). Za svaku otkrivenu grešku ili upozorenje pored koda i opisa, navedena je datoteka i linija koda u kojoj je greška nađena. Duplim klikom na liniju sa opisom greške u ovom izveštaju automatski se otvara odgovarajuća datoteka i vrši pozicioniranje kursora na problematičnu liniju.

```
Output

Show output from: Build

1>----- Build started: Project: Project1, Configuration: Debug Win32 -----
1>file1.cpp
1>Project1.vcxproj -> C:\Users\TEMP\source\repos\Project1\Debug\Project1.exe
======== Build: 1 succeeded, 0 failed, 0 up-to-date, 0 skipped =========
```

Slika 8-a. Prikaz izveštaja o uspešnom prevođenju programa



Slika 8-b. Prikaz izveštaja o neuspešnom prevođenju programa i otkrivenim greškama

Nakon ispravljanja greški potrebno je ponovo izvršiti startovanje procesa prevođenja i izvršenja programa. Na slici 9 prikazan je prozor u kome se izvršava program. Nakon završetka izvršenja programa u datom primeru biće ispisan tekst "Press any key to close this window". Pritiskom na neki taster, prozor u kome se program izvršavao će biti zatvoren.

```
C:\Users\TEMP\source\repos\Project3\Debug\Project3.exe (process 6320) exited with code 0.
Press any key to close this window . . .
-
```


Slika 9. Izgled prozora u kome se izvršava program

# 6. Kontrolisano izvršenje programa (debugging)

Pored sintaksnih grešaka koje se otkrivaju u toku prevođenja, program može da sadrži i logičke greške koje sprečavaju da se izvršava na način koji je programer predvideo. Ovakve greške se nazivaju *bug*-ovi, a proces njihovog uklanjanja *debugging*.

Proces otklanjanja grešaka podrazumeva postavljanje prekidnih tačaka u kojima će se izvršenje programa privremeno prekinuti u cilju očitavanja vrednosti pojedinih promenljivih i sl. Postavljanje (ili uklanjanje) prekidnih tačaka vrši se pozicioniranjem kursora na odgovarajuću liniju. Druga varijanta za dodavanje (ili uklanjanje) prekidne tačke je desni klik na odgovarajuću programsku liniju i izbor stavke *Insert/Remove Brakepoint* iz padajućeg menija. Za startovanje izvršenja programa u ovom režimu rada koristi se stavka iz menija *Debug*, taster F5 ili odgovarajuća prečica iz linije sa alatima.

Tokom ovog procesa, program će se izvršavati normalno sve dok se ne dođe do neke od zadatih prekidnih tačaka. U tom trenutku se zaustavlja izvršenje i postaje aktivno okruženje *Visual C++-*a prekonfigurisano za kontrolisano izvršenje programa. Na slici 10 prikazan je izgled okruženja za kontrolisano izvršenje programa.



Slika 10. Okruženje za kontrolisano izvršenje programa

Za kontrolu izvršenja koriste se komande menija *Debug*. Značenja pojedinih komandi su sledeća:

- Go (taster F5) nastavak izvršenja programa do naredne prekidne tačke.
- 1 Stop Debugging (kombinacija tastera Shift+F5) prekid režima rada kontrolisanog izvršenja programa.
- Step Into (taster F11) ulazak u funkciju koja čeka na izvršenje. Ukoliko je u pitanju neka druga naredba ista se izvršava i prelazi se na narednu liniju u programskom kodu.

- *Step Over* (taster F10) izvršavanje funkcije ili naredbe i prelazak na narednu liniju u programskom kodu.
- I Step Out (kombinacija tastera Shift+F11) izvršavanje tekuće funkcije do kraja i izlazak na nivo iz koga je ista pozvana.
- *Run to Cursor* (kombinacija tastera Ctrl+F10) izvršavanje programa do linije koda na koju ukazuje položaj kursora.

Po zaustavljanju izvršenja moguće je očitati vrednosti pojedinih promenljivih i prikaz konteksta (funkcija) iz kojeg se došlo do prekidne tačke. Očitavanje vrednosti promenljivih se može izvršiti na nekoliko načina:

- Zadržati pokazivač miša iznad naziva promenljive negde u kodu, što će rezultovati ispisivanjem vrednosti pored pokazivača.
- Dodavanjem naziva promenljive čije se praćenje želi u panelu *Watch* (desno ispod koda).
- T Direktno, ukoliko je promenljiva automatski izlistana u spisku promenljivih koje se trenutno koriste (panel levo ispod koda).

# DODATAK - Nastanak programa

Nastanak programa može se podeliti na:

- Y Pisanje izvornog koda.
- Y Prevođenje izvornog koda.
- Y Povezivanje u izvršni kod.
- Y Proveravanje programa.

### Izvorni kod

Kombinacijom naredbi programskog jezika nastaje izvorni programski kod (engl. *source code*). Izvorni kod je moguće pisati u bilo kom programu za uređivanje teksta (engl. *text editor*). Danas se uglavnom programi za pisanje izvornog koda objedinjuju u celinu sa programskim prevodiocem i povezivačem (integrisana razvojna okruženja, *IDE*). Izvorni kod programa sprema se u datoteku izvornog koda pod smislenim imenom i ekstenzijom (\*.c).

### Izvršni oblik

Programi se mogu izvršiti na računaru samo ako su u binarnom obliku. Takav se oblik programa naziva izvršni oblik (engl. *executable*). Izvorni se kod mora prevesti u izvršni. Prevodi se pomoću programa koji se nazivaju programski prevodilac (engl. *compiler*) i povezivač (engl. *linker*). Programski prevodilac prevodi izvorni kod iz višeg programskog jezika u mašinski oblik i proverava sintaksu napisanog izvornog koda. Ako pronađe greške (engl. *compile-time error*), ispisuje poruke i upozorenja o njima. Otkrivene greške treba ispraviti pa ponovo pokrenuti program za prevođenje.

Prevođenjem nastaje datoteka objektnog koda (engl. *object code*), sa ekstenzijom \*.obj. Objektni kod nije izvršni program i ne može se direktno izvršiti na računaru. Objektni kod je međukorak do izvršnog koda i uz ostalo omogućava uključivanje gotovih delova programa iz drugih datoteka.

### Biblioteke

Datoteke koje sadrže gotove delove programa nazivaju se biblioteke (engl. *libraries*). Takvi se gotovi delovi programa mogu koristiti u drugim programima. Korišćenjem gotovih biblioteka više nije potrebno iznova zapisivati funkcije koje se često koriste. Takve se funkcije u program uključuju iz postojećih biblioteka.

### Povezivač

Program koji povezuje objektnu datoteku s bibliotekama i drugim potrebnim datotekama naziva se povezivač (engl. *linker*). Ako se pri povezivanju pojavi greška (engl. *link-time error*), biće ispisana poruka o tome. Grešku je potrebno ispraviti pa ponovno pokrenuti prevođenje i povezivanje. Rezultat uspešnog povezivanja je izvršna datoteka (\*.exe). U principu, izvršnoj datoteci nisu potrebni nikakvi dodaci pa se može izvršavati i bez izvornog programa, objektnih datoteka, prevodioca, povezivača itd.

### Izvršna datoteka

Izvršna datoteka je oblik programa i može se direktno izvršiti na računaru za koji je prevedena. Na primer IBM i Apple računari su međusobno nekompatibilni, pa se izvršni program preveden za IBM PC ne može izvršiti na Macintosh računaru i obrnuto.

# **Projekat**

Da bi se stvorila izvršna datoteka programa potrebno je pokrenuti nekoliko programa (tekst editor, prevodilac, povezivač). Kao posledica toga, nastaje više datoteka koje su međusobno vezane. Korisniku koji zadatak rešava određenim programom nepraktično je pamtiti koje programe i kojim redosledom treba pokrenuti, kao i koje su sve datoteke potrebne za stvaranje izvršne datoteke. Stoga se korisniku posao olakšava pomoću takozvanog projekta (engl. project). Projekat je datoteka u kojoj su zapisane sve potrebne informacije o prevodiocu, povezivaču, datotekama, bibliotekama i ostalom potrebnom za izradu izvršne datoteke. Projekat dakle "brine" o svemu što je potrebno učiniti da bi od izvornog koda nastala datotekaizvršnog koda.

### Greške

Tokom rada mogu se javiti tri vrste grešaka:

- Sintaksne greške (otkriva ih programski prevodilac).
- I Greške povezivanja (otkriva ih program povezivač).
- Y Logičke greške (mora ih pronaći programer-korisnik).

# Osnovne funkcije u Winsock biblioteci

# 1. Teorijske osnove

### Windows utičnice

Za svaki od transportnih protokola (TCP i UDP) možemo definisati utičnicu (engl. *socket*), odnosno par - IP adresa/broj porta koji jedinstveno identifikuje softverski proces (mrežnu aplikaciju) i host na kome je proces pokrenut. Ovako definisane utičnice su krajnje tačke komunikacije na transportnom sloju. U okviru ovog kursa, svaka serverska aplikacija će po pokretanju kreirati TCP ili UDP utičnicu (u zavisnosti od tipa serverske aplikacije).

Kreiranje utičnice znači da na datoj IP adresi i na portu serverski aplikacijski servis očekuje poruke koje će stići sa utičnice (par IP adresa klijenta/port > 1023) koji je otvorila klijentska aplikacija. Na primer: kada se na serveru pokrene softverski proces Web servera, on kreira - otvori utičnicu na IP adresi servera na dobro poznatom portu 80. Kada klijent na svojoj radnoj stanici pokrene Web pretraživač i u adresnom polju pretraživača unese adresu servera, Web pretraživač otvori utičnicu na IP adresi klijenta na portu većem od 1023, na primer 39536. Krajnje tačke komunikacije na transportnom nivou su dve utičnice.

Jedna utičnica se može koristiti za više istovremenih komunikacionih veza. Drugim rečima, dve ili više veza mogu završavati na istoj utičnici. Veze se raspoznaju prema identifikatorima utičnica na oba kraja veze (socket1, socket2).

Usluge koje TCP i UDP nude aplikativnom sloju se razlikuju, pa su i utičnice ova dva protokola razlikuju. TCP nudi pouzdanu uslugu sa uspostavljanjem veze, pa TCP utičnice imaju svoje stanje, u smislu da li je TCP konekcija ostvarena, ili je u toku ostvarivanje odnosno prekid konekcije. Osim toga ukoliko je konekcija ostvarena poznata je i druga utičnica, na udaljenom hostu koji je drugi kraj veze. UDP servis ne poznaje uspostavu konekcije, pa UDP utičnice nemaju posebno stanje.

### 2. Winsock biblioteka

### Inicijalizacija Winsock biblioteke

Svaka *Winsock* aplikacija mora na početku da učita odgovarajuću verziju *Winsock DLL*. Ukoliko se neuspešno učita *Winsock* biblioteka pri pozivu neke *Winsock* funkcije vratiće se SOCKET ERROR sa kodom greške WSANOTINITIALISED.

Učitavanje *Winsock* biblioteke postiže se pozivom *WSAStartup* funkcije, koja je deklarisana na sledeći način:

int WSAStartup(WORD wVersionRequested, LPWSADATA lpWSAData);

Funkcija:	Opis:
WSAStartup	Učitavanje i inicijalizacija Winsock biblioteke
Parametri:	Opis:
wVersionRequested [in]	Koristi se za specifikaciju verzije <i>Winsock</i> biblioteke koja se učitava.
	Bajt višeg reda određuje podverziju biblioteke, dok bajt nižeg reda
	određuje verziju.
	Makro MAKEWORD (X,Y) se koristi za postavljanje ispravne
	vrednosti parametra wVersionRequested. X predstavlja viši
	bajt, a Y niži bajt.
lpWSAData [out]	Pokazivač na strukturu LPWSADATA u koju se smeštaju informacije
	vezane za verziju biblioteke koja se učitava
Povratna vrednost	Opis
int	Ako se funkcija uspešno izvrši vraća vrednost 0.
	U suprotnom, vraća se kod greške.

### Primer:

```
WSADATA wsaData;
// Initialize windows sockets library for this process
if (WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &wsaData) != 0)
{
    printf("WSAStartup failed with error: %d\n", WSAGetLastError());
    return 1;
}
```

### Završetak rada sa Winsock bibliotekom

Kada aplikacija potpuno završi sa korišćenjem *Winsock* interfejsa, trebalo bi pozvati funkciju *WSACleanup* koja omogućava da se oslobode svi resursi alocirani od strane Winsock-a i da se otkažu svi čekajući pozivi koje je aplikacija napravila. Funkcija *WSACleanup* je deklarisana:

### int WSACleanup(void);

Funkcija:	Opis:
WSACleanup	Završetak rada sa Winsock bibliotekom
Parametri:	Opis:
Nema parametara	
Povratna vrednost	Opis
int	Ako se funkcija uspešno izvrši vraća vrednost 0.
	U suprotnom, vraća se SOCKET_ERROR, a kod konkretne greške se
	dobija nakon poziva funkcije WSAGetLastError.

Primer:

WSACleanup();

# Dobijanje informacije o nastaloj grešci

Ukoliko prilikom poziva *Winsock* funkcija dođe do greške funkcija će to signalizirati povratnom vrednošću (najčešće nenulta vrednost). Ali da bi se saznao konkretan uzrok greške i prekida izvršavanja, potrebno je pozvati funkciju WSAGetLastError. Ova funkcija vraća kod greške koja je izazvala prekid funkcije.

### int WSAGetLastError (void);

Funkcija:	Opis:
WSAGetLastError	Vraća kod greške za poslednju <i>Winsock</i> funkciju koja se neuspešno
	izvršila
Parametri:	Opis:
	Nema ulaznih parametara
Povratna vrednost	Opis
int	Ukazuje na kod greške koja je izazvala prekid izvršavanja poslednje
	funkcije.

```
if (WSACleanup() != 0)
{
    printf("WSACleanup failed with error: %d\n", WSAGetLastError());
    return 1;
}
```

# Funkcije za rad sa mrežnim redosledom okteta

Različiti procesori predstavljaju višebajtne podatke (brojeve) na 2 načina: tzv. "big-endian" i "little-endian" zapis. "Big-endian" zapis označava da su bajti (okteti) u višebajtnim podacima poređani od najviše značajnog bajta (MSB) do najmanje značajnog bajta (LSB). "Little-endian" označava obrnut zapis, odnosno bajti u višebajtnim podacima su poređani od najmanje značajnog bajta do najviše značajnog bajta.

Unutar nekog hosta IP adresa i broj porta (koji su višebajtni podaci) se zapisuju u tzv. "host-byte" redosledu odnosno u redosledu koji odgovara procesoru datog hosta.

Ali kada se IP adrese i brojevi porta specificiraju za mrežu, prema Internet standardu se moraju predstaviti u mrežnom redosledu okteta ("network-byte" redosled) koji odgovara,,big-endian" zapisu. Dakle, pojam mrežnog redosleda okteta je uveden da bi se postigao zapis podataka nezavisan od platforme. Da bi programski kod bio nezavisan od platforme, koriste se funkcije koje odgovarajuće vrednosti prevode u vrednosti sa mrežnim redosledom okteta.

U svrhu prevođenja višebajtnih podataka iz "host-byte" u "network-byte" redosled, kao i obrnuto, postoji nekoliko gotovih API funkcija.

Sledeće dve funkcije služe za konverziju višebajtnog broja iz "*host-byte*" u "*network-byte*" redosled:

### unsigned long htonl(unsigned long hostlong);

Funkcija:	Opis:
htonl	Konverzija višebajtnog broja iz "host-byte" u "network-byte" redosled pri
	čemu je zapis dug 4 bajta ( <i>long integer</i> ). Ime funkcije je skraćenica iz "host <b>to</b>
	network long".
Parametri:	Opis:
hostlong [in]	4-bajtni broj u <i>host byte</i> redosledu
Povratna vrednost	Opis
unsigned_long	Ako se funkcija uspešno izvrši, vraća 4-bajtni broj u " <i>network-byte</i> " redosledu.

### unsigned short htons(unsigned short hostshort);

Funkcija:	Opis:
	Konverzija višebajtnog broja iz " <i>host-byte</i> " u " <i>network-byte</i> " redosled pri čemu je zapis dug 2 bajta ( <i>short integer</i> ). Ime funkcije je skraćenica iz " <b>h</b> ost
	to network short".
Parametri:	Opis:
hostshort [in]	2-bajtni broj u <i>host byte</i> redosledu
Povratna vrednost	Opis
unsigned short	Ako se funkcija uspešno izvrši, vraća 2-bajtni broj u "network-byte" redosledu.

Sledeće dve funkcije vrše obrnutu konverziju, odnosno pretvaraju višebajtni broj iz "*network-byte*" u "*host-byte*" redosled:

### unsigned long ntohl(unsigned long netlong);

Funkcija:	Opis:
ntohl	Konverzija višebajtnog broja iz "network-byte" u "host-byte" redosled pri
	čemu je zapis dug 4 bajta ( <i>long integer</i> ). Ime funkcije je skraćenica iz
	"network to host long".
Parametri:	Opis:
netlong [in]	4-bajtni broj u <i>network byte</i> redosledu
Povratna vrednost	Opis
unsigned_long	Ako se funkcija uspešno izvrši, vraća 4-bajtni broj u "host-byte" redosledu.

### unsigned short ntohs(unsigned short netshort);

Funkcija:	Opis:
ntohs	Konverzija višebajtnog broja iz "network-byte" u "host-byte" redosled pri
	čemu je zapis dug 2 bajta ( <i>short integer</i> ). Ime funkcije je skraćenica iz
	"network to host short".
Parametri:	Opis:
netshort [in]	2-bajtni broj u <i>network byte</i> redosledu
Povratna vrednost	Opis
unsigned_short	Ako se funkcija uspešno izvrši, vraća 2-bajtni broj u "host-byte" redosledu.

```
unsigned long some_long = 10;
unsigned short some_short = 20;
unsigned long network_byte_order;

// convert and send
network_byte_order = htonl(some_long);
send(s, &network_byte_order, sizeof(unsigned int), 0);

some_short == ntohs(htons(some_short)); // this expression is true
```

# Pretvaranje IPv4 adresa

Kao što je ranije pomenuto, potrebno je IPv4 adresu iz standardnog decimalnog zapisa sa tačkama pretvoriti u 32-bitnu vrednost tipa unsigned long integer. Ovu ulogu vrši funkcija inet addr.

unsigned long inet\_addr(const char \*cp);

Funkcija:	Opis:
inet_addr	Pretvaranje IP adrese iz standardnog decimalnog zapisa u binarni
	zapis
Parametri:	Opis:
cp[in]	IP adresa u standardnoj decimalnoj notaciji (npr. 205.3.4.1) zapisana
	kao niz znakova (karaktera) koji se završava sa '\0'.
Povratna vrednost	Opis
unsigned long	Funkcija vraća IP adresu u binarnoj predstavi (zapisanu u vidu 32-
	bitnog unsigned long integer broja). Napomena: zapis je u
	mrežnom redosledu bajtova.

Funkcija koja vrši konverziju u suprotnom smeru (pretvaranje binarno zapisane adrese u standardnu decimalnu notaciju) zove se inet\_ntoa. Deo imena je nastao kao skraćenica od engleskog naziva "numeric to ascii".

char\* inet\_ntoa(struct in\_addr in);

Funkcija:	Opis:
inet_ntoa	Pretvaranje IPv4 adrese iz binarnog zapisa u standardni decimalni
	zapis
Parametri:	Opis:
in [in]	in_addr struktura koja sadrži IPv4 adresu hosta
Povratna vrednost	Opis
char*	Ako je konverzija uspešna, vraća pokazivač na niz karaktera koji
	predstavljaju adresu u standardnoj decimalnoj notaciji. U slučaju
	greške vraća NULL pokazivač.

# Zadavanje adrese

Kada klijent želi da komunicira sa serverom on mora specificirati serverovu IP adresu kao i broj porta da bi odredio protokol aplikacijskog sloja od kog traži servis. Takođe, i server koji osluškuje dolazne zahteve klijenata mora da specificira IP adresu i port na kome "osluškuje". Za zadavanje IPv4 adrese i porta koristi se *sockaddr in* struktura.

Sledi opis pojedinih polja strukture:

- sin\_family: ovo polje određuje adresnu familiju. Postavlja se na vrednost AF\_INET što označava da *Winsock* koristi IPv4 adresnu familiju. Ako bi se koristila IPv6 adresna familija, onda bi se ovom polju dodelila vrednost AF\_INET6.
- sin\_port: ovo polje definiše port koji će TCP ili UDP koristiti da identifikuje protokol aplikacijskog sloja. Aplikacije prilikom biranja porta moraju da znaju da je skup vrednosti od 0-1023 skup rezervisanih portova za postojeće protokole.
- sin\_addr: ovo polje predstavlja IPv4 adresu (32 bitna adresa). IP adrese se uobičajeno zadaju u "tačka decimalnom zapisu", kao npr. 192.0.2.6. U nastavku ćemo opisati funkciju inet\_addr koja IP adresu iz standardnog "tačka decimalno" zapisa pretvara u 32-bitnu vrednost tipa unsigned long integer.
- sin\_zero: ovo polje se popunjava nulama, a služi da bi struktura sockaddr\_in bila iste veličine kao i struktura sockaddr.

Sledi kratki primer kako da SOCKADDR\_IN strukturu popunimo sa određenom IPv4 adresom ("136.149.3.29") i brojem porta (5150).

```
SOCKADDR_IN socketAddress;
short nPortId = 5150;

// Koristimo IPv4 adresnu familiju
socketAddress.sin_family = AF_INET;

// Pomocu funkcije inet_addr konvertovati datu IPv4 adresu (136.149.3.29) iz
// standardne decimalne notacije u 4-bajtni integer i dodeliti ga polju sin_addr
socketAddress.sin_addr.s_addr = inet_addr("136.149.3.29");

// Promenljiva nPortId je zapisana u host-byte redosledu. Pomocu funkcije htons
// pretvaramo nPortId u network-byte redosled, i dodeljujemo vrednost polju
// sin_port.
socketAddress.sin_port = htons(nPortId);
```

Neke funkcije WinSock biblioteke kao parametar poziva funkcije koriste strukturu SOCKADDR umesto strukture SOCKADDR\_IN.

```
struct sockaddr {
     unsigned short sa_family;
     char sa_data[14];
};
```

U tom slučaju potrebno je samo kastovati strukturu adrese, pošto se za adresni prostor IPv4 biti ovih struktura poklapaju u memoriji. U nastavku je dat primer.

```
struct sockaddr_in * socketAddress1;
struct sockaddr * socketAddress2;

// deo koda u kome se incijalizuje socketAddress1
socketAddress1 = ...

if (socketAddress1->sa_family == AF_INET)
{
    socketAddress2 = (struct sockaddr *) socketAddress1;
}
```

# Kreiranje utičnice (soketa)

Za kreiranje utičnice koristi se funkcuija socket deklarisana u winsock2.h zaglavlju.

SOCKET socket (int af, int type, int protocol);

Funkcija:	Opis:
socket	Kreiranje utičnice
Parametri:	Opis:
af [in]	Označava adresnu familiju. Pošto ćemo koristiti samo utičnice koje se oslanjaju
	na IPv4 protokol ovo polje se postavlja na vrednost AF_INET
type [in]	Označava tip utičnice.
	- SOCK_STREAM : Kada kreiramo utičnicu koja pruža uslugu pouzdanogtoka
	bajtova (stream sockets). Ove utičnice koriste TCP
	- SOCK_DGRAM: Kada kreiramo utičnicu koja pruža uslugu slanja datagrama
	bez kontrole greške (datagram sockets). Ove utičnice koriste UDP.
protocol	Označava konkretni transportni protokol.
	- Vrednost IPPROTO_TCP: u slučaju TCP protokola
	- Vrednost IPPROTO_UDP: u slučaju UDP protokola
Povratna vrednost	Opis
SOCKET	Vraća deskriptor kreirane utičnice. U slučaju greške vraća vrednost
	INVALID_SOCKET. Pozivom funkcije WSAGetLastError saznaje se kôd
	nastale greške.

```
// kreiracemo "stream socket" koji se oslanja na TCP/IP protokol stek.
SOCKET s;
s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
```

# Povezivanje utičnice sa adresom

int bind(SOCKET s, const struct sockaddr \*name, int namelen);

Funkcija:	Opis:
bind	Povezivanje utičnice sa IP adresom lokalnog interfejsa i brojem porta
Parametri:	Opis:
s [in]	Utičnica koja se povezuje. U slučaju servera to je utičnica na kojoj se čekaju
	klijentske konekcije.
name [in]	Pokazivač na adresnu strukturu lokalne adrese koja će biti pridružena utičnici.
namelen [in]	Veličina adresne strukture koja se prosleđuje (u bajtima)
Tip povratne vrednosti	Opis
int	Ako se funkcija uspešno izvrši vraća vrednost 0.
	U suprotnom, vraća se SOCKET_ERROR, a kod konkretne greške se dobija
	nakon poziva funkcije WSAGetLastError.

# Dobijanje informacija o utičnici

Za dobavljanje informacija o IP adresi i broju porta na koji je povezana utičnica koristi se funkcija getsockname. Tražene informacije se nalaze u ulazno-izlaznom argumentu funkcije tipa sockaddr. Ova funkcija je naročito korisna kada je za neku utičnicu pozvana funkcija connect bez prethodnog poziva bind. U tom sučaju getsockname obezbeđuje jedini način da se odredi lokalna adresa postavljena od strane sistema.

int getsockname(SOCKET s, struct sockaddr \*localAddress, int \*addrLen);

Funkcija:	Opis:
getsockname	Vraćanje lokalne adrese utičnice
Parametri:	Opis:
s [in]	Deskriptor utičnice
localAddress [out]	Pokazivač na SOCKADDR strukturu koja će prihvatiti adresu utičnice
addrLen [in, out]	Veličina bafera localAddress u bajtima
Povratna vrednost	Opis
int	Ako nema greške vraća 0. U slučaju greške vraća SOCKET_ERROR
	(pozivom funkcije WSAGetLastError saznaje se kôd konkretne
	greške.)

```
SOCKET s;
struct sockaddr_in socketAddress;
int socketAddress_len = sizeof(socketAddress);

// place in code where socket is bind to some address and port

// ...

// Ask getsockname to fill in this socket's local adress
if (getsockname(s, (sockaddr *)&socketAddress, &socketAddress_len) == -1)
{
    printf("getsockname() failed.\n");
    return -1;
}

// Print the IP address and local port

printf("Local IP address is: %s\n", inet_ntoa(socketAddress.sin_addr));
printf("Local port is: %d\n", (int) ntohs(socketAddress.sin_port));
```

# Dobijanje informacije o lokalnom računaru

int gethostname(char \*name, int namelen);

Funkcija:		Opis:
gethostname		Funkcija vraća naziv lokalnog računara
Parametri:		Opis:
	name [out]	Pokazivač na bafer koji će primiti ime lokalnog hosta
	namelen [in]	Dužina (u bajtima) bafera na koji pokazuje name
Povratna vrednost		Opis
	int	Ako nema greške vraća 0. U slučaju greške vraća SOCKET_ERROR
		(pozivom funkcije WSAGetLastError saznaje se kôd konkretne
		greške.)

### Primer:

```
char localName[128] = "";
WSADATA wsaData;
WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsaData);
gethostname(localName, sizeof(localName));
printf("%s", localName);
```

### struct hostent \*gethostbyname(const char \*name);

Funkcija:	Opis:
gethostbyname	Funkcija vraća podatke o lokalnom računaru na osnovu njegovog
	naziva
Parametri:	Opis:
name [in]	Pokazivač na ime hosta
Povratna vrednost	Opis
struct hostent *	Ako nema greške, vraća pokazivač na <i>hostent</i> strukturu ( sadrži ime
	hosta, adresni tip, IP adrese). U slučaju greške vraća null pokazivač, a
	pozivom funkcije WSAGetLastError saznaje se kôd konkretne greške.

### Struktura hostent

```
typedef struct hostent {
  char * h_name;
  char ** h_aliases;
  short h_addrtype;
  short h_length;
  char ** h_addr_list;
} HOSTENT, *PHOSTENT, *LPHOSTENT;
```

Funkcija gethostbyname vraća pokazivač na hostent strukturu koja sadrži rezultate uspešne pretrage za hostom navedenim u parametru name. Hostent struktura se koristi za smeštanje informacija o hostu, konkretno o njegovom imenu i IP adresi.

Memorija za hostent strukturu se interno alocira, i na kraju rada interno oslobađa. Sledi opis polja hostent strukture.

```
h_name: zvanično ime hosta. Ako se koristi DNS onda je to "fully qualified domain name".
h_aliass: niz alternativnih imena hosta.
h_addrtype: tip adrese (AF_INET (IPv4), AF_INET 6 (Ipv6)).
h_length: dužina adrese u bajtima.
h_addr_list: lista adresa hosta. Adrese se vraćaju zapisane u mrežnom redosledu okteta.
```

U nastavku sledi primer u kome je prikazano dobavljanje informacija o imenu i ip adresi lokalnog računara (u tom slučaju parametar funkcije gethostbyname je prazan string).

```
// Get and print local ip address and host name
hostent* hostDetails = gethostbyname("");
printf("Hostname: %s.\n", hostDetails->h_name);

struct in_addr hostAddress = *(struct in_addr *)(hostDetails->h_addr_list[0]);
char* ip = inet_ntoa(hostAddress);
printf("\nIP address: %s.\n", ip);
```

Iz koda se može primetiti da se pristupalo samo prvom članu niza h\_addr\_list. Iako postoji mogućnost da računar ima više ip adresa, ova osobina neće biti korišćena u toku kursa.

# Zatvaranje utičnice

Za svaki uspešno izvršen poziv funkcije socket, potrebno je po završetku korišćenja date utičnice pozvati funkciju closesocket da bi se oslobodili svi resursi koje je utičnica koristila. Nakon poziva funkcije closesocket pozivi za slanje i prijem podataka preko te utičnice će vratiti grešku.

### int closesocket(SOCKET s);

Funkcija:		Opis:
closesocket		Funkcija za zatvaranje kreirane utičnice.
		Za svaki uspešno izvršen poziv funkcije socket, potrebno je po završetku
		korišćenja utičnice pozvati funkciju closesocket da bi se oslobodili svi
		resursi koje je utičnica koristila.
Parametri:		Opis:
S	[in]	Deskriptor utičnice koja treba da se zatvori
Povratna vrednost		Opis
	int	U slučaju uspešnog izvršenja, funkcija vraća 0.
		U slučaju greške vraća vrednost SOCKET_ERROR. Pozivom funkcije
		WSAGetLastError saznaje se kôd nastale greške.

```
SOCKET s = socket(...);
connect(s, ...);

// prijem i slanje podatka preko uticnice
// na kraju rada sa uticnicom, ona se zatvara
closesocket(s);
```

# ZADACI VEŽBE

### OSNOVNI ZADATAK

- 1. Inicijalizovati Winsock biblioteku
  - WSAStartup()
- 2. Kreirati adresnu strukturu koja koristi ip adresu 127.0.0.1 i broj porta 55555.
  - struct sockaddr in
- 3. Kreirati jedan TCP soket (utičnicu)
  - socket()
- 4. Povezati soket sa kreiranom adresnom strukturom
  - **bind()**
- 5. Zatvoriti soket
  - closesocket()
  - 6. Zatvoriti Winsock biblioteku
    - WSACleanup()

### DODATNI ZADATAK - za one radoznale

- 1. Dobaviti i ispisati lokalno ime i adresu računara
  - gethostbyname()
- 2. Kreirati adresnu strukturu koja koristi dobijenu ip adresu iz prethodnog koraka (umesto ipadrese 127.0.0.1)
  - struct sockaddr in
- 3. Dobaviti i ispisati adresu soketa nakon povezivanja soketa sa kreiranom adresom
  - getsockname()

### **ZADATAK**

Data je implementacija programa koji omogućava da se iz teksta koji je uneo korisnik programa izračuna učestalost određenog slova.

- 1. Kreirati novi prazan projekat u Visual Studio okruženju. U projekat je potrebno dodati novu .cpp datoteku i u nju uneti primer koji je dat u nastavku.
- 2. U implementaciji datog primera skrivene su greške. Koristeći prozor za prikaz grešaka potrebno je otkriti mesta u kodu gde se greške nalaze i ispraviti greške.
- 3. Izmeniti program tako da se korisniku omogući da može više puta proveriti učestalost određenog karaktera.
- 4. Omogućiti kraj izvršenja programa ako korisnik unese karakter "q".
- 5. Potrebno je uzeti u obzir ponavljanja i malih i velikih slova koje je uneo korisnik.
- 6. Korišćenjem kontrolisanog izvršenja programa saznati koja je vrednost promenljive "i" nakon izvršenja for petlje.

```
#ifdef MSC VER
      #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#endif
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
      char str[1000], ch;
      int i = 0, frequency = 0;
      printf("Enter a string: ")
      gets(str);
      printf("Enter a character to find the frequency: ");
      scanf("%c",&ch);
      for(; str[i] != '\0'; ++i)
             if(ch == str[i])
                    ++frequency;
      printf("Frequency of %c = %d", ch, freq);
      return 0;
}
```