初始化

两种初始化方式,传入参数则可以做多因子模型,不传入参数也可以调用提供的优化接口

```
model = FactorModel(data, factors)
model = FactorModel()
```

参数

- data:数据
- factors:因子列表如 ['ROE', 'ROA', 'ROE_TTM'],这些因子数据不能出现NA值,不能有多重共线性
- 一个典型的由原始数据获取 factor 的过程

```
data = pd.read_csv('expo_test.csv')

factors = list(data.columns.drmodel(['Ticker', 'CompanyCode', 'TickerName', 'SecuCode', 'IndustryName', 'CategoryName', 'Date', 'Month', 'Return', 'PCF']))

# 去除经过检测后产生多重共线性的因子
factors.remove('AnalystROEAdj')
factors.remove('FreeCashFlow')
```

构建模型

如果要做多因子模型优化,需要调用 create_factor_model(), 反之则不用, 会创建一系列用于多因子模型的**私有变量**。

```
model.create_factor_model()
```

用 print private() 可以查看这些私有变量的值

```
model.print_private()
```

优化接口

最大化收益

```
max_returns(self, risk, b=None, up=1.0, industry=None, deviate=None,
    returns=None, rs=None)
```

参数:

- risk: 年化跟踪误差,或是风险
- b: 默认为None,为没有基准,传入时需保证与投资组合成份对齐,长度一致
- up:个股上限,默认为1.0,即100%
- industry: 行业哑变量,可以自己传入,也可以通过 get industry dummy() 获取,自己传入时需要保证对齐
- deviate: 行业偏离
- returns: 收益向量,不传入则使用内部多因子模型的计算值

• rs: 风险结构,不传入则使用内部多音字模型的计算结果

多因子模型示例一 无基准, 无行业中性

```
model = FactorModel(data, factors)
model.create_factor_model()
print(model.max_returns(0.1, 0.01))
```

多因子模型示例二 有基准, 行业中性

```
model = FactorModel(data, factors)
model.create_factor_model()
B = np.ones(288)/288
industry = model.get_industry_dummy()
print(model.max_returns(0.07, B, 0.01, industry, 0.01))
```

只应用优化接口示例

```
model = FactorModel()
B = your_base
industry = your_industry
returns = your_returns
rs = your_rs
print(model.max_returns(0.07, B, 0.01, industry, 0.01, returns, rs))
```

最小化风险

- target return:目标组合收益
- b: 默认为None,为没有基准,传入时需保证与投资组合成份对齐,长度一致
- up: 个股上限,默认为1.0,即100%
- industry: 行业哑变量,可以自己传入,也可以通过 get industry dummy() 获取
- deviate: 行业偏离
- returns: 收益向量,不传入则使用内部多因子模型的计算结果
- rs: 风险结构,不传入则使用内部多音字模型的计算结果

示例一 无基准, 无行业中性

```
model = FactorModel(data, factors)
model.create_factor_model()
print(model.min_risk(0.1, up=0.01))
```

示例二 有基准,有行业中性

```
model = FactorModel(data, factors)
model.create_factor_model()
B = np.ones(288)/288
industry = model.get_industry_dummy()
print(model.min_risk(0.1, B, 0.01, industry, 0.01))
```

其他接口

set_names(self, freq=None, returns=None, company=None, industry=None,
factor=None)

用于设置需要用到的一系列列名 参数

• freq:用到的时间列名,默认为 Month

• returns: 收益列名,默认为 Return

• company:公司或股票列名,默认为 CompanyCode

• industry: 行业列名,默认为 IndustryName

• factor:因子列名,默认为 None 或调用构造函数时传入的值

get components(self)

用于获取多因子模型中默认用于投资组合的股票成分

get_industry_dummy(self)

用于获取行业哑变量

set_predict_method(self, method, arg=None)

用不同方式预测未来因子收益率 参数

- method: 预测方法,包括 mean, ewma, hpfilter
- arg:设置预测方法需要的额外参数

包接口

除了 FactorModel 类 提供了优化接口外, FactorModel.py 包也提供了优化接口 min_risk 及 max_returns , 以及 ewma 函数,这些接口可以直接调用。

import FactorModel as Fm
Fm.min_risk(your params)
Fm.max_returns(your params)
Fm.ewma()