Ruben Apablaza Muñoz -OZonE-Configuración y Hardening de Servidore Debian con WireGuard y GeolP OZonE CIBERSECURITY

INTRODUCCIÓN


Este documento detalla el proceso de configuración y endurecimiento de dos máquinas virtuales Debian 12.x de 64 bits utilizando VMware Workstation. El objetivo principal es establecer una conexión VPN segura entre ambas máquinas usando WireGuard y reforzar su seguridad mediante la implementación de reglas de firewall con Iptables, incluyendo filtrado geográfico con GeoIP. Además, se aborda el endurecimiento del servicio SSH para mejorar la autenticación de usuarios y proteger el acceso remoto. Todo el proceso se realiza paso a paso, desde la clonación de las máquinas y la configuración de red, hasta la generación de claves, la instalación de servicios y la aplicación de políticas de seguridad.

TABLA DE CONTENIDO

- Configuración inicial del laboratorio.
- Instalación de WireGuard VPN.
 - o Generación de llaves privada y pública.
- Configuración de archivos para la VPN.
- Configuración de IPTables.
- Apertura del puerto de WireGuard (51820 UDP).
 - o Aclaración sobre la seguridad de puertos y servicios.
- Levantar interfaz WireGuard.
 - Comprobación de funcionamiento con ping y mtr.
- Instalación de GeoIP.
 - Descarga y preparación de la base de datos GeoIP
 - Copiar reglas básicas a archivo de configuración de iptable.
 - Bloquear tráfico con GeoIP
- Practicas adicionales de hardening
 - o Autenticación de usuario con llave publica y contraseña.
 - o Cambiar número de puerto ssh.
 - o Creación de nuevos usuarios y permisos asociados.
 - o Prohibir el acceso vía ssh como usuario root.

1. CONFIGURACIÓN INICIAL DEL LABORATORIO

Clonar maquinas en el virtualizador, en este caso vmware.



importante que estén en modo BRIDGE

Cabe destacar que toda la configuración se hace en los dos equipos.

A continuación, encendemos nuestra "maquina1" y vemos la dirección IPv4 con ip a, en este caso corresponden a

maquina1 = 192.168.0.35/24

maquina2 = 192.168.0.36/24

```
Debian GNU/Linux 12 maquina1 tty1
maquina1 login: ruben1
Password∶
inux maquina1 6.1.0-37-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.140-1 (2025-05-22) x86_64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
permitted by applicable law.
Last login: Fri Jul 25 10:03:49 -04 2025 on tty1
ruben1@maquina1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
     inet 127.0.0.1/8 scope host lo
     valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
                                  brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
     link/ether 📄
     inet 192.168.0.35/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic ens33
valid_lft 604770sec preferred_lft 604770sec
                                                          /64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 3598sec preferred_lft 3598sec
et6 /64 scope link
764 scope li
valid_lft forever preferred_lft forever
ruben1@maquina1:~$ _
```

Con esta dirección podemos acceder por terminal ssh, en este caso utilizaré vscode

Con el comando ssh <u>ruben1@192.168.0.35</u> nos solicitará las credenciales de acceso

```
$ ssh ruben1@192.168.0.35
ruben1@192.168.0.35's password:
Linux maquina1 6.1.0-37-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.140-1 (2025-05-22) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Jul 25 21:37:45 2025
ruben1@maquina1:~$
```

Para llevar a cabo todas las configuraciones vamos a cambiar a usuario root con

su - root

```
ruben1@maquina1:~$ su - root
Contraseña:
root@maquina1:~#
```

Para cambiar nombre a la maquina ejecutar

hostnamectl set-hostname santiago

En este caso lo volveré a dejar como maquina1, básicamente se puede realizar este cambio las veces que sean necesarias.

```
root@maquina1:~# hostnamectl set-hostname santiago
root@maquina1:~# bash
root@santiago:~# hostnamectl set-hostname maquina1
root@santiago:~# bash
root@maquina1:~#
```

2. INSTALACIÓN DE WIREGUARD VPN

actualizar el sistema con apt update && apt upgrade

```
root@maquina1:~# apt update && apt upgrade
Obj:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Des:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
Des:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
Descargados 103 kB en 0s (292 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Todos los paquetes están actualizados.
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
root@maquina1:~#
```

Una vez actualizado el sistema instalamos en los dos servidores la vpn wireguard con

apt install wireguard -y

```
root@maquina1:~# apt install wireguard -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
 wireguard-tools
Paquetes sugeridos:
 openresolv | resolvconf
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
 wireguard wireguard-tools
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 95,8 kB de archivos.
Se utilizarán 346 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 wireguard-tools amd64 1.0.20210914-1+b1 [87,6 kB]
Des:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 wireguard all 1.0.20210914-1 [8.216 B]
Descargados 95,8 kB en 0s (673 kB/s)
Seleccionando el paquete wireguard-tools previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 34587 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../wireguard-tools_1.0.20210914-1+b1_amd64.deb ...
Desempaquetando wireguard-tools (1.0.20210914-1+b1) ...
Seleccionando el paquete wireguard previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../wireguard_1.0.20210914-1_all.deb ...
Desempaquetando wireguard (1.0.20210914-1) ...
Configurando wireguard-tools (1.0.20210914-1+b1) ...
wg-quick.target is a disabled or a static unit, not starting it.
Configurando wireguard (1.0.20210914-1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.11.2-2) ...
root@maquina1:~#
```

Ahora generamos la llave privada y pública para vpn EN LOS DOS EQUIPOS

cd /etc/wireguard/ con esto se cambia al directorio wireguard

wg genkey | tee privatekey | wg pubkey > publickey con esto se generan las llaves

ls muestra las llaves generadas o dicho de otro modo verifica que las llaves fueron creadas

con cat privatekey puedo ver la llave privada

con cat publickey puedo ver la llave publica

OJO MUY IMPORTANTE ,,, LA LLAVE PRIVADA NO SE DEBE COMPARTIR NUNCA

En este caso

root@maquina2:/etc/wireguard# wg genkey | tee privatekey | wg pubkey > publickey root@maquina2:/etc/wireguard# ls

privatekey publickey

root@maquina2:/etc/wireguard# cat privatekey 0PnzWT6>

root@maquina2:/etc/wireguard# cat publickey
JEzsScJTSdVK2BgV5dzR3pDjHio1XO9plz7euM6nBj0=
root@maquina2:/etc/wireguard#

3. CONFIGURACIÓN DE LOS ARCHIVOS PARA LA VPN

Esto se realiza desde cualquier editor de texto como vi, vim o nano; para esta ocasión se trabaja con nano


nano /etc/wireguard/wg0.conf

cómo se trata de un laboratorio, no tenemos ip publica pero con la ip del modo bridge nos sirve en este caso.

Básicamente, en la configuración de la maquina1,

en **Interface**, **PrivateKey** colocamos la llave privada del **servidor 1** (para eso era el cat privatekey)

en **Peer**, colocamos los datos del **servidor 2**, donde dice **Endpoint** y en **PublicKey**



En mi caso la configuración queda así:

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS TERMINAL

GNU nano 7.2 /etc/wireguard/wg0.conf *

[Interface]
PrivateKey = +G7KG7
Address = 10.0.0.1/24
ListenPort = 51820

[Peer]
PublicKey = JEzsScJTSdVK2BgV5dzR3pDjHio1X09plz7euM6nBj0=
Endpoint = 192.168.0.36:51820
AllowedIPs = 10.0.0.2/32
PersistentKeepalive = 25
```

4. CONFIGURACIÓN DE IPTABLES

iptables: (habilitar las reglas en el firewall... iptables es el firewall de Debian, ver alternativa **nftables** que es su reemplazo más moderno)

se ejecuta

iptables -vnL

pero no funciona porque no está instalado. Por lo tanto instalamos iptables porque por defecto no viene en Debian

apt install iptables-persistent

y ahora si lo ejecutamos con

iptables -vnL

por defecto se puede ver que está permitiendo todo el trafico

```
root@maquina1:/etc/wireguard# iptables -vnL
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target
                      prot opt in
                                                                    destination
                                               source
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target
                      prot opt in
                                                                    destination
                                       out
                                               source
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target
                      prot opt in
                                                                    destination
                                       out
                                               source
root@maquina1:/etc/wireguard#
```

con

cat /etc/iptables/rules.v4

da cuenta que la carpeta de configuración se encuentra vacía y por eso estaría permitiendo todo el trafico

lo mismo sucede con cat /etc/iptables/rules.v6

5. APERTURA DEL PUERTO DE WIREGUARD (51820 UDP)

Necesitamos abrir el puerto en el que está escuchando el servicio de wireguard

cat wg0.conf

podemos ver la configuración de la interfaz de wireguard y vemos el número de puerto en el que está escuchando el servicio, en este caso el 51820

configuración maquina1

Configuración maquina2

```
root@maquina2:/etc/wireguard# cat wg0.conf
[Interface]
PrivateKey = 0Pnzw
Address = 10.0.0.2/24
ListenPort = 51820

[Peer]
PublicKey = 9eCxN9HwqWvpAk6zKRpuZFqB0HIS8JZsg9abj8+RazM=
Endpoint = 192.168.0.35:51820
AllowedIPs = 10.0.0.1/32
PersistentKeepalive = 25
root@maquina2:/etc/wireguard#
```

entonces abrimos ese puerto con:

```
iptables -A INPUT -p udp --dport 51820 -j ACCEPT
```

con

iptables -vnL

podemos ver como ya está habilitado el puerto.

root@maquina1:/etc/wireguard# iptables -A INPUT -p udp --dport 51820 -j ACCEPT root@maquina1:/etc/wireguard# iptables -vnL Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes) pkts bytes target prot opt in source destination 0 ACCEPT 0.0.0.0/0 17 0.0.0.0/0 udp dpt:51820 Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes) pkts bytes target prot opt in source destination Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes) pkts bytes target prot opt in out destination root@maquina1:/etc/wireguard#

OJO... SIEMPRE POR SEGURIDAD SIEMPRE SE DEBE CAMBIAR LOS NUMEROS DE PUERTO POR DEFECTO.

ACLARACION: "Lo vulnerable no es el puerto, sino el servicio"

El puerto en sí no tiene vulnerabilidades.

Lo que puede ser vulnerable es el programa (servicio) que está escuchando en ese puerto.

Ejemplo claro:

El puerto 80 es el estándar para servidores web (HTTP).

Ese puerto en sí no tiene fallas.

Pero si el servicio que escucha en el puerto 80 es, por ejemplo, un Apache viejo o mal configurado, ese servicio sí puede ser vulnerable.

Entonces, aunque el puerto 80 esté abierto, el riesgo real depende del servicio detrás.

¿Qué significa esto en ciberseguridad?

No se trata solo de escanear puertos.

Lo importante es identificar qué servicio está corriendo y su versión.

6. LEVANTAR INTERFAZ WIREGUARD Y HABILITAR AL INICIO

Levantamos el servicio con wg-quick up wg0

```
root@maquina1:/etc/wireguard# wg-quick up wg0
[#] ip link add wg0 type wireguard
[#] wg setconf wg0 /dev/fd/63
[#] ip -4 address add 10.0.0.1/24 dev wg0
[#] ip link set mtu 1420 up dev wg0
root@maquina1:/etc/wireguard#
```

y con systemctl enable wg-quick@wg0 hacemos que la interfaz se inicie cada vez que reiniciamos el servidor

```
root@maquina1:/etc/wireguard# systemctl enable wg-quick@wg0
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wg-quick@wg0.service → /lib/systemd/system/wg-quick@.service.
root@maquina1:/etc/wireguard#
```

con el comando ip route verificamos que nuestra vpn ya está habilitada ya que la red 10.0.0.0/24 se enruta a través de la interfaz wg0, que es la VPN de WireGuard.

```
root@maquina1:/etc/wireguard# ip route

default via 192.168.0.1 dev ens33

10.0.0.0/24 dev wg0 proto kernel scope link src 10.0.0.1

192.168.0.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.0.35

root@maquina1:/etc/wireguard#
```

Eso significa que cualquier tráfico hacia esa red va por la VPN, lo cual es señal de que está funcionando.

Para comprobar que la vpn está funcionando se usa ping

Se hace ping a la ip del otro servidor a la que aparece en el campo AllowedIPs = 10.0.0.2/32

ping -c 4 10.0.0.2

```
root@maquina1:/etc/wireguard# ping -c 4 10.0.0.2

PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.345 ms

64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.53 ms

64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.69 ms

64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.47 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3033ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.345/1.258/1.693/0.533 ms

root@maquina1:/etc/wireguard#
```

mtr (comando que permite ver el camino completo que sigue un paquete, es como tracert pero más completo y en tiempo real)

se instala con

apt install mtr

y se llama con

mtr 10.0.0.2

```
        My traceroute
        [v0.95]

        maquinal (10.0.0.1) -> 10.0.0.2 (10.0.0.2)
        2025-07-26T13:32:02-0400

        Keys: Help Display mode Restart statistics
        Order of fields quit

        Packets
        Pings

        Host
        Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev

        1. 10.0.0.2
        0.0% 13 1.8 1.0 0.3 2.0 0.6
```

CON ESTO SE MUESTRA LA VPN YA CONFIGURADA!!!

wg show

muestra el estado actual de las interfaces VPN de wireguard

root@maquina1:/etc/wireguard# wg show

interface: wg0

public key: 9eCxN9HwqWvpAk6zKRpuZFqB0HIS8JZsg9abj8+RazM=

private key: (hidden)
listening port: 51820

peer: JEzsScJTSdVK2BgV5dzR3pDjHio1X09plz7euM6nBj0=

endpoint: 192.168.0.36:51820 allowed ips: 10.0.0.2/32

latest handshake: 2 minutes, 17 seconds ago transfer: 22.01 KiB received, 44.25 KiB sent

persistent keepalive: every 25 seconds

root@maquina1:/etc/wireguard#

7. INSTALACIÓN DE GeoIP

lo primero es

cat <<EOF > /etc/apt/sources.list

deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm main contrib non-free non-free-firmware

deb-src http://deb.debian.org/debian/ bookworm main contrib non-free non-free-firmware

deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware

deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware

deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware

deb-src http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware

EOF

Después ejecutamos

apt update

y después instalamos los paquetes

apt install -y xtables-addons-common xtables-addons-source buildessential module-assistant iptables iptables-persistent linux-headers-\$(uname -r) libtext-csv-xs-perl wget curl unzip gzip

y a continuación

apt install -y dh-dkms debhelper dkms

después

m-a prepare

y ahora

m-a build xtables-addons




8. DESCARGA Y PREPARACIÓN DE LA BASE DE DATOS GEOIP

antes de continuar se recomienda cambiar al directorio root

cd /root

Desde https://db-ip.com/db/download/ip-to-country-lite copiamos la dirección del vinculo



y con

wget https://download.db-ip.com/free/dbip-country-lite-2025-07.csv.gz

instalamos en nuestros 2 servidores

root@maquina1:~#

como el archivo llega comprimido debemos descomprimirlo con gunzip dbip-country-lite-2025-07.csv.gz

y con

mv dbip-country-lite-2025-07.csv dbip-country-lite.csv

cambiamos el nombre al archivo y lo dejamos como dbip-country-lite.csv

EL NOMBRE SE CAMBIA PARA EVITAR PROBLEMAS CON COMANDOS AUTOMATIZADOS ENTRE OTRAS RAZONES

Por ejemplo:

si tienes un script o módulo que carga la base así:

xt_geoip_build -D /usr/share/xt_geoip dbip-country-lite.csv

y el archivo se llama distinto cada vez (con fecha), el comando fallaría o tendría que ser modificado cada mes.

9. CAMBIAR EL FORMATO DEL ARCHIVO QUE VIENE ILEGIBLE

Al realizar el siguiente comando sobre el archivo nos damos cuenta que el formato es ilegible

tail -2 dbip-country-lite.csv

Entonces con

```
awk -F, '{ gsub(/"/, "", $0); print $1 "," $2 "," $3 }' dbip-country-lite.csv > dbip_xt_geoip.csv
```

```
root@maquina1:~# awk -F, '{ gsub(/"/, "", $0); print $1 "," $2 "," $3 }' dbip-country-lite.csv > dbip_xt_g eoip.csv root@maquina1:~#
```

¿Qué hace este comando?

-F,: le dice a awk que el separador de campos es la coma (,).

gsub(/"/, "", \$0);: elimina todas las comillas dobles (") de la línea completa (\$0).

print \$1 "," \$2 "," \$3;: imprime los tres primeros campos separados por coma.

dbip_xt_geoip.csv: guarda el resultado en un nuevo archivo.

¿Por qué es útil?

Porque la base dbip-country-lite.csv suele venir así:

```
"1.0.0.0","1.0.0.255","AU" "1.0.1.0","1.0.3.255","CN" ...
```

Y necesitas que quede en formato sin comillas para xt_geoip_build:

1.0.0.0,1.0.0.255,AU 1.0.1.0,1.0.3.255,CN ...

10. CREAR DIRECTORIO DONDE SE GUARDARÁN LOS ARCHIVOS PROCESADOS POR XT_GEOIP_BUILD (GeoIP en formato binario que iptables puede usar).

1. crear directorio

mkdir /usr/share/xt_geoip

Esto crea un directorio llamado xt_geoip en la ruta /usr/share/.

¿Para qué?

Ese directorio se usará para guardar los archivos de datos geográficos que el módulo xt_geoip necesita para funcionar. Este módulo se utiliza en conjunto con iptables para aplicar reglas basadas en geolocalización IP

2. buscar el ejecutable

y ahora buscamos en todo el sistema la ruta donde está el archivo xt_geoip con

find / -name xt_geoip_build

¿Para qué?

Necesitamos encontrar la ubicación exacta del programa xt_geoip_build, que se usa para convertir una base de datos de IPs geográficas (como la que descargamos: dbip_xt_geoip.csv) en el formato binario que xt_geoip entiende.

Nota: Este comando puede demorar varios segundos o minutos, ya que busca desde la raíz / de todo el sistema.

3. Ejecutar el convertidor


y ahora ejecutamos con

/usr/libexec/xtables-addons/xt_geoip_build -D /usr/share/xt_geoip dbip_xt_geoip.csv

¿Qué hace esto?

Transforma la base de datos de geolocalización en binarios que el módulo xt geoip puede consultar cuando se utiliza una regla de iptables del tipo:

iptables -A INPUT -m geoip --src-cc CN,RU -j DROP



11. COPIAR REGLAS BÁSICAS A ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN DE IPTABLES

Desde https://wiki.debian.org/iptables

copiamos las siguientes reglas **BASICAS** y las pegaremos en nuestro archivo de configuración que hasta ahora está vacío.

Con cualquier editor, yo uso nano, pegamos estas líneas en:

nano /etc/iptables/rules.v4

con el archivo abierto pegamos lo siguiente:

```
GNU nano 7.2
                                            /etc/iptables/rules.v4 *
*filter
# Allows all loopback (lo0) traffic and drop all traffic to 127/8 that doesn't use lo0
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT ! -i lo -d 127.0.0.0/8 -j REJECT
# Accepts all established inbound connections
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED, RELATED -j ACCEPT
# Allows all outbound traffic
# You could modify this to only allow certain traffic
-A OUTPUT -j ACCEPT
# Allows HTTP and HTTPS connections from anywhere (the normal ports for websites)
-A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
# Allows SSH connections
# The --dport number is the same as in /etc/ssh/sshd_config
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 22 -j ACCEPT
# Now you should read up on iptables rules and consider whether ssh access
# for everyone is really desired. Most likely you will only allow access from certain IPs.
# Allow ping
# note that blocking other types of icmp packets is considered a bad idea by some
# https://security.stackexchange.com/questions/22711
-A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
# log iptables denied calls (access via 'dmesg' command)
-A INPUT -m limit --limit 5/min -j LOG --log-prefix "iptables denied: " --log-level 7
# Reject all other inbound - default deny unless explicitly allowed policy:
-A INPUT -j REJECT
-A FORWARD -j REJECT
COMMIT
```

- *filter
 # Allows all loopback (lo0) traffic and drop all traffic to 127/8 that doesn't use lo0
 -A INPUT -i lo -j ACCEPT
 -A INPUT ! -i lo -d 127.0.0.0/8 -j REJECT
- # Accepts all established inbound connections
- -A INPUT -m state --state ESTABLISHED, RELATED -j ACCEPT
- # Allows all outbound traffic
- # You could modify this to only allow certain traffic
- -A OUTPUT -j ACCEPT
- # Allows HTTP and HTTPS connections from anywhere (the normal ports for websites)
- -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
- -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
- # Allows SSH connections
- # The --dport number is the same as in /etc/ssh/sshd_config
- -A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 22 -j ACCEPT
- # Now you should read up on iptables rules and consider whether ssh access
- # for everyone is really desired. Most likely you will only allow access from certain IPs.
- # Allow ping
- # note that blocking other types of icmp packets is considered a bad idea by some
- # remove -m icmp --icmp-type 8 from this line to allow all kinds of icmp:
- # https://security.stackexchange.com/questions/22711
- -A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
- # log iptables denied calls (access via 'dmesg' command)
- -A INPUT -m limit --limit 5/min -j LOG --log-prefix "iptables denied: " -- log-level 7
- # Reject all other inbound default deny unless explicitly allowed policy:
- -A INPUT -j REJECT
- -A FORWARD -j REJECT

COMMIT

para que los cambios tomen efecto hay que reiniciar con

systemctl restart iptables

sí nos fijamos en el archivo abierto con nano, podemos ver que tenemos conexiones y puertos abiertos (específicamente el 80 y 443 por lo que comentamos esas líneas con #) que vamos a cerrar y vamos a permitir solo el tráfico por la vpn agregando al archivo la siguiente línea:

-A INPUT -p udp --dport 51820 -j ACCEPT

```
GNU nano 7.2
                                            /etc/iptables/rules.v4 *
*filter
# Allows all loopback (lo0) traffic and drop all traffic to 127/8 that doesn't use lo0
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT ! -i lo -d 127.0.0.0/8 -j REJECT
# Accepts all established inbound connections
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED, RELATED -j ACCEPT
# Allows all outbound traffic
# You could modify this to only allow certain traffic
-A OUTPUT -j ACCEPT
# Allows HTTP and HTTPS connections from anywhere (the normal ports for websites)
#-A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
#-A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
# Permite el trafico por la vpn wireguard
-A INPUT -p udp --dport 51820 -j ACCEPT
# Allows SSH connections
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 22 -j ACCEPT
# Now you should read up on iptables rules and consider whether ssh access
# for everyone is really desired. Most likely you will only allow access from certain IPs.
# Allow ping
# note that blocking other types of icmp packets is considered a bad idea by some
# remove -m icmp --icmp-type 8 from this line to allow all kinds of icmp:
# https://security.stackexchange.com/questions/22711
-A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
# log iptables denied calls (access via 'dmesg' command)
-A INPUT -m limit --limit 5/min -j LOG --log-prefix "iptables denied: " --log-level 7
# Reject all other inbound - default deny unless explicitly allowed policy:
-A INPUT -j REJECT
-A FORWARD - j REJECT
COMMIT
```

y volvemos a reiniciar iptables con:

systemctl restart iptables

12. BLOQUEAR TRÁFICO CON GEOIP

Primero abriremos el archivo con

nano /etc/iptables/rules.v4

Agregamos la siguiente línea en el archivo de configuración de iptables por ejemplo si queremos bloquear todo el tráfico de Rusia agregamos la siguiente línea

-A INPUT -m geoip --src-cc RU -j REJECT

```
# Reject all other inbound - default deny u
-A INPUT -j REJECT
-A FORWARD -j REJECT
-A INPUT -m geoip --src-cc RU -j REJECT
COMMIT
```

Reiniciamos iptables para que los cambios surjan efecto con

systemctl restart iptables

y verificamos el estado de iptables con

systemctl status iptables

y verificamos que se está bloqueando el tráfico en este caso el de Rusia con

iptables -vnL

	root@ma	root@maquina1:~# iptables -vnL										
	Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)											
	pkts b	ytes target	prot	t opt	in	out	source	destination				
	0	0 ACCEPT	0		lo		0.0.0.0/0	0.0.0.0/0				
	0	0 REJECT	0		!lo		0.0.0.0/0	127.0.0.0/8	reject-with icmp-po			
	rt-unre	rt-unreachable										
	106	5896 ACCEPT	0				0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	state RELATED, ESTAB			
	LISHED											
	0	0 ACCEPT	17				0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	udp dpt:51820			
	0	0 ACCEPT	6				0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	state NEW tcp dpt:2			
	2											
	0	0 ACCEPT	1				0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	icmptype 8			
	1	36 LOG	0				0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	limit: avg 5/min bu			
	rst 5 LOG flags 0 level 7 prefix "iptables denied: "											
	1	36 REJECT	0				0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	reject-with icmp-po			
	rt-unreachable											
	0	0 REJECT	0				0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	-m geoipsource-c			
	ountry	ountry RU reject-with icmp-port-unreachable										
									L 🐥			
		Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)										
	pkts b	ytes target		t opt	in	out	source	destination				
	0	0 REJECT	0			*	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	reject-with icmp-po			
	rt-unre	achable										
Ε												
					* * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 limit: avg 5/min bu refix "iptables denied: " * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 reject-with icmp-po * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 -m geoipsource-c port-unreachable T 0 packets, 0 bytes) T opt in out source destination							
		ytes target										
		7596 ACCEPT	0		*	*	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0				
	root@ma	quina1:~#										
									E.			

13. HARDENING DE SSH

AUTENTICACIÓN DE USUARIO CON LLAVE PUBLICA Y CONTRASEÑA

Paso 1

Generar claves SSH en ambas máquinas

Ejecutar como usuario normal (ruben1) en ambas máquinas:

ssh-keygen -t rsa -b 4096 (opcionalmente pide ingresar una frase para la contraseña)

```
ruben1@maquina2:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ruben1/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/ruben1/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ruben1/.ssh/id rsa
Your public key has been saved in /home/ruben1/.ssh/id rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256: joEmr6oWXjx17CxuLJN7omN8AfWDFWuWUI18rDOF2YQ ruben1@maquina2
The key's randomart image is:
 ---[RSA 4096]----+
    .oc@.
    ..Eo*
    .o0 o
   + + 0.5
   0.*
 оово.
  * B =
 *o=.B
+----[SHA256]-----
ruben1@maquina2:~$
```

Paso 2

Preparar el directorio .ssh en ambas máquinas

```
mkdir -p ~/.ssh
touch ~/.ssh/authorized_keys
chmod 700 ~/.ssh
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys

ruben1@maquina1:~$ mkdir -p ~/.ssh
ruben1@maquina1:~$ touch ~/.ssh/authorized_keys
ruben1@maquina1:~$ chmod 700 ~/.ssh
ruben1@maquina1:~$ chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```

Paso 3

Copiar la clave pública de maquina1 a maquina2 y viceversa

En maquina1 (como ruben1):

ssh-copy-id ruben1@192.168.0.36

ruben1@maquina1:~\$ ssh-copy-id ruben1@192.168.0.36

/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/ruben1/.ssh/id_rsa.pub"

The authenticity of host '192.168.0.36 (192.168.0.36)' can't be established.

ED25519 key fingerprint is SHA256:aNBoD8vVs2FpiJf+sLNau5Ctng59xD6XD3QRIvogJHw.

This key is not known by any other names.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes

/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already ins

/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys

ruben1@192.168.0.36's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'ruben1@192.168.0.36'" and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

ruben1@maquina1:~\$

En maquina2 (como ruben1):

ssh-copy-id ruben1@192.168.0.35

ruben1@maquina2:~\$ ssh-copy-id ruben1@192.168.0.35

/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/ruben1/.ssh/id rsa.pub"

The authenticity of host '192.168.0.35 (192.168.0.35)' can't be established.

ED25519 key fingerprint is SHA256:aNBoD8vVs2FpiJf+sLNau5Ctng59xD6XD3QRIvogJHw.

This key is not known by any other names.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes

/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already ins talled

/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys

ruben1@192.168.0.35's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'ruben1@192.168.0.35'" and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

ruben1@maquina2:~\$

Paso 4

Configurar el servidor SSH (sshd)

Cambiar a root y editar el archivo con un editor de texto, en este caso con nano ejecutamos nano /etc/ssh/sshd_config


```
ruben1@maquina1:~$ su - root
Contraseña:
root@maquina1:~# nano /etc/ssh/sshd_config
```

Asegurarse de que estas lineas esten en el archivo

PubkeyAuthentication yes # Habilitar autenticación por clave

PasswordAuthentication yes # Habilitar contraseña (opcional)

AuthenticationMethods publickey, password # Requerir AMBOS



Guardar los cambios y reiniciamos el servicio con:

systemctl restart sshd

Paso 5

Probar la conexión

Cambiamos a usuario nuevamente, en este caso ruben1 y nos conectamos por ssh donde nos solicita la frase de contraseña de la clave privada (que en mi caso si configure en el paso 1) y ademas la contraseña del usuario en la maquina.

ssh -i ~/.ssh/id_rsa ruben1@192.168.0.36

Y podemos ver que tenemos conexión por ssh de forma bidireccional.

Desde maquina1 hacia maquina2

```
ruben1@maquina1:~$ ssh -i ~/.ssh/id_rsa ruben1@192.168.0.36
Enter passphrase for key '/home/ruben1/.ssh/id_rsa':
ruben1@192.168.0.36's password:
Linux maquina2 6.1.0-37-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.140-1 (2025-05-22) x86_64
```

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law.

Last login: Sat Jul 26 15:56:18 2025 from 192.168.0.31

ruben1@maquina2:~\$

Y desde maquina2 hacia maquina1

```
ruben1@maquina2:~$ ssh -i ~/.ssh/id_rsa ruben1@192.168.0.35
Enter passphrase for key '/home/ruben1/.ssh/id_rsa':
ruben1@192.168.0.35's password:
Linux maquina1 6.1.0-37-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.140-1 (2025-05-22) x86_64
```

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law.

Last login: Sat Jul 26 15:55:48 2025 from 192.168.0.31

ruben1@maquina1:~\$

AGREGAR OTROS EQUIPOS, EJEMPLO WINDOWS ANFITRION

Lo realizado anteriormente conecta ambas maquinas, pero al cerrar el laboratorio y al volver a intentar conectar por SSH, lo cierto es que no fue posible porque de acuerdo a la configuracion realizada, la autenticacion para acceder a las maquinas quedo con la autenticacion por password y llave publica la cual en el equipo anfitrion no ha sido configurada.

```
n

• $ ssh ruben1@192.168.0.36

ruben1@192.168.0.36: Permission denied (publickey).
```


Por lo tanto, para poder conectar el equipo windows anfitrion via ssh a las maquinas se debe hacer lo siguiente:

Paso 1.

Generar llave publica para ssh en windows

En caso de que no tengamos una llave publica, generamos una en Powershell con

ssh-keygen -t rsa -b 4096



En caso de que exista una preguntará si se quiere sobrescribir el archivo existente, en este caso le colocare que sí.

```
PS C:\Users\ruben> ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\ruben/.ssh/id_rsa):
C:\Users\ruben/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
```

Opcionalmente (y más seguridad) te solicita que ingreses una frase que acompañara al inicio de sesión.

```
PS C:\Users\ruben> ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\ruben/.ssh/id_rsa):
C:\Users\ruben/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\ruben/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in C:\Users\ruben/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:28jjeBjLLu
The key's randomart image is:
   -[RSA 4096]-
   . 0
 +00+ .
        S
 *X*
B*000 +0..
OBEo.+o..
   --[SHA256]-
PS C:\Users\ruben> ^C
PS C:\Users\ruben>
```

Y con esto se acaba de generar la llave pública que es básicamente lo que deberías hacer en cualquier equipo Windows para generar una.


Paso 2.

Agregar la clave publica a las máquinas virtuales Debian

Antes de continuar, debemos entrar a las máquinas virtuales por vmware (o el virtualizador que prefieras), ya encendidas previamente y como usuario **root** vamos a cambiar temporalmente la configuración del archivo sshd_config , para esto con el editor de texto en mi caso nano hacemos lo siguiente:

nano /etc/ssh/sshd_config

y en el archivo vamos a comentar las líneas que solicita la autenticación por llave publica y método de autenticación, como muestra la imagen siguiente:



Una vez realizados los cambios, guardamos y cerramos.

Esto lo hacemos para poder ingresar via ssh, en mi caso desde vscode, que es mucho más sencillo de manejar que la terminal de las maquinas en vmware, sobre todo para copiar y pegar comandos.

Antes de continuar abriremos powershell en el equipo Windows anfitrión y con

cat C:\Users\"reemplaza_tu_usuario\.ssh\id_rsa.pub

ya podemos ver la llave publica que la copiaremos más adelante.

PS C:\Users\ruben> cat C:\Users\ruben\.ssh\id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaClyc2EAAAADAQABAAACAQCnMrDaB334IC/LYzP4VpmMxY3//3aoiy1EdByQxWoIksiBpD+tGOkGG2Md3nDKcgNaCCrGxX\E2jv45M9P

ZQ== hibridstudio@DESKTOP-28FJ8UL

PS C:\Users\ruben>

Paso 3.

Conexión por ssh

A continuación ya podemos conectarnos vía ssh; como ya mencioné en mi caso lo hago desde la terminal de vscode, aunque si quieres puedes hacerlo desde cualquier otra aplicación, como powershell o mobaxterm por citar un ejemplo.

Ya en la maquina1 (después hay que hacer lo mismo en la 2) y como usuario (en mi caso ruben1), insisto no como root, vamos a hacer lo que viene a continuación.

Solo en el caso de que no existe (en este caso el directorio si existe porque lo habíamos creado anteriormente en el paso 2 del punto 13.1 de este informe) deberías crear el directorio:

mkdir -p ~/.ssh

y a continuación agregamos de forma manual la llave publica que generamos en Windows con


echo "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2E... usuario@windows" >> ~/.ssh/authorized_keys #obvio que hay que reemplazar por tu llave.

Con cat ~/.ssh/authorized_keys podemos ver como se ha agregado la llave generada en Windows al archivo de llaves


Ahora cambiamos a usuario root nuevamente y vamos a editar nuevamente nuestro archivo de configuración de sshd

nano /etc/ssh/sshd_config

y dejamos la configuración como lo muestra la imagen a continuación:



Ahora desde VSCode podemos iniciar sesión nuevamente, situación que al principio no permitía y eso es todo, ya podemos seguir testeando desde una terminal "más amigable" que la de Debian.



Para la maquina2 hay que hacer los mismos pasos.

MEDIDAS DE HARDENING ADICIONALES

1. Cambiar puerto ssh (ejemplo 2222)

Como root

nano /etc/ssh/sshd_config

Agregamos al archivo

Port 202 (puede ser cualquiera hasta 65536)

```
# possible, but leave them commented. Uncommented o
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

Port 2222
#AddressFamily any
ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
```

2. Permitir solo ciertos usuarios

AllowUsers ruben1

```
#UseDNS no
#PidFile /run/sshd.pid
#MaxStartups 10:30:100
#PermitTunnel no
#ChrootDirectory none
#VersionAddendum none
AllowUsers ruben1
# no default banner path
#Banner none

# Allow client to pass locale environment variables
AcceptEnv LANG LC_*

# override default of no subsystems
Subsystem sftn /usr/lih/onenssh/sftn-server
```

3. Actualizar iptables:

En este punto quiero aclarar que lo mejor es hacer lo siguiente de forma manual debido que al realizarlo de forma automática, la regla de aceptar el tráfico por el puerto 2222 en iptables se agrega al final, lo que en este caso trae problemas porque las reglas de iptables, se procesan en orden de arriba hacia abajo. En cuanto un paquete coincide con una regla, esa regla se aplica y las demás no se evalúan para ese paquete. Por lo tanto, en este caso, cualquier intento de conexión al puerto 2222 es interceptado y rechazado por la regla -A INPUT -j REJECT antes de que se alcance la regla que lo permite.

Por lo tanto, como usuario root, editamos con nano /etc/iptables/rules.v4

Y agregamos la siguiente regla, antes de la regla que rechaza

iptables -A INPUT iptab-p tcp --dport 2222 -j ACCEPT

```
ruben1@maquina1:~$ cat /etc/iptables/rules.v4
# Generated by iptables-save v1.8.9 (nf tables) on Sun Jul 27 17:25:01 2025
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -d 127.0.0.0/8 ! -i lo -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
-A INPUT -m state --state RELATED, ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 51820 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A INPUT -m limit --limit 5/min -j LOG --log-prefix "iptables denied: " --log-level 7
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 2222 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 202 -j ACCEPT
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-port unreachable
-A INPUT -m geoip --source-country RU -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
-A OUTPUT -j ACCEPT
# Completed on Sun Jul 27 17:25:01 2025
ruben1@maquina1:~$
```


4. Reiniciar servicios:

systemctl restart sshd iptables

root@maquina1:~# systemctl restart sshd iptables root@maquina1:~# ∏

5. Nos conectamos por ssh al nuevo puerto 2222

Podemos ver que ahora la conexión que hacíamos previamente falla y ahora solo nos permite conectarnos por solo por el puerto indicado (2222) y solo con el usuario indicado.



Creación de nuevos usuarios

En este caso creare un nuevo usuario "usuario_nuevo" con permisos de root en maquina1. Para esto, voy a instalar sudo, que por defecto no viene instalado en Debian12.

Como usuario root

su - root

actualizamos primero la lista de paquetes con

apt update

y a continuación instalamos el paquete sudo con

apt install sudo

```
root@maquina1:~# apt install sudo
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
sudo ya está en su versión más reciente (1.9.13p3-1+deb12u2).
fijado sudo como instalado manualmente.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
root@maquina1:~#
```

Para crear el nuevo usuario ingresamos

Adduser usuario_nuevo

Nos pedirá ingresar contraseña y otra información, opcionalmente se pueden dejar todos los campos en blanco.

```
root@maquina1:~# adduser usuario_nuevo
Añadiendo el usuario `usuario_nuevo' ...
Añadiendo el nuevo grupo `usuario_nuevo' (1001) ...
Adding new user `usuario nuevo' (1001) with group `usuario nuevo (1001)' ...
Creando el directorio personal `/home/usuario nuevo' ...
Copiando los ficheros desde `/etc/skel' ...
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para usuario nuevo
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
       Nombre completo []:
       Número de habitación []:
        Teléfono del trabajo []:
        Teléfono de casa []:
       Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] s
Adding new user `usuario nuevo' to supplemental / extra groups `users' ...
Añadiendo al usuario `usuario_nuevo' al grupo `users' ...
root@maquina1:~#
```

Para que "usuario_nuevo" pueda ejecutar comandos con privilegios de root usando sudo, debemos añadirlo al grupo sudo:

```
usermod -aG sudo usuario_nuevo
```

Se puede probar si el usuario tiene permisos de root cerrando la sesión de root y luego cambiando al nuevo usuario.

exit

```
su - usuario nuevo
```

Una vez logueado como usuario_nuevo, intentamos ejecutar un comando con sudo:

sudo apt update

Nos pedirá la contraseña de usuario nuevo. Si el comando se ejecuta sin errores de permiso, el usuario tiene privilegios de root correctamente.

```
ruben1@maquina1:~$ su - usuario_nuevo
Contraseña:
usuario_nuevo@maquina1:~$
```

Ahora debemos agregar nuestro usuario_nuevo a los usuarios permitidos en la configuración de ssh para poder iniciar sesión via ssh.

Como root ingresamos al archivo y en la línea que dice AllowUsers agregamos a usuario_nuevo

nano /etc/ssh/sshd_config

#ChrootDirectory none #VersionAddendum none AllowUsers ruben1 usuario_nuevo

A continuación nos cambiamos a "usuario_nuevo" y vamos a agregar la llave publica como lo hiciéramos en el paso 3 del título "AGREGAR OTROS EQUIPOS, EJEMPLO WINDOWS ANFITRION".

Con mkdir -p ~/.ssh creamos el directorio

y a continuación agregamos de forma manual la llave publica que generamos en Windows con

echo "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2E... usuario@windows" >>
~/.ssh/authorized_keys #obvio que hay que reemplazar por tu llave.

Si estas desde otro equipo Windows, los pasos para generar la llave ya fueron explicados previamente. Pero siempre nos podemos apoyar en la IA para buscar métodos sobre cómo hacerlo.

Con cat ~/.ssh/authorized_keys podemos ver como se ha agregado la llave generada en Windows al archivo de llaves

```
vusuario_nuevo@maquina1:-\$ mkdir -p ~/.ssh

usuario_nuevo@maquina1:-\$ echo ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAACAQCnMrDaB334IC/LYzP4VpmMxY3//3aoiy1EdByQx
WoI

### T7EAuD/y+
WoGKI

### WGRZ!

### P0CiPvaxlG

### N3Z6RDUL+/
96rmc

### 90ge8Lp8a/
2wH76UBr

### PnQoFlzSN63ZQ==

### >> ~/.ssh/authorized_keys

usuario_nuevo@maquina1:-\$ cat ~/.ssh/authorized_keys

ssh-rsa AA

***X1E2jv45M**

***SzycZ8KHKI

***PSWih8X6CS|

***Bi9ZbzXfWO|

***Sinded Sinded Sinde
```

Para comprobar que todo funciona reiniciamos la máquina. Y como se puede apreciar en la imagen el nuevo usuario se puede conectar por el puerto 2222 utilizando autenticación de llave publica con frase de seguridad y contraseña de usuario.

```
$ ssh -p 2222 usuario_nuevc@192.168.0.35
Enter passphrase for key '/c/Users/ruben/.ssh/id_rsa':
usuario_nuevc@192.168.0.35's password:
Linux maquina1 6.1.0-37-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.140-1 (2025-05-22) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Jul 28 17:15:54 2025 from 192.168.0.31
```

usuario_nuevo@maquina1:~\$

Prohibir el acceso vía ssh como usuario root

Deshabilitar el inicio de sesión remoto para el usuario root es una practica de seguridad fundamental. Para esto vamos a editar como usuario root el archivo de configuración de ssh

sudo nano /etc/ssh/sshd config

y en el interior vamos a cambiar esta línea

```
# Authentication:

#LoginGraceTime 2m

#PermitRootLogin prohibit-password

#StrictModes yes

#MaxAuthTries 6

#MaxSessions 10
```

Con este sencillo cambio PermitRootLogin no

```
# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no

#StrictModes yes

#MaxAuthTries 6

#MaxSessions 10
```

Guardamos y reiniciamos el servicio ssh con

sudo systemctl restart sshd

Muy importante, ahora para realizar tareas administrativas se debe iniciar sesión como usuario normal (ruben1 o nuevo_usuario) y utilizar "sudo" (instalado previamente) o utilizar su - root.