#### Conteúdo

Ponteiros: The good, the bad and the ugly

Mini Projetos: Apoio

Teste: Coderunner e Pandora (preparação para projeto final)

#### O que são apontadores?

São variáveis que guardam **endereços de memória**.

```
int x = 14;
int *x_ptr = &x;
```

x\_ptr **guarda o endereço** de x, não o seu valor. Por isso diz-se que x\_ptr aponta para x.

Endereço	Conteúdo	Identificador
1024	14	X
•••		
2036	1024	x_ptr

Qualquer que seja o tipo do apontador, ocupa sempre 8 bytes

## Apontadores para que servem?

- A partir do apontador, podemos aceder ao valor da variável original
- Para isso usa-se o operador desreferência: \*

```
int x = 14;
int *x_ptr = &x;
```

Endereço	Conteúdo	Identificador
1024	14	X
•••		
2036	1024	x_ptr

```
// ler o conteúdo que está no enderço dado por x_ptr
printf("Valor de x = %d\n", *x_ptr);
// alterar o conteúdo que está no enderço dado por x_ptr
*x_ptr = 84;
```

# ★ Operador & (referência)

Obtemos o **endereço de uma variável** com & :

```
int x = 14;
int *x_ptr = &x;
printf("Endereço de x: %p\n", (void*)x_ptr);
```

Endereço	Conteúdo	Identificador
1024	14	X
2028	1024	x_ptr

&x retorna o endereço da variável x !



Permite aceder ao **valor armazenado no endereço** apontado:

```
int x = 14;
int *ptr = &x;
int k = *ptr; // k recebe o valor de x
```

Endereço	Conteúdo	Identificador
1024	14	X
2028	1024	ptr
2036	14	k

\*ptr acede ao valor guardado no endereço armazenado em ptr.

## Passagem de Argumentos por Referência

```
void troca(int *x, int *y) {
    int aux = *x;
    *x = *y;
    *v = aux;
int main(void) {
    int x = 14, y = 28;
    troca(&x, &y);
    printf("x = %d, y = %d\n", x, y);
    return 0;
```

End.	Conteúdo	ld	
100	500	X	<pre>stack frame troca()</pre>
108	504	У	<pre>stack frame troca()</pre>
104	14	aux	<pre>stack frame troca()</pre>
•••	<li><li><li><li><li></li></li></li></li></li>		<vazio></vazio>
500	14	X	<pre>stack frame main()</pre>
504	28	У	<pre>stack frame main()</pre>

🏴 Agora x e y são alterados corretamente! 🚀

## Passagem por Valor vs Referência

Passagem por Valor	Passagem por Referência
Copia os valores	Passa os endereços
Não altera as variáveis originais	Pode alterar as variáveis originais

```
troca(x, y); // Passagem por valor
troca(&x, &y); // Passagem por referência
```

📌 Há situações em que é mais eficiente fazer passagem por referência, mas nem sempre.

## Aritmética de Apontadores

```
int a = 5;
int b = 10;
int *aptr = &a;
```

#### 5 256 a 260 10 b 264 256 aptr

Conteudo

Identificador

Endereço

#### Qual o valor de aptr se fizermos:

```
aptr++;
```

Uma vez que aptr é do tipo apontador para inteiro...

O operador ++ avança 4 bytes → aponta para o próximo inteiro

Endereço	Conteudo	Identificador
256	5	а
260	10	b
264	260	aptr

#### ? Qual o novo valor de aptr?

Intuitivamente:  $256 + 1 = 257 \times$ 

Mas 257 é um byte do meio de uma variável 🐨

Com aptr++, o ponteiro vai para 260

Porque int ocupa 4 bytes!

#### Aritmética e Tipo de Dados

O número de bytes depende do tipo:

char f 1 byte int **4** bytes

float 4 bytes

double 68 bytes

## + Incremento, - Decremento

```
int *ptr = &x[0];
 ptr += 10; // aponta para x[10]
 ptr = &x[10];
 ptr -= 10; // volta a x[0]
ptr -= 10 frecua 10 * sizeof(int) bytes
porque ptr é um ponteiro para inteiro. Se fosse um ponteiro para char
avançaria/recuaria 10 * sizeof(char)
```

## Diferença entre Apontadores

```
int strlen(char s[]) {
  char *ptr = &s[0];
  while (*ptr != '\0')
    ptr++;
  return (int)(ptr - &s[0]);
```

Permite saber quantos elementos existem entre dois endereços

Apenas válido entre apontadores do mesmo tipo <

Exemplo: strlen

ptr = &s[0]

ptr vai andando até \0

A diferença é o comprimento da string 👢

Se ptr chegou a 259 e &s [0] era 256:

259 - 256 = 3

## Comparar Apontadores

Pode-se comparar apontadores do mesmo tipo:

```
== , != , > , < , >= , <=
```

```
while (ptr >= ptr2)
if (ptr1 != ptr2)
if (ptr1 != NULL)
```

## Operações com apontadores

Operação	Exemplo	Observações
Atribuição	ptr = &x	podemos atribuir um valor (endereço) a um apontador. Se quisermos que aponte para nada podemos atribuir-lhe o valor da constante NULL
Incremento	ptr = ptr + 2	Incremento de 2*sizeof(tipo)
Decremento	ptr = ptr - 10	Decremento de 10*sizeof(tipo)
Apontado por	*ptr	O operador desreferência permite obter o valor existente na posição cujo endereço está armazenado em ptr

## Operações com apontadores

Operação	Exemplo	Observações
Endereço de	&ptr	Tal como qualquer outra variável, um apontador ocupa espaço em memória. Desta forma podemos saber qual o seu endereço.
Diferença	ptr1- ptr2	Permite-nos saber qual o número de elementos entre ptr1 e ptr2
Comparação	ptr1 > ptr2	Premite-nos verificar, por exemplo, qual a ordem de dois elementos num vector através dos seus endereços.

#### Mini Projeto: Radar de Barcos

O CLion compila o programa dentro da pasta cmake-build-debug e também executa a programa a partir desta pasta.



Então, para o programa poder encontrar os ficheiros tabela\_antes.txt e tebela\_depois.txt tem de colocar estes ficheiros nesta pasta.

## Mini Projeto: Radar de Barcos - Dicas

Cria funções auxiliares para modularizar o teu código.

Mantém o código bem organizado e legível.

#### Podes usar funções como:

```
→ void imprimirTabela(char tabela[20][80]);
```

```
void consultarCoordenadas(char tabela[20][80]);
```

```
→ void listarMovimentos(...);
```

## Mini Projeto: Radar de Barcos - Lembrete

Data limite: domingo, 6 de abril de 2025 às 23:59



